


B.B. BUJOVTSEV

FISICA

3



Б. Б. Буховица
Ю. Л. Климонтович
Г. Л. Мякишев

Физика

Учебник для

9 класса

Москва

Просвещение

B. B. Bújovtsev, Yu. L. Klimontóvich, G. Ya. Miákishev

FISICA 3

Traducido del ruso por el ingeniero

Antonio Malua García

Editorial Mir Moscú



Impreso en la URSS

На испанском языке

© издательство «Просвещение», 1982 г

© traducción al español, editorial MIR, 1986

Índice

Fenómenos térmicos.

Física molecular

| | |
|--|----|
| Introducción | 9 |
| 1. Fundamentos de la teoría cinético-molecular | 12 |
| 1.1 Postulados fundamentales de la teoría cinético-molecular. Dimensiones de las moléculas | 12 |
| 1.2 Masa de las moléculas. Constante de Avogadro | 16 |
| 1.3 Movimiento browniano | 19 |
| 1.4 Fuerzas de interacción de las moléculas | 20 |
| 1.5 Estructura de los cuerpos gaseosos, líquidos y sólidos | 22 |
| 1.6 Gas perfecto en la teoría cinético-molecular | 26 |
| 1.7 Ecuación fundamental de la teoría cinético-molecular de los gases | 30 |
| Ejemplos de resolución de problemas | 33 |
| Ejercicio 1 | 34 |
| Breve resumen del capítulo I | 35 |
| 2 Temperatura. Energía del movimiento térmico de las moléculas | 36 |
| 2.1 Equilibrio térmico. Temperatura | 36 |
| 2.2 Medición de la temperatura | 38 |
| 2.3 Temperatura absoluta. La temperatura como medida de la energía cinética media de las moléculas | 41 |
| 2.4 Medida de las velocidades de las moléculas de un gas | 44 |
| Ejemplos de resolución de problemas | 47 |
| Ejercicio 2 | 48 |
| Breve resumen del capítulo II | 48 |
| 3 Ecuación de estado del gas perfecto. Leyes de los gases | 49 |
| 3.1 Ecuación de estado del gas perfecto | 49 |
| 3.2 Aplicación de la ecuación de estado del gas perfecto a los distintos procesos | 52 |
| 3.3 Utilización de los gases en la técnica | 55 |
| Ejemplos de resolución de problemas | 58 |
| Ejercicio 3 | 60 |
| Breve resumen del capítulo III | 61 |
| 4 Primera ley (principio) de la termodinámica | 61 |
| 4.1. Energía interna | 61 |
| 4.2. El trabajo en termodinámica | 63 |
| 4.3 Cantidad de calor | 66 |
| 4.4 Primera ley (principio) de la termodinámica | 68 |
| 4.5 Aplicación de la primera ley de la termodinámica a los distintos procesos | 70 |
| 4.6 Irreversibilidad de los procesos en la naturaleza | 73 |
| 4.7. Principios en que se basa la acción de los motores térmicos | 75 |
| 4.8 Rendimiento de un motor térmico. Los motores térmicos y la protección de la naturaleza | 78 |

| | |
|---|-----|
| Ejemplos de resolución de problemas | 81 |
| Ejercicio 4 | 83 |
| Breve resumen del capítulo IV | 84 |
| 5. Transformaciones mutuas de los líquidos y los gases | 86 |
| 5.1. Vapor saturado | 86 |
| 5.2. Dependencia de la presión del vapor saturado respecto de la temperatura. Ebullición. Temperatura crítica | 88 |
| 5.3. Humedad del aire | 91 |
| Ejemplos de resolución de problemas | 94 |
| Ejercicio 5 | 94 |
| Breve resumen del capítulo V | 95 |
| 6. Tensión superficial de los líquidos | 96 |
| 6.1. Tensión superficial | 96 |
| 6.2. Fuerza de la tensión superficial | 97 |
| 6.3. Fenómenos capilares | 99 |
| Ejemplos de resolución de problemas | 101 |
| Ejercicio 6 | 102 |
| Breve resumen del capítulo VI | 103 |
| 7. Cuerpos sólidos | 103 |
| 7.1. Cuerpos cristalinos | 103 |
| 7.2. Cuerpos amorfos | 107 |
| 7.3. Deformación. Tipos de deformaciones de los sólidos | 108 |
| 7.4. Propiedades mecánicas de los sólidos. Diagrama tensión-deformación | 112 |
| 7.5. Plasticidad y fragilidad | 114 |
| Ejemplos de resolución de problemas | 116 |
| Ejercicio 7 | 117 |
| Breve resumen del capítulo VII | 117 |

Fundamentos de electrodinámica

| | |
|--|-----|
| ¿Que es lo electrodinámico? | 119 |
| 8. Electrostatico | 121 |
| 8.1. Carga eléctrica y partículas elementales | 121 |
| 8.2. Cuerpos cargados. Electrización de los cuerpos | 122 |
| 8.3. Ley de conservación de la carga eléctrica | 125 |
| 8.4. Ley fundamental de la electrostática - ley de Coulomb | 126 |
| 8.5. Unidad de carga eléctrica | 129 |
| Ejemplos de resolución de problemas | 130 |
| Ejercicio 8 | 132 |
| 8.6. Acción próxima y acción a distancia | 133 |
| 8.7. Campo eléctrico | 135 |
| 8.8. Intensidad del campo eléctrico. Principio de la superposición de los campos | 137 |
| 8.9. Líneas de fuerza de un campo eléctrico | 139 |
| 8.10. Conductores en un campo electrostático | 141 |

| | | |
|------|---|------------|
| 8.11 | Intensidad del campo eléctrico de una esfera conductora cargada uniformemente y de un plano infinito | 143 |
| 8.12 | Dieléctricos en un campo electrostático. Dos tipos de dieléctricos | 145 |
| 8.13 | Polarización de los dieléctricos Permitividad | 147 |
| 8.14 | Energía potencial de un cuerpo cargado en un campo electrostático homogéneo | 149 |
| 8.15 | Potencial de un campo electrostático y diferencia de potencial | 152 |
| 8.16 | Potencial del campo electrostático de una carga puntual | 154 |
| 8.17 | Relación entre la intensidad del campo eléctrico y la diferencia de potencial. Superficies equipotenciales | 155 |
| 8.18 | Módulo de la diferencia de potencial Ejemplos de resolución de problemas | 157 159 |
| | Ejercicio 9 | 161 |
| 8.19 | Capacidad eléctrica Unidad de capacidad eléctrica | 161 |
| 8.20 | Condensadores Capacidad eléctrica de un condensador plano | 163 |
| 8.21 | Energía de un condensador cargado Empleo de los condensadores Ejemplos de resolución de problemas | 167 170 |
| | Ejercicio 10 | 171 |
| | Breve resumen del capítulo VIII | 172 |
| 9 | Corriente eléctrica continua | 174 |
| 9.1 | Corriente eléctrica. Intensidad de corriente | 174 |
| 9.2 | Condiciones necesarias para que exista corriente eléctrica | 177 |
| 9.3 | Ley de Ohm para un trozo de circuito. Resistencia | 179 |
| 9.4 | Dependencia de la resistencia de un conductor respecto de la temperatura | 181 |
| 9.5 | Superconductividad | 183 |
| 9.6 | Circuitos eléctricos. Conexión en serie y en paralelo de los conductores | 184 |
| 9.7 | Medida de la intensidad de la corriente y de la tensión | 186 |
| 9.8 | Trabajo y potencia de la corriente continua Ejemplos de resolución de problemas | 187 189 |
| | Ejercicio 11 | 190 |
| 9.9 | Fuerza electromotriz | 191 |
| 9.10 | Ley de Ohm para un circuito cerrado Ejemplos de resolución de problemas | 194 197 |
| | Ejercicio 12 | 197 |
| | Breve resumen del capítulo IX | 198 |
| 10 | La corriente eléctrica en distintos medios | 199 |
| 10.1 | Conductibilidad eléctrica de las diversas sustancias | 199 |
| 10.2 | Conducción por electrones de los metales | 199 |
| 10.3 | La corriente eléctrica en los líquidos | 202 |
| 10.4 | Ley de la electrólisis | 203 |
| 10.5 | La corriente eléctrica en los gases | 206 |
| 10.6 | Descarga mantenida y automantenida | 208 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 10.7 | Diversos tipos de descarga automantenida y sus aplicaciones técnicas | 214 |
| 10.8 | Plasma | 216 |
| 10.9 | La corriente eléctrica en el vacío | 218 |
| 10.10. | Valvula diodo de dos electrodos | 219 |
| 10.11. | Cañones electrónicos Tubo catodico | 221 |
| 10.12 | La corriente eléctrica en los semiconductores | 224 |
| 10.13 | Conductibilidad eléctrica de los semiconductores con impurezas | 226 |
| 10.14 | Corriente eléctrica a través de un contacto de semiconductores tipo p y tipo n | 228 |
| 10.15. | Diodo semiconductor | 229 |
| 10.16. | Transistor | 230 |
| 10.17 | Termistores y celulas fotorresistencias | 232 |
| | Ejemplo de resolución de problemas | 234 |
| | Ejercicio 13 | 234 |
| | Breve resumen del capítulo X | 235 |
| 11 | Compo magnetico | 236 |
| 11.1. | Interaccion de las corrientes Campo magnético | 236 |
| 11.2 | Vector inducción magnética | 238 |
| 11.3. | Lineas de inducción magnética | 240 |
| 11.4. | Aparatos de medida eléctrica | 242 |
| 11.5 | Módulo del vector inducción magnetica Flujo magnético | 243 |
| 11.6 | Ley de Ampère | 245 |
| 11.7. | Acción del campo magnetico sobre una carga en movimiento Fuerza de Lorentz | 248 |
| 11.8 | Propiedades magnéticas de la sustancia | 252 |
| | Ejemplos de resolución de problemas | 254 |
| | Ejercicio 14 | 256 |
| | Breve resumen del capítulo XI | 256 |
| 12 | Induccion electromagnética | 257 |
| 12.1. | Descubrimiento de la inducción electromagnetica | 257 |
| 12.2. | Senido de la corriente inducida Ley de Lenz | 261 |
| 12.3. | Ley de la inducción electromagnetica | 263 |
| 12.4. | Campo rotacional eléctrico | 266 |
| 12.5 | F.e.m. de inducción en los conductores en movimiento | 268 |
| 12.6. | Autoinducción Inductancia | 270 |
| 12.7 | Energía del campo magnético de una corriente | 272 |
| 12.8 | Leyes fundamentales de la electrodinámica y su aplicación técnica | 274 |
| | Ejemplos de resolución de problemas | 276 |
| | Ejercicio 15 | 277 |
| | Breve resumen del capítulo XII | 278 |
| | Conclusión | 279 |
| | Trabajos de laboratorio | 280 |
| | Respuestas a los ejercicios | 285 |
| | Índice alfabético de nombres y materias | 286 |

Fenómenos térmicos

Física molecular

Introducción

MOVIMIENTO MECANICO En el curso anterior se estudió detenidamente la **FORMA MECANICA DEL MOVIMIENTO DE LA MATERIA**, es decir, el desplazamiento en el espacio de unos cuerpos respecto de otros en el transcurso del tiempo. Entonces no se tomó en consideración que todos los cuerpos están formados por átomos o moléculas. Los cuerpos se consideraron como continuos y exentos de estructura interna.

La mecánica no tiene por objeto estudiar las propiedades de los cuerpos. Su fin es determinar las posiciones de los cuerpos en el espacio y sus velocidades en cualquier instante, en dependencia de las fuerzas de interacción entre ellos para unas posiciones y unas velocidades iniciales dadas.

MOVIMIENTO TERMICO Los átomos y las moléculas de una sustancia, como se sabe por el curso de física precedente, efectúan un movimiento desordenado (caótico), llamado **MOVIMIENTO TÉRMICO**. En la parte "Fenómenos térmicos Física molecular" del curso que ofrecemos vamos a estudiar las leyes principales de la **FORMA TÉRMICA DEL MOVIMIENTO DE LA MATERIA**.

El movimiento de las moléculas es desordenado porque el número de estas, que hay en los cuerpos que nos rodean, es enormemente grande y las moléculas interactúan. El concepto de movimiento térmico es inaplicable a los sistemas de varias moléculas. El movimiento caótico de un número enorme de moléculas es cualitativamente distinto del movimiento mecánico ordenado de traslación de cuerpos aislados. Precisamente por eso es una forma especial del movimiento de la materia, que posee propiedades específicas.

El movimiento térmico condiciona las propiedades internas de los cuerpos y su estudio permite comprender muchos procesos físicos que se desarrollan en los cuerpos.

CUERPOS MACROSCÓPICOS. En física, los cuerpos constituidos por un número muy grande de átomos o moléculas se llaman **MACROSCÓPICOS**. Las dimensiones de los cuerpos macroscópicos son muchísimo mayores que las de los átomos. El gas que hay en una botella, el agua contenida en un



Fig. 1

vaso, una partícula de polvo, una piedra, una barra de acero, la esfera terrestre, son ejemplos de cuerpos macroscópicos (fig. 1).

Nosotros vamos a estudiar los procesos que tienen lugar en los cuerpos macroscópicos.

FENÓMENOS TÉRMICOS. El movimiento térmico de las moléculas depende de la temperatura. De esto se trató en los cursos de física precedentes. Por consiguiente, estudiando el movimiento térmico de las moléculas, estudiaremos al mismo tiempo los fenómenos que dependen de la temperatura de los cuerpos. Al calentar una sustancia se producen las transiciones de esta de un estado a otro: los cuerpos sólidos se transforman en líquidos, y los líquidos, en gaseosos. Si se enfrían, ocurre lo contrario, los gaseosos se transforman en líquidos, y los líquidos, en sólidos.

Estos y otros muchos fenómenos, debidos al movimiento caótico de los átomos y las moléculas, se denominan **FENÓMENOS TÉRMICOS**.

IMPORTANCIA DE LOS FENÓMENOS TÉRMICOS. Los fenómenos térmicos desempeñan un papel importantísimo en la vida humana y en la de los animales y las plantas. Una variación de la temperatura del aire en 20 ó 30°C, al cambiar las estaciones del año, hace que todo varíe en torno nuestro. Con la llegada de la primavera despierta la naturaleza, los bosques se visten de nuevas hojas y los prados reverdecen. En invierno, por el contrario, los ricos colores del verano son sustituidos por el monótono fondo blanco de la nieve y la vida de las plantas y de muchos insectos se amortece. Si la temperatura de nuestro cuerpo varía tan sólo un grado, ya sentimos malestar.

Los fenómenos térmicos llamaron la atención del hombre desde los tiempos más remotos. El hombre consiguió independizarse relativamente de las condiciones que lo rodeaban cuando aprendió a conseguir y conservar el fuego. Este fue uno de los descubrimientos más grandes de la humanidad.

La variación de la temperatura influye en todas las propiedades de los cuerpos. Así, al calentarlos o enfriarlos varían las dimensiones de los sólidos y el volumen de los líquidos. También cambian mucho sus propiedades mecánicas, por ejemplo, su elasticidad. Un trozo de tubo de goma no sufre daños si se le da un martillazo. Pero si este tubo se enfría hasta una temperatura inferior a -100°C , la goma se hace frágil como el vidrio y un pequeño golpe bastará para que el tubo se haga añicos. Sólo después de calentada, la goma vuelve a recobrar sus propiedades elásticas.

Todos los fenómenos térmicos antes citados y otros muchos se subor-

Migul Vasilievich Lomonosov (1711-1765), gran científico ruso, enciclopedista, poeta y hombre público, fundador de la Universidad de Moscú, que lleva su nombre Pushkin llamo a Lomonosov "primer universitario ruso". A él se deben relevantes trabajos de física, química, minería y metalurgia. Desarrolló la teoría cinético-molecular del calor y en sus trabajos se exaltan las leyes de conservación de la masa y la energía. Escribió obras fundamentales sobre historia del pueblo ruso y es el fundador de la gramática rusa contemporánea.



dinan a determinadas leyes. Estas leyes son tan exactas y seguras como las de la mecánica, pero se distinguen de las últimas por el contenido y la forma. El descubrimiento de las leyes a que se subordinan los fenómenos térmicos ha permitido utilizar éstos prácticamente, en la técnica, con la máxima eficacia. Los modernos motores térmicos, las instalaciones para la licuefacción de los gases, los aparatos refrigeradores y otros dispositivos se construyen sobre la base del conocimiento de estas leyes.

TEORÍA CINÉTICO-MOLECULAR. La teoría que explica los fenómenos térmicos que tienen lugar en los cuerpos macroscópicos y las propiedades internas de estos cuerpos, basándose en la idea de que *todos los cuerpos están constituidos por partículas independientes que se mueven caóticamente*, recibe el nombre de *teoría cinético-molecular*. En esta teoría se plantea el problema de relacionar las leyes del comportamiento de las moléculas aisladas con las magnitudes que caracterizan las propiedades de los cuerpos macroscópicos.

Los filósofos de la antigüedad supusieron ya que el calor era una forma del movimiento interno de las partículas que componen los cuerpos. Una gran aportación al desarrollo de la teoría cinético-molecular la hizo el gran científico ruso M. V. Lomonosov. Este consideró el calor como un movimiento de rotación de las partículas de la sustancia. Valiéndose de su teoría, Lomonosov dio una explicación bastante correcta, en términos generales, de los fenómenos de la fusión, evaporación y conductibilidad térmica. Llegó a la conclusión de que debía existir un "grado supremo o último de frío" en el cual el movimiento de las partículas de la sustancia cesaría.

Pero las dificultades que presentaba la creación de la teoría cinético-molecular hicieron que solo consiguiera su victoria final a principios del siglo XX. El hecho consiste en que el número de moléculas que hay en los cuerpos macroscópicos es enorme y no es posible seguir el movimiento de cada una de ellas. Basándose en las leyes del movimiento de las moléculas aisladas hay que aprender a hallar el resultado medio a que conduce su

movimiento conjunto. Precisamente dicho resultado medio del movimiento de todas las moléculas es el que determina los fenómenos térmicos en los cuerpos macroscópicos

TERMODINÁMICA. Cada sustancia tiene muchas propiedades que se pueden estudiar sin profundizar en su estructura. Los fenómenos térmicos se pueden describir por medio de magnitudes registrables con aparatos, como el manómetro y el termómetro, que no reaccionan al influjo de las moléculas aisladas.

A mediados del siglo XIX, después del descubrimiento de la ley de conservación de la energía, fue creada la primera teoría científica de los procesos térmicos, la **TERMODINÁMICA**. La termodinámica es una teoría de los fenómenos térmicos, en la cual no se tiene en cuenta la estructura molecular de los cuerpos. Esta teoría surgió del estudio de las condiciones óptimas del aprovechamiento del calor para realizar trabajo, mucho antes de que la teoría cinético-molecular fuera reconocida universalmente.

TERMODINÁMICA Y MECÁNICA ESTADÍSTICA. Actualmente en la ciencia y en la técnica se emplean tanto la termodinámica como la teoría cinético-molecular, también llamada **MECÁNICA ESTADÍSTICA**. Estas teorías se complementan entre sí.

Todo el contenido de la termodinámica se reduce a varias afirmaciones, denominadas **PRINCIPIOS (O LEYES) DE LA TERMODINÁMICA**. Estas leyes fueron establecidas por vía experimental. Son correctas para todas las sustancias, independientemente de la estructura interna de éstas. La mecánica estadística es una teoría más profunda, pero también más compleja, de los fenómenos térmicos. Valiéndose de ella se pueden fundamentar teóricamente todos los principios de la termodinámica.

Primero vamos a detenemos en los postulados fundamentales de la teoría cinético-molecular, conocidos ya parcialmente a partir de los cursos de física anteriores. Después daremos a conocer la teoría cinético-molecular cuantitativa del sistema más simple, es decir, de un gas de densidad relativamente pequeña.

1. Fundamentos de la teoría cinético-molecular

1.1. Postulados fundamentales de la teoría cinético-molecular. Dimensiones de las moléculas

De base para la teoría cinético-molecular de la estructura de la sustancia sirven **TRES POSTULADOS**, demostrado cada uno de ellos por medio de experimentos: la sustancia está constituida por partículas; estas partículas se mueven caóticamente; las partículas interactúan.

Las propiedades y el comportamiento de los cuerpos, empezando por los gases enrarecidos de las capas superiores de la atmósfera y terminando por los cuerpos sólidos que hay en la Tierra, así como los núcleos superdensos



Fig. 2




Fig. 3

de los planetas y las estrellas, están determinados por el movimiento de las partículas que interaccionan entre sí y que componen todos los cuerpos, estas partículas son las moléculas, los átomos¹⁾ o formaciones aún más pequeñas, como las partículas elementales.

EVALUACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LAS MOLÉCULAS.

Para estar completamente seguros de que las moléculas existen en realidad, hay que determinar sus dimensiones.

Vamos un método relativamente sencillo de apreciar las dimensiones de las moléculas. Se sabe que es imposible hacer que una gotita de aceite de oliva de 1 mm^3 de volumen se extienda por la superficie del agua de manera que ocupe una superficie mayor que $0,6 \text{ m}^2$. Es de suponer que el aceite, al extenderse por la superficie máxima, forma una capa cuyo espesor tendrá una sola molécula. No es difícil determinar dicho espesor y así valorar las dimensiones de la molécula de aceite de oliva.

Cortemos mentalmente un cubo de 1 mm^3 en capas cuadradas de 1 mm^2 de superficie cada una, de manera que con ellas se pueda cubrir un área de $0,6 \text{ m}^2$ (fig. 2). El número de estas capas será: $0,6 \text{ m}^2 / 0,000001 \text{ m}^2 = 6 \cdot 10^5$. El espesor de la capa de aceite, y, por consiguiente, la dimensión de la molécula de aceite de oliva, se puede hallar dividiendo la arista del cubo, igual a $0,1 \text{ cm}$, por el número de capas. $0,1 \text{ cm} / 6 \cdot 10^5 \approx 1,7 \cdot 10^{-7} \text{ cm}$.

PROYECTOR DE IONES En la actualidad es innecesario enumerar todos los procedimientos posibles para demostrar la existencia de los átomos y las moléculas. Los aparatos modernos permiten observar sus imágenes aisladas. En el texto del curso "Física I" (Ed. MIR) se da una fotografía, obtenida con el microscopio electrónico, en la cual se puede ver la posición de algunos átomos en la superficie de un cristal de oro.

El microscopio electrónico es un aparato muy complicado. Nosotros

¹⁾ Se recordará que el átomo es la menor partícula de un elemento químico portadora de sus cualidades, y la molécula, la menor partícula estable de una sustancia que posee sus propiedades químicas, las moléculas están formadas por átomos.

vamos a estudiar otro aparato mucho más simple que da la posibilidad de obtener imágenes de los átomos aislados y de valorar sus dimensiones. Este aparato se conoce con el nombre de PROYECTOR DE IONES o microscopio iónico. Su estructura es la siguiente. en el centro de un recipiente esférico de cerca de 10 cm de radio se encuentra la punta de una aguja de volframio (fig. 3). El radio de curvatura de dicha punta se hace tan pequeño como permite la técnica moderna de labrado de metales (aproximadamente igual a $5 \cdot 10^{-6}$ cm). La superficie interna de la esfera se recubre con una tenue capa conductora capaz de brillar, lo mismo que la pantalla de los tubos catódicos de televisión, bajo la acción de los impactos de las partículas rápidas. Entre la punta, cargada positivamente, y la capa conductora, con carga negativa, se crea una tensión de varios centenares de voltios. El recipiente se llena de helio a poca presión (100 Pa ó 0,75 mm de la columna de mercurio).

Los átomos de volframio forman en la punta de la aguja "montículos" microscópicos (fig. 4). Al acercarse los átomos de helio, que se mueven caóticamente, a los átomos de volframio, el campo eléctrico, especialmente intenso en las proximidades de los átomos de la superficie de la punta, arranca electrones de los átomos de helio y convierte estos últimos en iones. Los iones de helio son repelidos por la punta, cargada positivamente, y se mueven a gran velocidad siguiendo los radios de la esfera. Cuando chocan con la superficie de ésta hacen que brille. Como resultado, en la pantalla surge la figura aumentada de la disposición de los átomos de volframio en la superficie de la aguja (fig. 5) Las manchitas brillantes que se ven en la pantalla son las imágenes de átomos aislados.

El aumento del proyector—razón de la distancia entre las imágenes de los átomos y la distancia entre los propios átomos—resulta ser igual a la razón del radio del recipiente al radio de la punta de la aguja y llega a dos millones. Precisamente por eso se consigue ver los átomos aislados.

El diámetro del átomo de volframio, determinado por medio del proyector de iones, es aproximadamente igual a $2 \cdot 10^{-6}$ cm. Las dimensiones de los átomos halladas por otros procedimientos son aproximadamente las mismas. Las dimensiones de las moléculas, constituidas por muchos átomos, son, naturalmente, mayores.

No obstante, todas estas dimensiones son tan pequeñas que es imposible




Fig. 4




Fig. 5

imaginárselas. ¿Que puede decirnos, por ejemplo, el número $2,3 \cdot 10^{-8}$ cm, expresión de la dimensión de la molécula de hidrógeno? En estos casos se recurre a las comparaciones. He aquí una de ellas. Si la pluma con que usted escribe se aumentara de tal modo que llegase desde la Tierra a la Luna, la molécula de hidrógeno con el mismo aumento tendría las dimensiones de su pluma.

NÚMERO DE MOLECULAS. Siendo tan pequeñas las dimensiones de las moléculas, su número en cualquier cuerpo macroscópico es enorme. Calculemos aproximadamente el número de moléculas que hay en una gota de agua de 1 g de masa y, por lo tanto, de 1 cm³ de volumen. El diámetro de la molécula de agua es igual aproximadamente a $3 \cdot 10^{-8}$ cm. Considerando que cada molécula de agua si su empaquetamiento es denso ocupa el volumen $(3 \cdot 10^{-8} \text{ cm})^3$, se puede hallar el número de moléculas que hay en la gota dividiendo el volumen de ésta (1 cm³) por el volumen correspondiente a una molécula

$$N = \frac{1}{(3 \cdot 10^{-8})^3} \approx 3,7 \cdot 10^{22}$$

Cada vez que usted aspira entran en sus pulmones tantas moléculas que si, después de expirarlas, se distribuyeran uniformemente todas ellas en la atmósfera de la Tierra, cada habitante del planeta recibiría, al aspirar, dos moléculas de las que estuvieron en sus pulmones

1.2. Masa de las moléculas. Constante de Avogadro

MASA DE LA MOLÉCULA DE AGUA La masa de las moléculas y átomos aislados es muy pequeña. Por ejemplo, en 1 g de agua hay $3,7 \cdot 10^{23}$ moléculas. Por consiguiente, la masa de una molécula será:

$$m_{\text{H}_2\text{O}} \approx \frac{1}{3,7 \cdot 10^{23}} \text{ g} \approx 3 \cdot 10^{-23} \text{ g.} \quad (1.1)$$

Una masa de este mismo orden tienen las moléculas de otras sustancias, exceptuando las enormes moléculas de las sustancias orgánicas.

MASA MOLECULAR RELATIVA. Como la masa de las moléculas es muy pequeña, en los cálculos conviene utilizar, no los valores absolutos de las masas, sino los relativos. Por un convenio internacional (como es sabido a partir del curso de química), la masa de todos los átomos y moléculas se compara con 1/12 de la masa del átomo de carbono (ésta es la llamada escala del carbono para las masas atómicas)¹¹. Se llama masa molecular (o atómica) relativa M_r de una sustancia la razón de la masa de la molécula (o átomo) m_0 de dicha sustancia al 1/12 de la masa del átomo de carbono m_{C} :

$$M_r = \frac{m_0}{1/12 m_{\text{C}}}. \quad (1.2)$$

En la actualidad las masas atómicas relativas de todos los elementos químicos han sido medidas con gran exactitud. Sumando las masas atómicas relativas de los átomos que entran en la composición de una molécula se puede calcular la masa molecular relativa de ésta. Así, por ejemplo, la masa molecular relativa del anhídrido (o bióxido) carbónico CO_2 es aproximadamente igual a 44, ya que la masa atómica relativa del carbono es 12, y la del oxígeno, 16: $12 + 2 \cdot 16 = 44$.

CANTIDAD DE SUSTANCIA Cuanto más átomos o moléculas tenga

¹¹ La comparación de las masas de los átomos y las moléculas precisamente con el 1/12 de la masa del átomo de carbono se debe a que en este caso las masas relativas de los átomos se aproximan más a ser números enteros. De este modo, en la escala del carbono de las masas atómicas, la masa del átomo de carbono se toma rigurosamente igual a 12. Ésta es aproximadamente 12 veces mayor que la masa del átomo más ligero, el de hidrógeno.

un cuerpo macroscópico, es evidente que dicho cuerpo contendrá más sustancia. El número de moléculas que hay en los cuerpos macroscópicos es enorme. Por eso conviene indicar no el número absoluto de átomos o moléculas, sino el relativo.

El número de moléculas o átomos que hay en un cuerpo dado se acostumbra compararlo con el número de átomos que hay en 0,012 kg de carbono. El número relativo de átomos o moléculas que tiene un cuerpo se caracteriza por una magnitud física especial, la CANTIDAD DE SUSTANCIA. Se llama cantidad de sustancia v la razón del número de moléculas N que hay en un cuerpo dado al número N_A de átomos que contienen 0,012 kg de carbono¹¹

$$v = \frac{N}{N_A} \quad (13)$$

Conociendo la cantidad de sustancia v y el número N_A se conoce también el número de moléculas N que tiene la sustancia. La cantidad de sustancia se expresa en moles. El mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas moléculas como átomos hay en 0,012 kg de carbono. Si la cantidad de sustancia es igual, por ejemplo, a 2,5 moles, esto significa que el número de moléculas que tiene el cuerpo es 2,5 veces mayor que el número de átomos que hay en 0,012 kg de carbono.

CONSTANTE DE AVOGADRO. El número de moléculas o átomos N_A que contiene un mol de sustancia se llama constante (o número) de Avogadro, en honor del científico italiano del siglo XIX Amadeo Avogadro. De acuerdo con la definición de mol, la constante de Avogadro es igual para todas las sustancias. Esta constante es igual, en particular, al número de átomos que hay en un mol de carbono, es decir, en 0,012 kg del mismo.

Para determinar la constante de Avogadro hay que hallar la masa de un átomo de carbono (o de cualquier otro átomo). Una valoración aproximada se puede obtener procediendo como se hizo antes para calcular la masa de la molécula de agua (los métodos más exactos se basan en la desviación de haces de iones por un campo electromagnético). Las mediciones dan para la masa del átomo de carbono el valor $m_{0C} = 1,995 \cdot 10^{-26}$ kg. De aquí que la constante de Avogadro sea:

$$\begin{aligned} N_A &= N \frac{1}{v} = \frac{0,012 \text{ kg}}{m_{0C}} \frac{1}{\text{mol}} = \frac{0,012}{1,995 \cdot 10^{-26}} \frac{1}{\text{mol}} = \\ &= 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} \end{aligned} \quad (14)$$

La denominación mol^{-1} indica que N_A es el número de átomos de cualquier sustancia que hay en la cantidad de un mol de la misma. Si la cantidad

¹¹ Si la sustancia está constituida por átomos aislados que no forman moléculas, aquí y en adelante debe entenderse por número de moléculas el número de átomos.

de sustancia $v = 2,5$ moles, el número de moléculas que hay en el cuerpo será $N = vN_A \approx 1,5 \cdot 10^{24}$.

Existen otros muchos métodos para hallar la constante de Avogadro, no relacionados con la determinación de la masa de los átomos. Todos ellos conducen a los mismos resultados. La constante de Avogadro desempeña una función importantísima en toda la física molecular y es una constante universal.

La enorme magnitud de la constante de Avogadro muestra la pequeñez de las escalas microscópicas en comparación con las macroscópicas; un cuerpo cuya cantidad de sustancia sea de 1 mol tiene las dimensiones macroscópicas a que estamos acostumbrados.

MASA MOLAR. Además de la masa molecular relativa M_r , en física y en química se utiliza mucho la masa molar M . Se llama masa molar la masa de una cantidad de sustancia igual a un mol.

De acuerdo con esta definición, la masa molar es igual al producto de la masa de la molécula por la constante de Avogadro

$$M = m_0 N_A \quad (1.5)$$

La masa molar M se puede expresar por medio de la masa molecular relativa. Sustituyendo en (1.5) m_0 por su valor (1.2) y N_A por el suyo (1.4), se obtiene

$$M = M_r \cdot \frac{m_0 C}{12} \cdot \frac{0,012 \text{ kg/mol}}{m_0 C} = 10^{-3} M_r \text{ kg/mol} \quad (1.6)$$

Así, por ejemplo, la masa molar del anhídrido carbónico CO_2 es igual a 0,044 kg/mol, puesto que la masa molecular relativa de dicho gas es aproximadamente igual a 44.

La masa m de cualquier cantidad de sustancia v , igual al producto de la masa de una molécula m_0 por el número de moléculas N , se expresa mediante la masa molar y la cantidad de sustancia así:

$$m = m_0 N = m_0 N_A v = Mv, \quad (1.7)$$

ya que $N = vN_A$ (fórmula 1.3)

Así, la masa de 3 moles de anhídrido carbónico es: $m = 3 \text{ mol} \times 0,044 \text{ kg/mol} = 0,132 \text{ kg}$.

¿ ?

1. Enumere los postulados fundamentales de la teoría cinético-molecular.
2. Cite las demostraciones que conozca de la existencia de las moléculas.
3. ¿A qué se llama masa molecular relativa?
4. ¿A qué es igual la masa molecular relativa del agua?
5. ¿A qué se da el nombre de cantidad de sustancia?
6. Defina la unidad de cantidad de sustancia, mol.
7. ¿A qué es igual la constante (número) de Avogadro?
8. Defina la masa molar.
9. ¿Qué relación existe entre la masa de un cuerpo y la cantidad de sustancia que éste contiene?

1.3. Movimiento browniano

En el curso anterior se estudió la difusión, es decir, la mezcla de los gases, líquidos y sólidos cuando se encuentran en contacto directo. Este fenómeno se puede explicar por el movimiento desordenado de las moléculas. Pero la demostración más evidente del movimiento de las moléculas se puede obtener observando al microscopio partículas diminutas de una sustancia sólida cualquiera suspendidas en agua. Estas partículas efectúan un movimiento desordenado que recibe el nombre de BROWNIANO.

El movimiento browniano es el movimiento térmico de las partículas suspendidas en un líquido (o gas)

OBSERVACIÓN DEL MOVIMIENTO BROWNIANO. El botánico inglés R Brown observó por primera vez este movimiento en 1827, cuando examinaba al microscopio una suspensión en agua de esporas de licopodio. Ahora se utilizan por lo general partículas de tintura de goma guta, que no se disuelve en el agua. Estas partículas realizan un movimiento caótico. Lo más sorprendente e insolito es que el movimiento browniano nunca cesa. Estamos acostumbrados a que todo cuerpo en movimiento tarde o temprano se para. *Pero el movimiento browniano es un movimiento térmico y no puede interrumpirse.* Si la temperatura aumenta, su intensidad crece. En la fig 6 se da el esquema del movimiento de las partículas brownianas. Las posiciones de las partículas, indicadas con puntos, han sido determinadas al cabo de intervalos idénticos de tiempo, iguales a 30 s. Estos puntos se han unido entre sí por medio de líneas rectas. En realidad las trayectorias de las partículas son mucho más complicadas.

El movimiento browniano se puede observar también en un gas. Lo efectúan las partículas de polvo o de humo suspendidas en el aire.




Fig. 6




Fig. 7

Actualmente el concepto de "movimiento browniano" se utiliza en un sentido más amplio. Así, por ejemplo, un movimiento browniano es la oscilación de las agujas indicadoras de los instrumentos de medición sensibles. Este movimiento se debe al movimiento térmico de los átomos de las piezas de dichos instrumentos y del medio ambiente.

EXPLICACIÓN DEL MOVIMIENTO BROWNIANO El movimiento browniano sólo puede explicarse basándose en la teoría cinético-molecular. La causa del movimiento browniano de una partícula es que los choques de las moléculas con ella no se compensan unos a otros. En la fig. 7 se muestra esquemáticamente la posición de una partícula browniana y de las moléculas más próximas a ella. Como el movimiento de las moléculas es caótico, los impulsos que ellas transmiten a la partícula browniana, por ejemplo, por la izquierda y por la derecha, no son iguales. Por eso no es nula la fuerza de presión resultante, la cual hace que varíe el movimiento de la partícula browniana.

La presión media tiene determinada importancia tanto en un gas como en un líquido. Pero siempre se producen desviaciones casuales insignificantes del valor medio. Cuanto menor es la superficie del cuerpo, tanto más importantes son las variaciones relativas de la fuerza de presión que actúa sobre aquella. Así, si la superficie tiene unas dimensiones del orden de varios diámetros de molécula, la fuerza que actúa sobre ella varía a saltos desde cero hasta cierto valor cuando inciden moléculas sobre dicha superficie.

La teoría cinético-molecular del movimiento browniano fue creada por A. Einstein en 1905. La creación de la teoría del movimiento browniano y su confirmación experimental por el físico francés J. Perrin completaron definitivamente la victoria de la teoría cinético-molecular.

1.4. Fuerzas de interacción de las moléculas

FUERZAS MOLECULARES. Entre las moléculas de la sustancia existen fuerzas de interacción llamadas **FUERZAS MOLECULARES**. Si entre las moléculas no existieran fuerzas de atracción, todas las sustancias, en cualesquiera condiciones, sólo se encontrarían en estado gaseoso. Únicamente en virtud de las fuerzas de atracción las

moléculas se mantienen unas junto a otras y forman los cuerpos líquidos y sólidos

Pero las fuerzas de atracción solas no pueden asegurar la existencia de las formaciones estables de los átomos y moléculas. A distancias muy pequeñas, entre las moléculas actúan fuerzas de repulsión.

ESTRUCTURA DE LOS ÁTOMOS Y DE LAS MOLÉCULAS. Un átomo, y tanto más una molécula, es un sistema complejo formado por partículas con carga aisladas: electrones y núcleos atómicos. Aunque las moléculas en conjunto son eléctricamente neutras, a pequeñas distancias actúan entre ellas fuerzas eléctricas considerables. Se produce la interacción entre los electrones y los núcleos de las moléculas contiguas. La descripción del movimiento de las partículas dentro de los átomos y las moléculas, así como de las fuerzas de interacción entre las mismas moléculas, es un problema muy complejo. Este problema se estudia en la física atómica. Nosotros sólo haremos mención de su resultado: la dependencia aproximada de las fuerzas de interacción de las moléculas respecto de la distancia entre ellas.

Los átomos y las moléculas están constituidos por partículas con carga de signos opuestos. Entre los electrones de una molécula y los núcleos atómicos de otra actúan fuerzas de atracción. Al mismo tiempo, entre los electrones de ambas moléculas y entre sus núcleos actúan fuerzas de repulsión.

A causa de la neutralidad eléctrica de los átomos y las moléculas, las fuerzas moleculares son de corto radio de acción. A distancias varias veces mayores que las dimensiones de las moléculas, las fuerzas de interacción entre ellas no se manifiestan prácticamente.

DEPENDENCIA DE LAS FUERZAS MOLECULARES RESPECTO DE LA DISTANCIA ENTRE LAS MOLÉCULAS. Veamos cómo varia, en dependencia de la distancia entre las moléculas, la proyección de la fuerza de interacción entre ellas sobre la recta que une sus centros. A distancias mayores que 2 ó 3 diámetros de las moléculas, la fuerza de repulsión es prácticamente nula. Sólo se aprecia la fuerza de atracción. A medida que disminuye la distancia, la fuerza de atracción aumenta y, al mismo tiempo, empieza a manifestarse la fuerza de repulsión. Esta última crece muy rápidamente cuando las capas electrónicas de los átomos empiezan a recubrirse. Como resultado, a distancias relativamente grandes las moléculas se atraen, y a pequeñas distancias, se repelen.

La fig. 8 representa la dependencia aproximada, respecto de la distancia entre los centros de las moléculas, de la proyección de la fuerza de repulsión (curva superior), de la proyección de la fuerza de atracción (curva inferior) y de la proyección de la fuerza resultante (curva de en medio). La proyección de la fuerza de repulsión es positiva y la proyección de la fuerza de atracción, negativa. Las rectas verticales finas se han trazado para facilitar la suma de las proyecciones de las fuerzas.

A la distancia r_0 , igual aproximadamente a la suma de los radios de las moléculas, la proyección de la fuerza resultante es $F_r = 0$, ya que el módulo de la fuerza de atracción es igual al de la fuerza de repulsión (fig. 9, a). Cuando $r > r_0$, la fuerza de atracción es mayor que la de repulsión y la




Fig. 8




Fig. 9 c)

proyección de la resultante (flecha más gruesa) es negativa (fig. 9, b). Si $r \rightarrow \infty$; $F_r \rightarrow 0$. A distancias $r < r_0$ la fuerza de repulsión es mayor que la de atracción (fig. 9, c).

ORIGEN DE LAS FUERZAS DE ELASTICIDAD. La dependencia de las fuerzas de interacción de las moléculas respecto de la distancia entre ellas explica la aparición de las fuerzas de elasticidad por compresión y tracción de los cuerpos. Si intentamos aproximar las moléculas hasta una distancia menor que r_0 , comienza a actuar una fuerza que impide que se acerquen. Y al contrario, al alejar las moléculas entre sí, actúa la fuerza de atracción, que hace que las moléculas retornen a la posición inicial una vez que cesa la acción exterior.

Cuando el desplazamiento de las moléculas respecto de la posición de equilibrio es pequeño, las fuerzas de atracción o repulsión crecen linealmente al aumentar el desplazamiento. En una parte pequeña de la curva se puede considerar que hay un trozo recto (parte más gruesa de la curva en la fig. 8). Precisamente por eso, cuando las deformaciones son pequeñas, resulta ser correcta la ley de Hooke, según la cual la fuerza de elasticidad es proporcional a la deformación. Si los desplazamientos de las moléculas son grandes, la ley de Hooke deja de ser correcta.

Como al deformar un cuerpo varían las distancias entre todas sus moléculas, a las capas contiguas de moléculas corresponde una parte insignificante de la deformación total. Por eso la ley de Hooke se cumple con deformaciones millones de veces mayores que las dimensiones de las moléculas.

1.5. Estructura de los cuerpos gaseosos, líquidos y sólidos

La teoría cinético-molecular da la posibilidad de comprender por qué la sustancia puede encontrarse en los estados gaseoso, líquido y sólido.

GASES. En los gases la distancia entre los átomos o moléculas es en

promedio muchas veces mayor que las dimensiones de las propias moléculas (fig. 10). Por ejemplo, a la presión atmosférica, la capacidad del recipiente es decenas de millares de veces mayor que el volumen de las moléculas que hay en él.

Los gases se comprimen fácilmente, porque cuando el gas se comprime sólo disminuye la distancia media entre sus moléculas, pero éstas no se "aprietan" entre sí (fig. 11).

Las moléculas se mueven en el espacio con velocidades enormes, de centenares de metros por segundo. Cuando chocan entre sí, las moléculas rebotan la una de la otra en direcciones distintas, de un modo semejante a como lo hacen las bolas de billar.

Las débiles fuerzas de atracción de las moléculas del gas son incapaces de mantenerlas una junto a otra. Por eso los gases se pueden expandir ilimitadamente. Los gases no conservan la forma ni el volumen.

Los numerosísimos choques de las moléculas con las paredes del recipiente que las contiene originan la presión del gas.

LÍQUIDOS En los líquidos las moléculas están casi juntas unas a otras (fig. 12). Por eso la molécula se comporta en el líquido de otra forma que en el gas. Atrapada, como en una jaula, por las otras moléculas, efectúa la "carrera en su puesto" (es decir, oscila en torno a la posición de equilibrio y choca con las moléculas vecinas). Sólo de vez en cuando da un "salto" pasando a través de las "varillas de la jaula", pero inmediatamente cae en otra "jaula" formada por nuevas moléculas vecinas. El tiempo de "vida sedentaria" de la molécula de agua, es decir, el tiempo que oscila en torno a una posición de equilibrio determinada, a la temperatura ambiente, es igual en promedio a 10^{-11} s. El tiempo que dura una oscilación es mucho menor (10^{-12} – 10^{-11} s). Al aumentar la temperatura disminuye el tiempo de "vida sedentaria" de las moléculas. El carácter del movimiento molecular en los líquidos, establecido por primera vez por el físico soviético Ya. I. Frénkel, permite comprender las propiedades fundamentales de los líquidos.




Fig. 10



Yakov Ilich Frénkel (1894-1952), eminente físico teórico soviético. Hizo una gran aportación a diversas ramas de la física. Autor de la teoría moderna del estado líquido de la sustancia. Sentó las bases de la teoría del ferromagnetismo. Son muy conocidos sus trabajos sobre la electricidad atmosférica y el origen del campo magnético de la Tierra. Creó la primera teoría cuantitativa de la fisión de los núcleos de uranio.

Las moléculas de un líquido se encuentran directamente unas al lado de otras. Por eso, si se intenta variar el volumen del líquido aunque sea en una magnitud muy pequeña, empiezan a deformarse las mismas moléculas (fig. 13). Para eso se necesitan fuerzas muy grandes. Esto explica la poca compresibilidad de los líquidos.

Los líquidos, como sabemos, son fluidos, es decir, no conservan su forma. Esto se explica por lo siguiente. Si el líquido no fluye, los saltos de las moléculas de una posición "sedentaria" a otra se producen con la misma frecuencia en todas las direcciones (fig. 12). Una fuerza exterior no hace que varíe sensiblemente el número de saltos por segundo de la molécula, pero los saltos de la molécula de una posición "sedentaria" a otra se producen en este caso prioritariamente en la dirección en que actúa la fuerza exterior (fig. 14). He aquí por qué el líquido fluye y toma la forma del recipiente.

SÓLIDOS Las átomos o moléculas de los sólidos, a diferencia de los de los líquidos, oscilan en torno a determinadas posiciones de equilibrio. Es cierto que a veces las moléculas cambian de posición de equilibrio, pero esto ocurre muy raras veces. Por eso los sólidos conservan no sólo el volumen, sino también la forma.

Hay otra diferencia importante entre los líquidos y los sólidos. Un líquido



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16

do se puede comparar con una multitud cuyos miembros se empujan nerviosamente conservando su sitio, mientras que un sólido se asemeja a una cohorte bien formada cuyos miembros, aunque no estén en posición de "firmes" (debido al movimiento térmico), conservan entre sí, en promedio, espacios determinados. Si se unen entre sí los centros de las posiciones de equilibrio de los átomos o iones del sólido, se obtiene una red espacial regular denominada red CRISTALINA. En las figs. 15 y 16 se han representado las redes cristalinas de la sal común y del diamante. El orden interior de la disposición de los átomos en los cristales hace que sean geométricamente regulares las formas exteriores. En la fig. 17 se muestran unos diamantes de Yakutia

* * *

La explicación cualitativa de las propiedades de la sustancia basándose en la teoría cinético-molecular, como se ve, no es muy compleja. Sin embargo, la teoría que establece las relaciones cuantitativas entre las magnitudes que se miden en la práctica (presión, temperatura, etc.) y las propiedades de las propias moléculas, su número y velocidad de movimiento es muy complicada. Nosotros vamos a limitarnos a estudiar la teoría de los gases



Fig. 17

¿ ?

1. Dé una demostración de la existencia del movimiento térmico de las moléculas
2. ¿Por qué el movimiento browniano se observa solamente en partículas de masa pequeña?
3. ¿De qué naturaleza son las fuerzas moleculares?
4. ¿Cómo dependen las fuerzas de interacción de las moléculas respecto de la distancia entre ellas?
5. ¿Por qué se pegan dos barras de plomo con cortes lisos y limpios al oprimirlas?
6. ¿En qué difiere el movimiento térmico de las moléculas de los gases, líquidos y sólidos?

1.6. Gas perfecto en la teoría cinético-molecular

GAS PERFECTO. El gas perfecto (o ideal), desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular, es el modelo físico más simple de un gas real.

En física no se entiende por modelo la copia aumentada o reducida de un objeto real. El modelo físico es una imagen general, creada por los científicos, de un sistema o fenómeno real, que refleja las propiedades más importantes y características de dicho sistema.

En el modelo físico del gas se tienen en cuenta únicamente aquellas propiedades fundamentales de las moléculas cuya toma en consideración es necesaria para explicar las principales regularidades del comportamiento de un gas real, en determinados intervalos de presión y temperatura.

En la teoría cinético-molecular se da el nombre de gas perfecto (o ideal) a un gas formado por moléculas entre las cuales la interacción es despreciable por su pequeñez. En otras palabras, se supone que la energía cinética media de las moléculas del gas perfecto es mucho mayor que la energía potencial de su interacción.

Los gases reales se comportan del mismo modo que el gas perfecto cuando los enrarecimientos son suficientemente grandes, es decir, *cuando la distancia media entre las moléculas es mucho mayor que sus dimensiones*. En este caso las fuerzas de atracción entre las moléculas se pueden despreciar por completo. Las fuerzas de repulsión sólo se ponen de manifiesto en intervalos de tiempo infinitesimales durante los choques de las moléculas entre sí.

En el modelo MÁS SIMPLE de gas, las moléculas se consideran como diminutas bolitas poseedoras de masa. El movimiento de las moléculas aisladas se subordina a las leyes de la mecánica de Newton. Está claro que no existe garantía alguna de que con este modelo se puedan explicar todos los procesos que se desarrollan en los gases enrarecidos. Porque, como sabemos, las moléculas se distinguen no sólo por sus masas. Tienen también una estructura compleja.

Pero ahora vamos a plantearnos y a resolver un problema suficientemente estrecho. **CALCULAR LA PRESIÓN DEL GAS VALIÉNDONOS DE LA TEORÍA CINÉTICO-MOLECULAR.** Para resolver este problema resulta




Fig. 18

satisfactorio el modelo más simple de gas. Este modelo conduce a resultados que la experiencia confirma.

PRESIÓN DE UN GAS SEGÚN LA TEORÍA CINÉTICO-MOLECULAR. Supongamos que el gas se encuentra en un recipiente cerrado. Un manómetro indica que la presión del gas es p_0 ¹⁾. ¿Cómo se produce esta presión? Cada molécula del gas, chocando con la pared del recipiente, actúa sobre ella, durante un pequeño intervalo de tiempo, con una fuerza determinada. Como resultado de los choques desordenados con la pared, la fuerza que actúa por parte de todas las moléculas sobre la unidad de área de dicha pared, es decir, la presión, varía muy de prisa con el tiempo, aproximadamente como muestra la fig. 18. Pero las acciones producidas por los choques de las moléculas por separado son tan débiles que el manómetro no las registra. El manómetro indica la fuerza media, respecto del tiempo, que actúa sobre cada unidad de área de su elemento sensible o membrana. A pesar de las pequeñas variaciones de presión, el valor medio de esta p_0 resulta ser prácticamente una magnitud completamente determinada, porque los choques de las moléculas con la pared son muchos y las masas de ellas son muy pequeñas.

La presión del gas será tanto mayor cuanto más moléculas choquen con la pared en un intervalo de tiempo dado y cuanto mayor sea la velocidad de estas moléculas.

El surgimiento de la presión del gas se puede explicar por medio de un modelo mecánico simple. Tomemos un disco (que desempeñará el papel de membrana del manómetro) y sujetémoslo a una varilla de tal modo que se encuentre vertical y pueda girar, junto con la varilla, alrededor de un eje vertical (fig. 19). Valiéndonos de un canulillo dirigimos sobre el disco un chorro de perdigones menudos (que hacen las veces de moléculas). Como resultado de los múltiples choques de los perdigones, sobre el disco actúa cierta fuerza media que produce el giro de la varilla y la flexión de una plaquita elástica P . El efecto de los choques aislados de los perdigones no se nota.

MOVIMIENTO TÉRMICO DE LAS MOLECULAS Desde el principio

¹⁾ Se recordará que la presión viene determinada por la razón del módulo F de la fuerza, que actúa perpendicularmente a la superficie, al área de dicha superficie: $p = F/S$. La presión se expresa en pascas o en milímetros de la escala de mercurio $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2 = 7,5 \cdot 10^{-3} \text{ mm Hg}$.




Fig. 19

hay que renunciar los intentos de seguir el movimiento de todas las moléculas que constituyen el gas. Son demasiadas y, debido a los choques entre sí, se mueven de un modo muy complejo. Además nosotros no tenemos necesidad de conocer cómo se mueve cada molécula. Lo que hay que aclarar es a qué resultado conduce el movimiento conjunto de todas las moléculas.

El carácter del movimiento de todo el conjunto de las moléculas del gas se conoce por la experiencia (véase § 13) *Las moléculas participan en un movimiento (térmico) caótico*. Esto significa que la velocidad de cada una de ellas puede ser tanto muy grande como muy pequeña y que la dirección del movimiento de las moléculas cambia incesantemente al chocar unas con otras.

La velocidad de las moléculas aisladas puede ser cualquiera, pero el VALOR MEDIO del módulo de la velocidad es completamente determinado. Exactamente lo mismo, la estatura de los alumnos de un grado no es la misma. Pero el valor medio de dicha estatura es una magnitud determinada. Para hallarla hay que sumar las estaturas de todos los alumnos y dividir esta suma por el número de alumnos.

VALOR MEDIO DEL CUADRADO DEL MÓDULO DE LA VELOCIDAD. En adelante nos va a hacer falta no el valor medio de la propia velocidad, sino el del cuadrado de la misma, del cual depende la energía cinética media de las moléculas.


Designemos los módulos de las velocidades de las moléculas aisladas por $v_1, v_2, v_3, \dots, v_N$. El valor medio del cuadrado de la velocidad se determina de la forma siguiente:

$$\overline{v^2} = \frac{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + \dots + v_N^2}{N}, \quad (1.8)$$

siendo N el número de moléculas que hay en el gas.

Pero el cuadrado del módulo del vector velocidad es igual a la suma de los cuadrados de las proyecciones de la velocidad sobre los ejes de coorde-

Fig. 20



nadas Ox , Oy y Oz ¹⁾

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 \quad (1.9)$$

Los valores medios de $\overline{v_x^2}$, $\overline{v_y^2}$ y $\overline{v_z^2}$ se pueden determinar por medio de formulas análogas a la (1.8). Entre el valor medio de $\overline{v^2}$ y los valores medios de los cuadrados de las proyecciones existe la misma relación que en (1.9):

$$\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2} \quad (1.10)$$

En efecto, para cada molécula es correcta la expresión (1.9). Sumando estas expresiones para las moléculas aisladas y dividiendo los dos miembros de la ecuación obtenida por el número de moléculas N , se llega a la fórmula (1.10).

Como en virtud del carácter caótico del movimiento de las moléculas las direcciones Ox , Oy y Oz son igualmente posibles, los valores medios de los cuadrados de las proyecciones de la velocidad son iguales entre sí:

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} \quad (1.11)$$

Teniendo en cuenta (1.11), sustituimos en la fórmula (1.10) $\overline{v_y^2}$ y $\overline{v_z^2}$ por $\overline{v_x^2}$. Entonces el cuadrado medio de las proyecciones de la velocidad será

$$\overline{v_x^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}, \quad (1.12)$$

es decir, el cuadrado medio de las proyecciones de la velocidad es igual a 1/3 del cuadrado medio de la propia velocidad. El factor 1/3 aparece a causa de la tridimensionalidad del espacio y, respectivamente, del hecho de que todo vector tenga tres proyecciones.

¹⁾ Esta relación es válida para cualquier vector. El lector mismo puede demostrar esto valiéndose de la fig. 20 y del teorema de Pitágoras.

1.7.

Ecuación fundamental de la teoría cinético-molecular de los gases

Calculemos con ayuda de la teoría cinético-molecular la presión del gas. La deducción de la fórmula de la presión no es muy difícil, pero ocupa mucho espacio. Vamos a dividirla en etapas independientes.

Supongamos que el gas se encuentra en un recipiente rectangular $ABCD$, una de cuyas paredes es el émbolo CD , capaz de desplazarse sin rozamiento (fig. 21). El gas y el recipiente están a una misma temperatura.

Calculemos la presión del gas sobre el émbolo CD , cuya área es S . La superficie del émbolo es perpendicular al eje Ox . La presión del gas se produce como resultado de los choques de las moléculas con el émbolo. Para que éste no sea expulsado del recipiente hay que aplicarle desde fuera cierta fuerza F .

CHOQUES DE LAS MOLÉCULAS CON EL ÉMBOLO.

Consideremos primeramente el caso en que la velocidad media \bar{v}_0 de las moléculas, antes de chocar con el émbolo (fig. 22), es perpendicular a la superficie de éste. En nuestro modelo las moléculas son bolitas sólidas. En los choques con la pared rebotan de ella sin que varíe su energía cinética. Las colisiones de este tipo se llaman perfectamente elásticas. En ellas el módulo de la velocidad no varía y el sentido del movimiento se invierte: $\bar{v} = -\bar{v}_0$. La variación del impulso de una molécula es:

$$m_0 \bar{v} - m_0 \bar{v}_0 = m_0 \bar{v} - (-m_0 \bar{v}_0) = 2m_0 \bar{v}_0.$$

Si la velocidad de la molécula está dirigida formando un ángulo cualquiera con el émbolo (fig. 23), al chocar la molécula con el émbolo la proyección v_{0x} de su velocidad sobre la dirección perpendicular a la superficie del émbolo cambia de signo, $v_x = -v_{0x}$, y las proyecciones v_{0y} y v_{0z} de la velocidad sobre las direcciones paralelas a la superficie del émbolo permanecen invariables: $v_y = v_{0y}$ y $v_z = v_{0z}$. Lo mismo ocurre con una pelota cuando choca con una pared lisa, si el choque se considera perfectamente elástico.

La variación de la proyección del impulso de la molécula sobre el eje Ox es:

$$m_0 v_x - m_0 v_{0x} = m_0 v_x - (-m_0 v_{0x}) = 2m_0 v_{0x}. \quad (1.13)$$




Fig. 21




Fig. 22




Fig. 23




Fig. 24

De acuerdo con la ley de conservación del impulso, el impulso total de la molécula y del émbolo permanece invariable. Esto significa que el módulo de la variación del impulso del émbolo es igual al módulo de la variación del impulso de la molécula. En otras palabras, en el choque de la molécula con el émbolo, a éste se transmite un impulso cuyo módulo es igual a $2m_0|v_x|$.

Según la segunda ley de Newton, la variación del impulso de un cuerpo es igual al impulso de una fuerza, es decir, al producto de la fuerza por el tiempo que dura su acción. Por eso el módulo del impulso de la fuerza que actúa sobre el émbolo por parte de la molécula durante el tiempo que dura el choque es igual a $2m_0|v_x|$.

NÚMERO DE COLISIONES DE LAS MOLÉCULAS CON EL ÉMBOLO. Para calcular el impulso de la fuerza, que actúa sobre el émbolo por parte de todas las moléculas, es necesario calcular el número de colisiones de las moléculas con el émbolo durante cierto intervalo de tiempo Δt , mucho mayor que el que dura el choque de una molécula con el émbolo¹⁾

Durante el tiempo Δt pueden llegar al émbolo solamente las moléculas que se encuentran de él a distancias no mayores que $CC' = |v_x|\Delta t$ (fig. 24). Las moléculas que se hallan a distancias mayores no tienen tiempo de llegar al émbolo. También hay que tener en cuenta que a la pared CD llegan durante este tiempo únicamente aquellas moléculas cuya velocidad $v_x > 0$, es decir, que se mueven de izquierda a derecha.

Los valores de las proyecciones de las velocidades v_y y v_z no influyen en que las moléculas lleguen al émbolo CD . Si una molécula choca elásticamente con la pared BC o AD (fig. 24), la proyección v_x de su velocidad no varía al ocurrir esto y dicha molécula se desplaza a lo largo del eje Ox el mismo segmento $|v_x|\Delta t$.

Separemos en el recipiente un volumen $CC'D'D$ igual a $|v_x|\Delta t S$. Si la concentración de moléculas es n , su número en el volumen tomado será igual a $n|v_x|\Delta t S$.

¹⁾ El intervalo Δt puede considerarse tal, que en una capa de espesor $|v_x|\Delta t$ no se produzcan prácticamente choques de moléculas aunque el número de éstas sea grande. Esto es posible, ya que la distancia media entre las moléculas es mucho menor que la longitud media del recorrido libre de las moléculas, o sea, que la distancia media que recorren las moléculas sin que se produzcan choques.

En virtud del movimiento caótico, en promedio, sólo la mitad de las moléculas que hay en el volumen separado tienen la proyección de la velocidad $v_x > 0$ y se mueven de izquierda a derecha. La otra mitad de las moléculas tienen $v_x < 0$ y se mueven en sentido opuesto.

Por consiguiente, el número z de choques de las moléculas con el émbolo durante el tiempo Δt , igual a la mitad de todas las moléculas que hay en el volumen separado, será:

$$z = \frac{n}{2} |v_x| \Delta t \cdot S. \quad (1.14)$$

IMPULSO DE LA FUERZA MEDIA QUE ACTÚA SOBRE EL EMBOLO POR PARTE DE TODAS LAS MOLÉCULAS. Cada molécula al chocar con el émbolo hace que el impulso de éste varíe $2m_0|v_x|$. Durante el tiempo Δt , las z moléculas hacen que varíe el impulso del émbolo en $2m_0|v_x|z$. De acuerdo con la segunda ley de Newton, el módulo $F\Delta t$ del impulso de la fuerza que actúa sobre el émbolo es igual al módulo de la variación del impulso de éste

$$F\Delta t = z 2m_0|v_x| = nm_0 S \bar{v}_x^2 \Delta t. \quad (1.15)$$

Ahora hay que tomar en consideración lo siguiente. Los razonamientos anteriores se han hecho como si las velocidades de todas las moléculas fueran iguales. En realidad estas velocidades de las moléculas son distintas y cada una de ellas al chocar con el émbolo hace su aportación particular a la presión. Para tener esto en cuenta hay que tomar el valor medio para todas las moléculas del cuadrado de la proyección de la velocidad v_x^2 en vez de v^2 .

La expresión del valor medio del módulo del impulso de la fuerza se determina por la fórmula $\bar{F}\Delta t = m_0 n S \bar{v}_x^2 \Delta t$

Y como $\bar{v}_x^2 = 1/3 \bar{v}^2$ (véase 1.12), resulta que

$$\bar{F}\Delta t = \frac{1}{3} m_0 n S \bar{v}^2 \Delta t. \quad (1.16)$$

PRESIÓN DEL GAS. Dividiendo los dos miembros de la ecuación (1.16) por el producto $\Delta t \cdot S$, hallamos la presión del gas:

$$p = \frac{1}{3} m_0 n \bar{v}^2. \quad (1.17)$$

Esta es la ecuación fundamental de la teoría cinético-molecular.

La presión del gas perfecto es proporcional al producto de la masa de la molécula, al número de moléculas por unidad de volumen y al cuadrado medio de la velocidad de las moléculas.

La fórmula (1.17) relaciona una magnitud macroscópica (la presión, que se puede medir con un manómetro) con las magnitudes microscópicas que caracterizan la molécula, y es una especie de puente entre dos mundos: el macroscópico y el microscópico.

Designando por \bar{E} la energía cinética media del movimiento de traslación de la molécula, $\bar{E} = m_0 \bar{v}^2/2$, la ecuación (1.17) se puede escribir en la forma

$$p = \frac{2}{3} n \bar{E} \quad (1.18)$$

En el capítulo siguiente se demostrara que la energía cinética media de las moléculas viene determinada por la temperatura del gas

- ¿ ?
1. ¿A qué se da el nombre de gas perfecto (o ideal) en la teoría cinético-molecular?
 2. ¿En qué consiste el mecanismo de surgimiento de la presión del gas desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular?
 3. ¿A qué es igual el valor medio de la proyección de la velocidad de la molécula sobre el eje Ox ?
 4. Defina el valor medio del cuadrado de la velocidad de las moléculas.
 5. ¿A qué es igual la variación del impulso de la molécula al chocar contra la pared?
 6. ¿De qué depende el número de colisiones de las moléculas con un elemento de superficie S , durante un tiempo Δt ?
 7. Escriba la ecuación fundamental de la teoría cinético-molecular.

Ejemplos de resolución de problemas

Para resolver la mayor parte de los problemas del primer capítulo hay que saber determinar las masas molares de las sustancias. Éstas se calculan por las masas atómicas relativas que da la conocida tabla de Mendeléiev, hallando la masa molecular relativa y luego la masa molar por la fórmula $M = 10^{-3} M_r$ kg/mol, en la que M es la masa molar y M_r la masa molecular relativa.

En muchos problemas es necesario, por la masa conocida de un cuerpo, determinar la cantidad de sustancia o el número de moléculas (o átomos) que hay en él. Para esto se aplican las fórmulas $\nu = m/M$ y $N = m/M N_A$. La masa de las moléculas aisladas se halla por la fórmula $m_0 = M/N_A$. En algunos problemas la masa de la sustancia hay que expresarla por medio de su densidad ρ y de su volumen V .

Al resolver los problemas conviene tener a la vista las fórmulas indicadas y todas las demás del § 1.2.

En una serie de casos se emplea la ecuación fundamental de la teoría cinético-molecular en la forma (1.17) ó (1.18).

1. Determinar la masa molar del agua.

Solución. La masa atómica relativa del hidrógeno es igual a 1,00797 y la del oxígeno, 15,9994. La fórmula química del agua es H_2O . Por consiguiente, la masa molecular relativa del agua es

$$M_r = 2 \cdot 1,00797 + 15,9994 = 18,01534 \approx 18.$$

La masa molar del agua será $M \approx 10^{-3} 18$ kg/mol $\approx 0,018$ kg/mol.

2. Determinar la cantidad de sustancia y el número de moléculas que hay en 1 kg de anhídrido carbónico

Solución. Como la masa molar del anhídrido carbónico es $M = 0,044 \text{ kg/mol}$, la cantidad de sustancia del mismo será $\nu = m/M = 1/0,044 \text{ mol} \approx 22,7 \text{ mol}$. El número de moléculas $N = \nu N_A = 22,7 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \approx 1,4 \cdot 10^{25}$

3. Las moléculas de un gas, cuya concentración es $n = 2,7 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$, producen en la pared del recipiente que las contiene la presión $p = 10^5 \text{ Pa}$. ¿Cuál es la energía cinética media $\bar{\epsilon}$ del movimiento de traslación de las moléculas?

Solución. De acuerdo con la ecuación fundamental de la teoría cinético-molecular de los gases, escrita en la forma (1.18), la presión $p = 2/3 \cdot n \bar{\epsilon}$.

De donde

$$\bar{\epsilon} = \frac{3}{2} \frac{p}{n} = \frac{3 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2}{2 \cdot 2,7 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}} = 5,6 \cdot 10^{-21} \text{ J}$$

4. La densidad del gas en la ampolla de una lámpara eléctrica llena de gas es $\rho = 0,9 \text{ kg/m}^3$. Al arder la lámpara, la presión en ella crece de $p_1 = 8 \cdot 10^4 \text{ Pa}$ a $p_2 = 1,1 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. ¿Cuánto aumenta en este caso la velocidad de las moléculas del gas?

Solución. El producto de la masa m_0 de una molécula por la concentración de moléculas (número de moléculas por unidad de volumen) n es igual a la masa de las moléculas contenidas en la unidad de volumen, es decir, a la densidad del gas $\rho = m_0 n$. Por consiguiente, la ecuación fundamental de la teoría cinético-molecular (1.17) se puede escribir en la forma $p = 1/3 \rho \bar{v}^2$. Por eso

$$\bar{v}_1 = \sqrt{\frac{3p_1}{\rho}}, \quad \bar{v}_2 = \sqrt{\frac{3p_2}{\rho}}.$$

De donde

$$\bar{v}_2 - \bar{v}_1 = \sqrt{\frac{3}{\rho}} (\sqrt{p_2} - \sqrt{p_1}); \quad \bar{v}_2 - \bar{v}_1 = 90 \text{ m/s}.$$

Ejercicio

1. ¿Qué área puede ocupar una gota de aceite de oliva de $0,02 \text{ cm}^3$ de volumen al extenderse por la superficie del agua?
2. Considerando que el átomo de wolframio tiene un diámetro $d \approx 2 \cdot 10^{-10} \text{ m}$, valorar la cantidad de átomos que cubren la superficie de la punta de una aguja. Suponer que dicha punta es un hemisferio de radio igual a $5 \cdot 10^{-8} \text{ m}$.
3. Determinar las masas molares del hidrógeno y del helio.
4. ¿Cuántas veces mayor es el número de átomos que hay en 12 kg de carbono que el de moléculas en 16 kg de oxígeno?
5. ¿Qué cantidad de sustancia (en moles) contiene 1 g de agua?
6. ¿A qué es igual el número de moléculas que hay en 10 g de oxígeno?
7. La masa molar del nitrógeno es igual a $0,028 \text{ kg/mol}$. ¿A qué es igual la masa de la molécula de nitrógeno?
8. Determinar el número de átomos que hay en 1 m^3 de cobre. La masa molar del cobre es $M = 0,0635 \text{ kg/mol}$ y su densidad, $\rho = 9000 \text{ kg/m}^3$.

9. La densidad del diamante es de 3500 kg/m^3 . ¿Qué volumen ocuparán 10^{22} átomos de esta sustancia?
 10. ¿Cómo varía la presión de un gas si la concentración de sus moléculas aumenta 3 veces y la velocidad media de las moléculas disminuye 3 veces?
 11. ¿Bajo qué presión se encuentra un gas en un recipiente, si el cuadrado medio de la velocidad de sus moléculas es $v^2 = 10^6 \text{ m}^2/\text{s}^2$, la concentración de moléculas, $n = 3 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$ y la masa de cada molécula, $m_0 = 5 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$?
 12. En un matraz de 1,2 l de capacidad hay $3 \cdot 10^{22}$ moléculas de helio. ¿Cuál es la energía cinética media de cada molécula? La presión del gas en el matraz es de 10^5 Pa .
 13. Calcular el cuadrado medio de la velocidad del movimiento de las moléculas de un gas, si su masa es $m = 6 \text{ kg}$, su volumen, $V = 4,9 \text{ m}^3$ y la presión, $p = 200 \text{ kPa}$.
-

Breve resumen del capítulo I

Según los postulados principales de la teoría cinético-molecular, todos los cuerpos están formados por moléculas (o átomos); entre las moléculas, a distancias pequeñas, menores que las dimensiones propias de las moléculas, actúan fuerzas de repulsión, y a distancias grandes, fuerzas de atracción; las moléculas participan en el movimiento térmico caótico.

En la actualidad todos los postulados fundamentales de la teoría cinético-molecular han sido demostrados rigurosamente por vía experimental. Se han medido las masas de las moléculas y sus dimensiones, se ha determinado el carácter de la dependencia de las fuerzas de interacción de las moléculas respecto de la distancia entre ellas; la observación del movimiento caótico de partículas sólidas pequeñas, pero visibles al microscopio, en los líquidos y los gases (movimiento browniano) demuestra indudablemente la existencia del movimiento térmico de las moléculas.

La masa de las moléculas es pequeña y su número en los cuerpos grandes (macroscópicos), enorme. Por eso las masas de las moléculas y su cantidad en los cuerpos macroscópicos se expresan en unidades relativas.

Se llama masa molecular (o atómica) relativa la razón de la masa de la molécula (o átomo) al $1/12$ de la masa del átomo de carbono (1.2).

Se denomina cantidad de sustancia la razón del número de moléculas que hay en un cuerpo dado al número de átomos en $0,012 \text{ kg}$ de carbono (1.3).

La cantidad de sustancia se mide en moles. Mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas moléculas como átomos hay en $0,012 \text{ kg}$ de carbono.

El número de moléculas o de átomos que hay en un mol de sustancia se llama constante (o número) de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ 1/mol}$.

Se da el nombre de masa molar a la masa de una cantidad de sustancia igual a un mol (1.5).

En los gases la distancia entre las moléculas es mucho mayor que las dimensiones de éstas. En los líquidos y sólidos las moléculas (o átomos) están directamente unos al lado de otros. En los sólidos los átomos (o moléculas) están situados en un orden riguroso y oscilan en torno

a posiciones de equilibrio invariables. En los líquidos las moléculas están dispuestas desordenadamente y de vez en cuando saltan de una posición de equilibrio a otra.

En la teoría cinético-molecular se da el nombre de gas perfecto (o ideal) a un gas formado por moléculas cuya interacción es despreciable. La energía cinética media de las moléculas del gas perfecto es muchas veces mayor que la energía potencial media de su interacción.

De acuerdo con la ecuación fundamental de la teoría cinético-molecular, la presión de un gas es proporcional al producto de la concentración de moléculas por la energía cinética media del movimiento de traslación de las mismas:

$$p = \frac{2}{3} n\bar{E}, \text{ donde } \bar{E} = \frac{m_0 \bar{v}^2}{2}$$

2. Temperatura. Energía del movimiento térmico de las moléculas

2.1. Equilibrio térmico. Temperatura

PARÁMETROS MACROSCÓPICOS. Para describir los procesos que transcurren en los gases y en otros cuerpos macroscópicos no es necesario recurrir siempre a la teoría cinético-molecular. El comportamiento de los cuerpos macroscópicos, y en particular el de los gases, se puede caracterizar por un número pequeño de magnitudes físicas, referentes no a las moléculas aisladas que forman el cuerpo, sino al conjunto de todas las moléculas. A este número de magnitudes pertenecen el volumen V , la presión p , la temperatura t y otras.

Así, un gas de masa dada ocupa siempre cierto volumen y tiene una presión y una temperatura determinadas. El volumen y la presión son magnitudes mecánicas que definen el estado del gas. La temperatura no se estudia en la mecánica, porque caracteriza el estado intrínseco del cuerpo.

Todo cuerpo macroscópico, o grupo de estos cuerpos, se llama **SISTEMA TERMODINÁMICO**. Las magnitudes que caracterizan el estado de un sistema termodinámico, sin tener en cuenta la estructura molecular de los cuerpos, se denominan **PARÁMETROS MACROSCÓPICOS (O TERMODINÁMICOS)**. Son parámetros macroscópicos no sólo el volumen, la presión y la temperatura. Por ejemplo, para una mezcla de gases hay que conocer además la concentración de cada uno de los componentes de la mezcla. El aire atmosférico ordinario es una mezcla de este tipo.

CUERPOS FRÍOS Y CUERPOS CALIENTES. El punto central en todos los estudios de los fenómenos térmicos lo ocupa el concepto de temperatura. Todos conocemos perfectamente la diferencia que hay entre los cuerpos fríos y calientes. Podemos apreciar al tacto qué cuerpo está más caliente y decir que su temperatura es más alta. La temperatura caracteriza el **GRADO DE CALENTAMIENTO DE UN CUERPO**. Para medir la temperatura se

ideó un aparato llamado termómetro. En su estructura se aprovecha la propiedad que tienen los cuerpos de variar de volumen al calentarse o enfriarse.

EQUILIBRIO TÉRMICO. Para medir la temperatura del cuerpo humano hay que ponerse el termómetro clínico en la axila y mantenerlo en ella durante 5-8 minutos. Durante este tiempo el mercurio del termómetro se va calentando y su nivel se eleva. Por la longitud de la columna de mercurio se puede determinar la temperatura. Lo mismo ocurre cuando la temperatura de cualquier cuerpo se mide con un termómetro cualquiera. El termómetro nunca indica la temperatura inmediatamente después de ponerlo en contacto con el cuerpo. Se necesita cierto tiempo para que la temperatura del cuerpo y del termómetro se igualen y entre ellos se establezca el EQUILIBRIO TÉRMICO, con lo cual la temperatura deja de variar.

El equilibrio térmico entre cualesquiera cuerpos con distinta temperatura se establece a medida que transcurre el tiempo. Eche un trocito de hielo en un vaso de agua y tápelo bien. El hielo comenzará a fundirse y el agua se irá enfriando. Cuando el hielo se haya fundido del todo, el agua empezará a calentarse y, una vez que adquiera la temperatura del aire circundante, ya no se producirán más variaciones dentro del vaso de agua.

De estas sencillas observaciones y de otras semejantes se puede sacar la conclusión de que existe una propiedad general muy importante de los fenómenos térmicos. Todo cuerpo macroscópico, o grupo de estos cuerpos-sistema termodinámico-, *cuando las condiciones exteriores permanecen invariables, pasa espontáneamente al estado de equilibrio térmico.* Se llama equilibrio térmico o termodinámico el estado en el cual todos los parámetros macroscópicos permanecen invariables tanto tiempo como se desee. Esto significa que en el sistema no varían el volumen y la presión, ni existe intercambio de calor ni transformaciones mutuas de los gases, líquidos y sólidos, etc. En particular, no varía el volumen de la columna de mercurio en el termómetro. Esto indica que la temperatura del sistema permanece constante.

Pero los procesos microscópicos no cesan dentro del cuerpo al establecerse el equilibrio térmico. Cambian de posición las moléculas y varía su velocidad durante los choques.

TEMPERATURA Un sistema termodinámico se puede encontrar en diversos estados de equilibrio térmico. En cada uno de dichos estados la temperatura tiene su valor rigurosamente determinado. Otras magnitudes pueden tener en estado de equilibrio térmico distintos valores (pero constantes). Así, los volúmenes de las distintas partes de un sistema y la presión dentro de ellas pueden ser diferentes si existen tabiques sólidos que las separan. Si de la calle se trae un balón lleno de aire comprimido, al cabo de cierto tiempo la temperatura del aire en el balón y en la habitación se equilibrarán. Pero la presión del primero seguirá siendo mayor que la del segundo. Sólo después de deshermetizar el balón empezará a salir aire de él y las presiones se equilibrarán.

La temperatura caracteriza el estado de equilibrio térmico de un sistema macroscópico: en todas las partes de un sistema macroscópico que se

encuentre en estado de equilibrio térmico, la temperatura tiene el mismo valor.

Si dos cuerpos tienen la misma temperatura, entre ellos no se produce intercambio de calor. Estos cuerpos se hallan en estado de equilibrio térmico. Pero si la temperatura de los cuerpos es distinta, al establecer el contacto térmico se producirá entre ellos intercambio de energía. En estas condiciones el cuerpo cuya temperatura es mayor cederá energía al cuerpo cuya temperatura es menor. *La diferencia de temperatura indica el sentido del intercambio de calor entre ellos.*

-
1. ¿Qué magnitudes caracterizan el estado intrínseco de los cuerpos microscópicos?
2. ¿Cuáles son los indicios característicos del estado de equilibrio térmico?
3. Cite ejemplos de establecimiento del equilibrio térmico de cuerpos que le rodean en su vida diaria.
4. ¿Qué magnitud física caracteriza el estado de equilibrio térmico?
-

2.2. Medición de la temperatura

TERMÓMETROS. Para medir la temperatura se puede aprovechar la variación de cualquier magnitud macroscópica en dependencia de la temperatura: el volumen, la presión, la resistencia eléctrica, etc.

En la práctica se emplea más frecuentemente la dependencia del volumen de un líquido (mercurio o alcohol) respecto de la variación de la temperatura. Al graduar un termómetro se toma generalmente como punto de referencia (0) la temperatura del hielo fundente; el segundo punto constante (100) se considera la temperatura del agua en ebullición a la presión atmosférica normal (escala centigrada o de Celsius). Entre los puntos 0 y 100 se divide la escala en 100 partes iguales, llamadas grados (fig. 25). Un desplazamiento de la columna de líquido igual a una división de la escala equivale a una variación de la temperatura igual a 1°C .

Como distintos líquidos al calentarse se dilatan de diferente modo, la escala graduada por este procedimiento dependerá hasta cierto punto de las propiedades del líquido. Los puntos 0 y 100°C coincidirán, naturalmente, en todos los termómetros, pero, por ejemplo, el punto 50°C no coincidirá.

¿Qué sustancia se puede elegir para evitar esta dependencia? Se ha observado que, a diferencia de los líquidos, todos los gases enrarecidos (hidrógeno, helio, oxígeno) se dilatan del mismo modo al calentarse y su presión cambia igualmente al variar la temperatura. Por esta razón, en física se utiliza, para establecer la escala racional de temperaturas, la variación de la presión de una cantidad determinada de gas enrarecido a volumen constante, o la variación del volumen de dicho gas a presión constante. Esta escala se denomina a veces escala de temperaturas de gas perfecto. Estableciéndola se consigue evitar además otro inconveniente importante de la escala centi-

grada, la elección arbitraria del punto de referencia, es decir, de la temperatura cero. Porque como punto de referencia, en vez de la temperatura de fusión del hielo, se podría haber tomado la temperatura de ebullición del agua.

Ahora estudiaremos detalladamente cómo se pueden utilizar los gases enrarecidos para determinar la temperatura.

GASES EN ESTADO DE EQUILIBRIO TÉRMICO. Tomemos varios recipientes, llenos de gases distintos, por ejemplo, de hidrógeno, helio y oxígeno. Estos recipientes tienen determinados volúmenes conocidos y están provistos de manómetros. Con éstos se puede medir la presión en cada uno de los recipientes

La cantidad de gas v que hay en cada recipiente también se conoce. Por lo tanto, se conoce el número N de moléculas que cada uno de ellos contiene. Según las fórmulas (13) y (17)

$$N = v N_A = \frac{m}{M} N_A,$$

donde N_A es la constante de Avogadro; m , la masa del gas, y M , su masa molar

Hagamos que los gases se encuentren en estado de equilibrio térmico. Para ello coloquemos los recipientes en hielo

fundente y esperemos hasta que el equilibrio se establezca y la presión de los gases deje de cambiar (fig. 26) Después de esto se podrá afirmar que todos los gases están a la misma temperatura, de 0°C . Pero, como es natural, las presiones p , los volúmenes V y los números de moléculas N de los gases serán diferentes.

Puede esperarse, sin embargo, que entre p , V y N de un gas y las mismas magnitudes de cualquiera de los otros exista relación, siempre que sus temperaturas sean iguales. Esto se infiere de la ecuación fundamental de la teoría cinético-molecular (1.18). En efecto, como la concentración del gas es $n = N/V$, de (1.18) se sigue que:

$$\frac{pV}{N} = \frac{2}{3} \bar{E}, \quad (2.1)$$

donde \bar{E} es la energía cinética media de las moléculas.

Por el curso de física precedente sabemos que cuanto más rápidamente se




Fig. 25




Fig. 26

mueven las moléculas, tanto más elevada es su temperatura. Es lógico suponer que, si todos los gases están en equilibrio térmico, la energía cinética media de sus moléculas será la misma. Esto significa, de acuerdo con (2.1), que pV/N es la misma para todos los gases en estado de equilibrio térmico.

Naturalmente, esto, por ahora, sólo es una suposición que requiere ser comprobada experimentalmente. Esta comprobación se puede hacer si se conocen los valores de V y N de todos los gases y se mide su presión a una temperatura determinada, por ejemplo, a la temperatura del hielo fundente.

Así, si 1 mol de hidrógeno ocupa el volumen $V_{H_2} = 0,1 \text{ m}^3$, a la temperatura de 0°C su presión resulta ser $p_{H_2} = 22,65 \cdot 10^3 \text{ Pa}$. De donde

$$\frac{p_{H_2} V_{H_2}}{N_{H_2}} = \frac{22,65 \cdot 10^3 \cdot 0,1}{6,02 \cdot 10^{23}} \frac{\text{N}}{\text{m}^3} \text{ m}^3 = 3,76 \cdot 10^{-21} \text{ J} \quad (2.2)$$

Este mismo valor de la razón entre el producto de la presión del gas por su volumen y el número de moléculas se obtiene también para todos los otros gases a la temperatura del hielo fundente. Designemos esta relación por Θ_0 . Entonces

$$\frac{p_{H_2} V_{H_2}}{N_{H_2}} = \frac{p_{He} V_{He}}{N_{He}} = \frac{p_{O_2} V_{O_2}}{N_{O_2}} = \Theta_0 \quad (2.3)$$

Por lo tanto, nuestra suposición ha resultado cierta.

La relación (2.3) no es absolutamente exacta. A presiones de millares de atmósferas, cuando los gases se hallan muy densos, la relación pV/N deja de ser rigurosamente determinada e independiente de los volúmenes que ocupan los gases. Esta relación se cumple cuando los gases están suficientemente enrarecidos y se pueden considerar perfectos.

Si todos los recipientes contenedores de los gases se sumergen en agua hirviendo a presión normal (100°C), $pV/N = \Theta_{100}$ será, como antes, igual para todos los gases, pero aumenta. Ahora, como demuestran los experimentos,

$$\frac{pV}{N} = \Theta_{100} = 5,14 \cdot 10^{-21} \text{ J} \quad (2.4)$$

En virtud de esto se puede afirmar que la magnitud Θ depende de la temperatura. Es más, Θ no puede depender nada más que de la temperatura. En efecto, Θ no depende del tipo de gas, ni de su volumen y presión, ni del número de moléculas que hay en el recipiente, ni de la forma de este último.

DETERMINACION DE LA TEMPERATURA. Este hecho experimental permite considerar la magnitud Θ como unidad natural de temperatura.

En principio podría considerarse que la temperatura es la propia magnitud Θ y medir la temperatura en unidades de energía, es decir, en julios. Pero, en primer lugar, estas unidades no son fáciles de aplicar en la práctica. A 100°C correspondería una magnitud muy pequeña, del orden de 10^{-21} J. En segundo lugar, y esto es lo más importante, hace ya mucho tiempo que se acostumbra medir la temperatura en grados.

Vamos a considerar que la magnitud Θ es directamente proporcional a la temperatura T medida en grados

$$\Theta = kT, \quad (2.5)$$

siendo k el factor de proporcionalidad. Entonces

$$\frac{pV}{N} = kT. \quad (2.6)$$

Basándose en esta fórmula se establece una escala de temperaturas independiente de la sustancia termométrica que se elija.

2.3.

Temperatura absoluta.

La temperatura como medida de la energía cinética media de las moléculas

CERO ABSOLUTO DE TEMPERATURA La temperatura determinada por la fórmula (2.6) es evidente que no puede ser negativa, ya que todas las magnitudes que figuran en su segundo miembro son indudablemente positivas. Por consiguiente, el valor mínimo posible de la temperatura T es $T=0$, correspondiente a la presión p o el volumen V igual a cero. La temperatura límite a la cual la presión del gas perfecto se reduce a cero si se fija su volumen, o el volumen del gas perfecto tiende a cero si la presión permanece invariable, se llama CERO ABSOLUTO DE TEMPERATURA. Ésta es la temperatura más baja de la naturaleza, el "grado mayor o último de frío" cuya existencia predijo Lomonósov.

ESCALA ABSOLUTA DE TEMPERATURAS. El científico inglés W. Kelvin introdujo la escala absoluta de temperaturas. LA TEMPERATURA CERO DE LA ESCALA ABSOLUTA (también llamada escala de Kelvin) CORRESPONDE AL CERO ABSOLUTO Y CADA UNIDAD DE TEMPERATURA DE ESTA ESCALA ES IGUAL A UN GRADO DE LA ESCALA CENTÍGRADA.

La unidad de temperatura absoluta en el SI se denomina kelvin (y se designa por K).

CONSTANTE DE BOLTZMANN. Determinemos el factor k de la fórmula (2.6) de modo que un kelvin sea igual a un grado centígrado.

Conocemos los valores de Θ para 0°C y 100°C (fórmulas 2.2 y 2.4). Vamos a designar la temperatura absoluta a 0°C por T_1 y a 100°C por T_2 .



Ludwig Boltzmann (1844-1906), gran físico austriaco, uno de los fundadores de la teoría cinético-molecular. En sus trabajos la teoría cinético-molecular aparece como una teoría física consecuente, lógicamente armónica. Contribuyó mucho al desarrollo y popularización de la teoría de Maxwell sobre el campo electromagnético. Luchador por naturaleza, defendió apasionadamente la necesidad de la interpretación molecular de los fenómenos térmicos y sobre el recayo el peso fundamental de la discusión con los científicos que negaban la existencia de las moléculas.

Entonces

$$\Theta_{100} - \Theta_0 = k(T_2 - T_1) K, \text{ o}$$

$$\Theta_{100} - \Theta_0 = k 100 K = (5,14 - 3,76) \cdot 10^{-21} J$$

De donde

$$k = \frac{5,14 - 3,76}{100} \cdot 10^{-21} \frac{J}{K} = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$$

El factor

$$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K} \quad (2.7)$$

recibe el nombre de **CONSTANTE DE BOLTZMANN**, en honor del gran físico austriaco L. Boltzmann, uno de los fundadores de la teoría cinético-molecular de los gases.

La constante de Boltzmann relaciona la temperatura Θ en unidades energéticas con la temperatura T en kelvins. Ésta es una de las constantes de mayor importancia de la teoría cinético-molecular.

RELACION ENTRE LA ESCALA ABSOLUTA Y LA ESCALA CENTIGRADA. Conociendo la constante de Boltzmann se puede hallar el valor del cero absoluto en la escala centígrada. Para esto se determina primero el valor de la temperatura absoluta correspondiente a 0°C .

Como para 0°C $kT_1 = 3,76 \cdot 10^{-21} J$, resulta $T_1 = 3,76 \cdot 10^{-21} / 1,38 \cdot 10^{-23} K \approx 273 K$.

El kelvin y un grado de la escala centígrada coinciden. Por lo tanto, cualquier valor de la temperatura absoluta T será 273 grados mayor que el correspondiente a la temperatura t centígrada.

$$T = t + 273 \quad (2.8)$$




Fig. 27

Pero una variación ΔT de la temperatura absoluta es igual a una variación Δt por la escala centígrada $\Delta T = \Delta t$.

En la fig. 27 se representan, para que puedan compararse, las imágenes de la escala absoluta y de la escala centígrada. El cero absoluto corresponde a la temperatura $t = -273^{\circ}\text{C}^{11}$.

LA TEMPERATURA COMO MEDIDA DE LA ENERGÍA CINÉTICA MEDIA DE LAS MOLÉCULAS. De la ecuación fundamental de la teoría cinético-molecular en la forma (2.1) y de la definición de la temperatura (2.6) se infiere una consecuencia muy importante: la temperatura absoluta es la medida de la energía cinética media de las moléculas. Demostremoslo.

Los primeros miembros de las ecuaciones $pV/N = \frac{1}{2} \bar{\epsilon}$ y $pV/N = kT$ son iguales. Por consiguiente, también deben serlo los segundos. De aquí se deduce la relación entre la energía cinética media del movimiento de traslación de las moléculas y la temperatura:

$$\bar{\epsilon} = \frac{3}{2} kT \quad (2.9)$$

La energía cinética media del movimiento caótico de las moléculas de un gas es proporcional a la temperatura absoluta. Cuanto más elevada es la temperatura, tanto más rápidamente se mueven las moléculas. De este modo, la suposición antes hecha acerca de la relación de la temperatura con la velocidad media de las moléculas consiguió un fundamento sólido.

La relación entre la temperatura y la energía cinética media del movimiento de traslación de las moléculas (2.9) ha sido establecida para los gases enrarecidos. No obstante, esta relación es correcta para cualesquiera sustancias, cuyos átomos o moléculas tienen su movimiento subordinado a las leyes de la mecánica de Newton. Es válida para los líquidos y los sólidos, en los cuales los átomos sólo pueden oscilar en torno a las posiciones de equilibrio en los nudos de la red cristalina.

¹¹ Más exactamente, el valor del cero absoluto es. $-273,15^{\circ}\text{C}$

Al irse aproximando la temperatura al cero absoluto, la energía del movimiento térmico de las moléculas también se acerca a cero.

DEPENDENCIA DE LA PRESIÓN DEL GAS RESPECTO DE SU CONCENTRACIÓN Y TEMPERATURA Sustituyendo en la fórmula (1.18) \bar{E} por su valor en (29), se obtiene la expresión que muestra la dependencia de la presión del gas respecto de la concentración de moléculas y de la temperatura

$$p = nkT \quad (2.10)$$

De la fórmula (2.10)¹¹ se infiere que a presiones y temperaturas iguales, la concentración de moléculas es la misma en todos los gases.

De aquí se sigue la ley de Avogadro, conocida del curso de química: volúmenes iguales de gases, a las mismas condiciones de temperatura y presión, contienen idéntico número de moléculas.

6. ?
1. ¿Que propiedades de los cuerpos macroscópicos se aprovechan para medir la temperatura?
 2. ¿Qué ventaja tiene la utilización de los gases enrarecidos para medir la temperatura?
 3. ¿Cómo están relacionados el volumen, la presión y el número de moléculas de distintos gases en estado de equilibrio térmico?
 4. ¿Qué sentido físico tiene la constante de Boltzmann?
 5. ¿Qué ventajas tiene la escala absoluta de temperaturas frente a las otras escalas?
 6. ¿A qué es igual el cero absoluto de temperatura en la escala centígrada o de Celsius?
 7. ¿Cómo depende de la temperatura la energía cinética media del movimiento de traslación de las moléculas?
 8. ¿Cómo está relacionada la presión de un gas con su temperatura y concentración de las moléculas?
 9. ¿Qué sentido físico tiene el cero de temperatura?

2.4. Medida de las velocidades de las moléculas de un gas

VELOCIDAD MEDIA DEL MOVIMIENTO TÉRMICO DE LAS MOLÉCULAS.


La ecuación (29) da la posibilidad de hallar la velocidad media del movimiento térmico de las moléculas. Haciendo en esta ecuación la sustitución $\bar{E} = m_0 \bar{v}^2 / 2$ se obtiene la expresión del cuadrado medio de la velocidad.

$$\bar{v}^2 = 3 \frac{kT}{m_0} \quad (2.11)$$

De donde la velocidad media (o, mejor dicho, la velocidad cuadrática media)

¹¹ Esta fórmula se puede deducir también de la ecuación (2.6).

Fig. 28



de las moléculas es

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} \quad (2.12)$$


Calculando, por la fórmula (2.12), la velocidad de las moléculas, por ejemplo, de nitrógeno a $t = 0^\circ\text{C}$, se obtiene. $\bar{v} \approx 500$ m/s. Las moléculas de hidrógeno a esa misma temperatura tienen la velocidad $\bar{v} \approx 1800$ m/s.

Cuando estas cifras fueron obtenidas por primera vez (en la segunda mitad del siglo XIX), muchos físicos se desconcertaron. ¡Las velocidades de las moléculas del gas resultaron, por el cálculo, mayores que la velocidad de los proyectiles de artillería! Sobre esta base surgieron dudas acerca de la exactitud de la teoría cinética. Porque como es sabido, los olores se propagan mucho más despacio: hace falta un tiempo del orden de decenas de segundos para que el olor de un perfume vertido en el ángulo de una sala llegue a otro ángulo. Esto no es difícil de explicar. A causa de los choques entre sí, la trayectoria de cada molécula es una línea quebrada enmarañada (fig. 28). La molécula tiene grandes velocidades en los trozos rectilíneos de la línea quebrada. Pero su traslación en una dirección determinada es pequeña en promedio, incluso en tiempos del orden de varios minutos. Si una molécula se traslada del punto A al punto B, el camino recorrido por ella es mucho mayor que la distancia $|AB|$.


DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA VELOCIDAD DE LAS MOLÉCULAS Los experimentos hechos para demostrar la velocidad de las moléculas han demostrado que la fórmula (2.12) es correcta. Uno de estos experimentos fue propuesto en 1920 por el físico alemán O. Stern.

El aparato de Stern constaba de dos cilindros coaxiales A y B unidos entre sí rigidamente (fig. 29,a). Los cilindros podían girar con velocidad angular constante. A lo largo del eje del cilindro menor se tensaba un hilo delgado C de platino, recubierto de una capa de plata. Por este hilo se hacía pasar corriente eléctrica. Este cilindro tenía en la pared una rendija estrecha O. De los cilindros se extraía el aire. El cilindro B se encontraba a la temperatura ambiente.

Al empezar el experimento el aparato estaba en reposo. Cuando la corriente pasaba por el hilo, la capa de plata se volatilizaba y el cilindro interior se llenaba de gas con átomos de plata. Algunos de estos átomos pasaban a través de la rendija O y al encontrarse con la pared interna del




a)




b)

Fig. 29



a)



b)

Fig. 30

cilindro B se depositaban en ella. Como resultado, directamente enfrente de la rendija se formaba una estrecha franja de plata D (fig. 29, b).

Después se hacían girar los cilindros con una velocidad angular ω . En este caso, durante el tiempo t que necesitaba un átomo para recorrer el camino igual a la diferencia de los radios de los cilindros, $R_B - R_A$, los cilindros giraban cierto ángulo φ . A causa de esto los átomos, animados de movimiento con velocidad constante, iban a parar a la superficie interior del cilindro mayor no directamente enfrente de la rendija O (fig. 30, a), sino a cierta distancia s del extremo del radio que pasaba por el centro de la rendija (fig. 30, b). Ya que los átomos se mueven rectilíneamente. La distancia

$$s = \varphi R_B = \omega t R_B. \quad (2.13)$$

En realidad no todos los átomos de plata tienen la misma velocidad. Por eso la distancia s será algo diferente para átomos distintos. Deberá entenderse por s la distancia entre los trozos de las franjas D y D' en los cuales la concentración de átomos de plata sea mayor. A esta distancia corresponderá la velocidad media de los átomos.

La velocidad media del átomo es:

$$\bar{v} = \frac{R_B - R_A}{t}.$$

Sustituyendo en esta fórmula t por su valor según la expresión (2.13), se obtiene

$$\bar{v} = \frac{\omega R_B (R_B - R_A)}{s}$$

Conociendo ω , R_A , R_B y midiendo el valor medio del desplazamiento s de las franjas de plata, debido a la rotación del aparato, hallamos el valor medio de la velocidad de los átomos de plata.

Los módulos de las velocidades, determinados en los experimentos, coinciden con los valores teóricos de la velocidad cuadrática media. *Esto sirve de demostración experimental de que es correcta la fórmula (2.12) y, por consiguiente, también la (2.9), según la cual la energía cinética media de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta*

VELOCIDAD MEDIA DE LAS PARTICULAS BROWNIANAS La fórmula (2.12) permite comprender por qué aumenta la intensidad del movimiento browniano si se eleva la temperatura del líquido y disminuye cuando aumenta la masa de las partículas. La partícula browniana participa en el movimiento térmico de las moléculas. Por eso su energía cinética media también se puede determinar por la fórmula (2.9), y la velocidad cuadrática media, por la fórmula

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{3kT}{m}},$$

en la que m es la masa de la partícula browniana. Si la masa de la partícula es grande, la velocidad media de su movimiento será tan pequeña que dicho movimiento no se notará prácticamente

-
- ¿ ?
- 1 ¿Cómo variara la velocidad cuadrática media de movimiento de las moléculas si la temperatura aumenta 4 veces?
 - 2 ¿Qué moléculas se mueven con mayor rapidez en la atmósfera, las de nitrógeno o las de oxígeno?
 - 3 ¿Por qué el espesor de las franjas de plata que se depositan sobre la superficie interna del cilindro exterior, en rotación, en el experimento de Stern no es la misma a lo ancho de la franja?
-

Ejemplos de resolución de problemas

Para resolver los problemas de este capítulo se utiliza la fórmula (2.6), que define la temperatura absoluta, la fórmula (2.9), que relaciona la energía media del movimiento caótico con la temperatura, y la fórmula (2.12) para la velocidad cuadrática media de las moléculas. Algunos problemas conviene resolverlos aplicando la fórmula (2.10), que relaciona la presión del gas con la concentración de moléculas y la temperatura absoluta.

Hay que conocer también el valor de la constante de Boltzmann (2.7).

1 ¿A qué es igual la razón del producto de la presión del gas por su volumen, al número de moléculas, si la temperatura es $t = 300^\circ\text{C}$?

Solución Según la fórmula (2.6) $pV/N = kT$, donde $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ es la constante de Boltzmann. Como la temperatura absoluta $T = t + 273 = 573 \text{ K}$, resulta que

$$\frac{pV}{N} = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \cdot 573 \text{ K} = 7,9 \cdot 10^{-21} \text{ J}.$$

2. Determinar la velocidad cuadrática media de las moléculas de un gas a 0°C la masa molar del gas $M = 0,019 \text{ kg/mol}$.

Solución La velocidad cuadrática media de las moléculas se calcula por la fórmula (2.12), en la cual hay que hacer las sustituciones $m_0 = M/N_A$ y $T = 273 \text{ K}$:

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3kN_AT}{M}} = \sqrt{\frac{3 \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 273}{0,019}} \text{ m/s}, \quad \bar{v} \approx 600 \text{ m/s}.$$

3. Cierta cantidad de hidrógeno se encuentra a la temperatura $T_1 = 200 \text{ K}$ y la presión $p_1 = 400 \text{ Pa}$. El gas se calienta hasta la temperatura $T_2 = 10000 \text{ K}$ a la cual las moléculas de hidrógeno se disgregan prácticamente por completo en átomos. Determinar el nuevo valor de la presión del gas p_2 , si su volumen y masa permanecieron invariables.

Solución De acuerdo con la fórmula (2.10) la presión del gas a la temperatura T_1 es $p_1 = n_1 k T_1$, siendo n_1 la concentración de moléculas de hidrógeno.

Cuando estas moléculas se disgregan en átomos, el número de partículas se duplica. Por consiguiente, la concentración de átomos de hidrógeno será $n_2 = 2n_1$. La presión del hidrógeno atómico $p_2 = n_2 k T_2 = 2n_1 k T_2$.

Dividiendo la segunda ecuación obtenida por la primera término por término se obtiene:

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{2T_2}{T_1}. \quad \text{De donde} \quad p_2 = p_1 \frac{2T_2}{T_1}, \quad p_2 = 40 \text{ kPa}.$$

-
- Ejercicio 2
1. ¿Qué valor tendría la constante de Boltzmann si la unidad de temperatura en el SI—kelvin—fuera igual no a 1°C sino a 2°C ?
 2. ¿Cuál será la energía cinética media de las moléculas del argón si la temperatura del gas es de 17°C ?
 3. Las bombas de vacío modernas permiten disminuir la presión hasta $1,3 \cdot 10^{-10} \text{ Pa}$ (10^{-12} mm Hg). ¿Cuántas moléculas de gas hay en 1 cm^3 a esa presión si la temperatura es de 27°C ?
 4. ¿Dónde hay más moléculas, en una habitación de 50 m^3 de capacidad a la presión atmosférica normal y 20°C de temperatura o en un vaso de agua de 200 m^3 de capacidad?
 5. La velocidad cuadrática media de la molécula de un gas que se encuentra a 100°C de temperatura es de 540 m/s . Determinar la masa de la molécula.
 6. ¿En qué porcentaje aumenta la velocidad cuadrática media de las moléculas de agua que hay en nuestra sangre si la temperatura aumenta de 37 a 40°C ?
-

Breve resumen del capítulo II

El estado interno de los cuerpos macroscópicos se determina por las magnitudes llamadas parámetros macroscópicos. A ellos pertenecen la presión, el volumen y la temperatura. La temperatura es la medida de la

intensidad del movimiento térmico de las moléculas y caracteriza el estado de equilibrio térmico del sistema termodinámico. En equilibrio térmico no se producen procesos macroscópicos y todos los parámetros macroscópicos permanecen invariables y la temperatura tiene el mismo valor en todas las partes del sistema. Si dos cuerpos se ponen en contacto, el cuerpo cuya temperatura es mayor cede energía al cuerpo que está a menor temperatura, hasta que las temperaturas de ambos cuerpos se igualen.

La temperatura se mide con termómetros. En todo termómetro se aprovecha la variación de un parámetro termodinámico cualquiera en dependencia de la variación de la temperatura.

A diferencia de los líquidos y de los sólidos, todos los gases enrarecidos al calentarse cambian igualmente de volumen, si la presión es constante, o de presión, si es constante el volumen. Por esta razón, para establecer la escala de temperaturas se utilizan gases enrarecidos (escala de temperaturas de gas).

La experiencia demuestra que la razón pV/N para los gases en equilibrio térmico es igual para todos ellos y sólo depende de la temperatura. Por eso se puede utilizar para determinar la temperatura T por la fórmula $pV/N = kT$, en la que $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ J/K es la constante de Boltzmann.

La escala de temperaturas que más se emplea en la física es la absoluta o de Kelvin. La temperatura absoluta $T = t + 273$, donde t es la temperatura por la escala centígrada. La temperatura mínima corresponde al cero de la escala de Kelvin (cero absoluto de temperatura, igual a -273°C). La temperatura se mide en kelvines (K). Un kelvin es igual a un grado de la escala centígrada.

Comparando la fórmula de la presión que da la teoría cinético-molecular con la fórmula $pV/N = kT$ que determina la temperatura, se obtiene un resultado importantísimo: la energía cinética media del movimiento caótico de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta:

$$\bar{\epsilon} = \frac{3}{2} kT$$

La velocidad media de las moléculas se calcula por la fórmula $\bar{v} = \sqrt{3kT/m_0}$ y a 0°C es de varios centenares de metros por segundo.

3. Ecuación de estado del gas perfecto. Leyes de los gases

3.1. Ecuación de estado del gas perfecto

ECUACIÓN DE ESTADO Hemos estudiado detalladamente el comportamiento del gas perfecto o ideal desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular. Se ha determinado la dependencia de la presión del gas respecto de la concentración de moléculas y de la temperatura (fórmula 2.10). Basándose en esta dependencia se puede obtener la ecuación que relaciona los tres parámetros macroscópicos p , V y T , que caracterizan el estado de una masa dada de gas suficientemente enrarecido. Esta ecuación recibe el nombre de ECUACIÓN DE ESTADO DEL GAS PERFECTO.



Dimitri Ivanovich Mendeléeiev (1834-1907) gran científico ruso, creador del sistema periódico de los elementos, una de las más profundas generalizaciones de la ciencia. A él se deben trabajos muy importantes sobre la teoría de los gases y de las transformaciones mutuas de los gases y los líquidos (descubrimiento de la temperatura crítica, por encima de la cual es imposible transformar el gas en líquido). Como hombre de vanguardia hizo mucho por desarrollar las fuerzas productivas de Rusia, por el aprovechamiento de las riquezas minerales y por el incremento de la industria química.

Sustituamos, en la ecuación (2.10) $p = nkT$, n por la expresión de la concentración del gas. Teniendo en cuenta las formulas (1.3) y (1.7), la concentración del gas se puede representar de la forma siguiente

$$n = \frac{N}{V} = \frac{1}{V} \frac{m}{M} N_A, \quad (3.1)$$

donde N_A es la constante de Avogadro, m , la masa del gas, M , su masa molar

Después de sustituir (3.1) en (2.10), tenemos:

$$pV = \frac{m}{M} k N_A T \quad (3.2)$$

El producto de la constante de Boltzmann k por la constante de Avogadro N_A se llama CONSTANTE UNIVERSAL DE LOS GASES y se designa por R

$$\begin{aligned} R &= k N_A = (1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \text{ J/(mol K)}) = \\ &= 8,31 \text{ J/(mol K)} \end{aligned} \quad (3.3)$$

Sustituyendo en la ecuación (3.2) el producto $k N_A$ por la constante universal de los gases R , se obtiene la ecuación de estado de una masa cualquiera de gas perfecto

$$pV = \frac{m}{M} RT. \quad (3.4)$$

En esta ecuación la única magnitud que depende del género de gas es su masa molar.

De la ecuación de estado (3.4) se infiere la relación entre la presión, el volumen y la temperatura del gas perfecto en dos estados cualesquiera

Designando con el subíndice 1 los parámetros que se refieren al primer estado, y con el subíndice 2 los que se refieren al segundo, de acuerdo con la

ecuación (3.4) se tiene para la masa dada de gas que.

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{m}{M} R \text{ y } \frac{p_2 V_2}{T_2} = \frac{m}{M} R.$$

Los segundos miembros de estas ecuaciones son iguales. Por consiguiente, también deben ser iguales los primeros miembros:

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} = \text{const} \quad (3.5)$$

La ecuación de estado en la forma (3.5) se llama ecuación de Clapeyron¹⁾ y es una de las formas en que se escribe la ecuación de estado.

La ecuación de estado en la forma (3.4) fue obtenida la primera vez por el eminente científico ruso D I Mendeléiev. Por eso se le suele dar el nombre de ecuación de Mendeléiev - Clapeyron.





Fig 31

¹⁾ Clapeyron B P (1799-1864), físico francés, durante diez años trabajó en Rusia.

COMPROBACIÓN EXPERIMENTAL DE LA ECUACIÓN DE ESTADO De que la ecuación de estado en la forma (3.5) es correcta es fácil convencerse utilizando el aparato que reproduce la fig. 31.

Un recipiente estanco de paredes onduladas está unido a un manómetro M que mide la presión dentro de él. Girando el tornillo T se puede variar el volumen del recipiente. El volumen podemos apreciarlo valiéndonos de la regla graduada R . La temperatura del gas en el recipiente es igual a la del aire circundante y se registra con un termómetro.

Midiendo la presión p , la temperatura T y el volumen V del gas en el estado inicial (fig. 31, a), se puede calcular la relación $p_1 V_1 / T_1$ (debe recordarse que T es la temperatura absoluta, y no la temperatura por la escala centígrada).

Después hay que variar el volumen del recipiente y calentar el gas, introduciendo dicho recipiente en agua caliente (fig. 31, b). Volviendo a medir la presión del gas p_2 , el volumen V_2 y la temperatura T_2 , se puede calcular la relación $p_2 V_2 / T_2$.

Dentro de los límites de exactitud que asegura esta instalación experimental, la ecuación de estado (3.5) se cumple. Sólo a presiones de millares de atmósferas las desviaciones de los resultados de los experimentos, respecto de los predichos por la ecuación de estado del gas perfecto, se hacen considerables. Los gases densos no pueden considerarse perfectos ni siquiera aproximadamente.

3.2. Aplicación de la ecuación de estado del gas perfecto a los distintos procesos

Con ayuda de la ecuación de estado del gas perfecto se pueden investigar los procesos en los cuales la masa y uno de los tres parámetros, p , V o T , permanecen invariables. Las dependencias cuantitativas entre dos parámetros de un gas cuando el valor del tercer parámetro se fija, se denominan **LEYES DE LOS GASES**.

Los procesos que se desarrollan con el valor invariable de uno de los parámetros se designan con el prefijo "ISO"¹⁾. Estos procesos están muy extendidos en la naturaleza y se utilizan frecuentemente en la técnica.


PROCESO ISOTÉRMICO El proceso de transformación del estado de un sistema termodinámico a temperatura constante se llama **isotérmico**. Para mantener constante la temperatura del gas es necesario que éste pueda intercambiar calor con un sistema grande, denominado **TERMOSTATO**. De termostato puede servir el aire atmosférico, si su temperatura no varía sensiblemente durante la transformación.

De acuerdo con la ecuación de estado del gas perfecto (3.4), en cualquier estado, a temperatura constante, el producto de la presión del gas por su volumen es siempre el mismo:

$$pV = \text{const cuando } t = \text{const.} \quad (3.6)$$

¹⁾ De la palabra griega "isos", igual.

Fig. 32



Para una masa dada de gas, el producto de la presión del gas por su volumen es constante, si la temperatura no varía.

Esta ley fue descubierta experimentalmente por el científico inglés R Boyle y algo después por el científico francés E. Mariotte. Por eso se conoce con el nombre de LEY DE BOYLE-MARIOTTE.

La ley de Boyle-Mariotte es válida para todos los gases y para las mezclas de gases (por ejemplo, para el aire). Solo a presiones varios millares de veces mayores que la atmosférica se hacen considerables las desviaciones de esta ley.

De que la ley de Boyle-Mariotte es correcta a presiones próximas a la atmosférica no es difícil convencerse, valiéndose del aparato descrito en el párrafo anterior.

La dependencia de la presión del gas respecto del volumen, a temperatura constante, se representa gráficamente por una curva llamada ISOTERMA (fig. 32). La isoterma de un gas representa la dependencia inversamente proporcional entre la presión y el volumen. En matemáticas una curva de este tipo se denomina hipérbola. A distintas temperaturas constantes corresponden diferentes isotermas. Al elevar la temperatura, la presión, de acuerdo con la ecuación de estado (3.4), aumenta si $V = \text{const}$. Por eso la isoterma correspondiente a la temperatura más alta T_2 está más arriba que la correspondiente a la temperatura más baja T_1 .

PROCESO ISOBARICO. El proceso de transformación del estado de un sistema termodinámico a presión constante se llama isobárico¹¹.

De la ecuación de estado del gas perfecto (3.4) se deduce que la relación de los volúmenes de un gas de masa dada, a presión constante, es igual a la relación de sus temperaturas absolutas. En efecto, para el primer estado: $pV_1 = mRT_1/M$, y para el segundo: $pV_2 = mRT_2/M$ (la presión es constante). De donde, dividiendo la primera ecuación por la segunda, se obtiene

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad (3.7)$$

¹¹ De "iso" y la palabra griega "baros", pesadez.

Si como segundo estado del gas se elige el estado en las condiciones normales (p_0 es la presión atmosférica normal; $T_0 = 273$ K, la temperatura de fusión del hielo, y V_0 , el volumen en estas condiciones), y V_1 y T_1 se designan por V y T , de (3.7) se sigue que

$$V = V_0 \frac{1}{T_0} T$$

Introduciendo la designación $\alpha = 1/T_0 = 1/273 \text{ K}^{-1}$, se obtiene

$$V = V_0 \alpha T \quad (3.8)$$

Esta ley de los gases fue establecida empíricamente en 1802 por el científico francés J. L. Gay-Lussac y se conoce con el nombre de ley de Gay-Lussac: el volumen de una masa dada de gas, a presión constante, es directamente proporcional a su temperatura absoluta.

El factor α se llama COEFICIENTE DE DILATACIÓN CÚBICA DE LOS GASES. Todos los gases aumentan en $1/273$ del volumen que cada uno de ellos ocupaba a 273 K (0°C) si su temperatura varía 1 K .

La dependencia del volumen del gas respecto de la temperatura, a presión constante, se representa gráficamente por una recta llamada ISOBARA (fig. 33).

A presiones distintas corresponden diferentes isobaras. Al aumentar la presión, el volumen del gas, a temperatura constante, según la ley de Boyle-Mariotte, disminuye. Por eso la isobara correspondiente a la presión más alta, p_2 , se encuentra más abajo que la correspondiente a la presión más baja, p_1 .

En la región de las temperaturas bajas todas las isobaras del gas perfecto se cortan en el punto $T=0$. Pero esto no significa que el volumen del gas real se reduzca efectivamente a cero. Todos los gases al enfriarse intensamente se transforman en líquidos, a los cuales no se puede aplicar la ecuación de estado (3.4).

PROCESO ISÓCORO. El proceso de transformación de un sistema termodinámico a volumen constante se llama isócoro¹¹.

De la ecuación de estado (3.4) se infiere que la relación de las presiones de un gas de masa dada, a volumen constante, es igual a la relación de sus temperaturas absolutas:

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2}. \quad (3.9)$$

Si como uno de los estados del gas se elige su estado en las condiciones normales, y p_1 y T_1 se designan por p y T , de (3.9) se sigue que:

$$p = p_0 \frac{1}{T_0} T$$

¹¹ De "iso" y la palabra griega "chóra", espacio o sitio ocupado.




Fig. 33




Fig. 34

Introduciendo la designación $\gamma = 1/T_0 = 1/273 \text{ K}^{-1}$, se obtiene

$$p = p_0 \gamma T \quad (3.10)$$

Esta ley de los gases fue establecida empíricamente en 1787 por el físico francés J. A. Charles y se llama ley de Charles: la presión de una masa dada de gas, a volumen constante, es directamente proporcional a su temperatura absoluta.

El factor γ (igual al coeficiente de dilatación cúbica de los gases α) se denomina COEFICIENTE TÉRMICO DE AUMENTO DE PRESIÓN DEL GAS. Este coeficiente también es igual para todos los gases. La presión de todos los gases aumenta en $1/273$ de la presión que cada uno tenía a 273 K (0°C), si la temperatura aumenta 1 K .

La dependencia de la presión del gas respecto de la temperatura, a volumen constante, se representa gráficamente por una recta llamada ISOCORA (fig. 34). A volúmenes distintos corresponden diferentes isócoras. Cuando a temperatura constante el volumen del gas aumenta, su presión, según la ley de Boyle-Mariotte, disminuye. Por eso la isócora correspondiente al volumen mayor, V_2 , se encuentra más baja que la correspondiente al volumen V_1 .

De acuerdo con la ecuación (3.10), todas las isócoras comienzan en el punto $T = 0$. Esto significa que la presión del gas perfecto a la temperatura de cero absoluto es nula.

3.3. Utilización de los gases en la técnica

Los gases tienen una serie de propiedades que los hace insustituibles en un gran número de aplicaciones técnicas.

EL GAS COMO AMORTIGUADOR. La gran compresibilidad y liviandad del gas, la posibilidad de regular su presión hacen de él uno de




Fig. 35

los amortiguadores más modernos, que se emplean en una serie de casos. He aquí cómo funciona un neumático de automóvil o de bicicleta. Cuando la rueda se encuentra con un montículo, el aire que hay en el neumático se comprime y la sacudida que recibe el eje de la rueda se suaviza considerablemente (fig. 35). Si la llanta fuera rígida, el eje saltaría hacia arriba una altura igual a la del montículo.

EL GAS COMO AGENTE DE TRANSFORMACION DE LOS MOTORES. La gran compresibilidad y la fuerte dependencia de su presión y volumen respecto de la temperatura hacen del gas un agente de transformación insustituible en los motores que funcionan con gas comprimido y en los motores térmicos.

En los motores que funcionan con gas comprimido, por ejemplo con aire, el gas al expandirse realiza trabajo a presión casi constante. El aire comprimido, presionando sobre un émbolo, abre las puertas de los autobuses y de los vagones de los trenes eléctricos. El aire comprimido mueve los émbolos de los frenos neumáticos de los vagones de ferrocarril y de los camiones. Los martinets neumáticos y otros instrumentos funcionan a base de aire comprimido. Incluso en las naves cósmicas hay pequeños motores de reacción que funcionan con helio comprimido. Con ellos se orienta la nave.

En los motores de combustión interna de los automóviles, tractores y aviones y en los reactores, como sustancia de trabajo o agente de transformación, que hace que se mueva el émbolo, la turbina o el cohete, se utilizan gases a alta temperatura. Al arder la mezcla combustible en el cilindro, la temperatura se eleva bruscamente hasta millares de grados, la presión sobre el émbolo aumenta y el gas, expandiéndose, realiza trabajo a lo largo de la carrera del émbolo (fig. 36).

Solamente un gas se puede emplear como sustancia de trabajo en los motores térmicos. El calentamiento de un líquido o un sólido hasta una temperatura como la que alcanza el gas sólo produciría un desplazamiento insignificante del émbolo.

Toda arma de fuego es en realidad una máquina térmica. La fuerza de presión de los gases—productos de la combustión de las sustancias explosivas—empuja la bala o el proyectil hacia fuera del cañón. Y es esencial que esta fuerza realiza trabajo a todo lo largo de dicho cañón. Por eso la




Fig. 36

velocidad de la bala o proyectil es enorme, constituyendo centenares de metros por segundo.

GASES ENRARECIDOS La propiedad de expandirse ilimitadamente hace que la obtención de gases a presiones muy pequeñas—en estado de vacío—sea un problema técnico difícil de resolver. (En estado de vacío las moléculas del gas no chocan prácticamente entre sí, sino únicamente con las paredes del recipiente.)

Las bombas de émbolo ordinarias son ineficaces para hacer el vacío, porque los gases se infiltran entre el émbolo y la pared del cilindro. Con ellas no se consigue obtener presiones menores que décimas de milímetro de la columna de mercurio. Para extraer los gases hay que emplear aparatos complicados. En la actualidad se consiguen presiones del orden de 10^{-10} Pa (10^{-13} mm Hg).

El vacío se necesita principalmente en los tubos electrónicos y en otros aparatos de este tipo. Los choques de las partículas con carga eléctrica (electrones) con las moléculas del gas impiden el funcionamiento normal de estos aparatos. A veces hay que hacer el vacío en volúmenes muy grandes, como, por ejemplo, en los aceleradores de partículas elementales.

El vacío también es necesario para fundir metales exentos de impurezas, para crear termoislamientos, etc.

6. ?

1. ¿A qué se da el nombre de ecuación de estado?
2. Formule la ecuación de estado para una masa arbitraria de gas perfecto.
3. ¿A qué es igual la constante universal de los gases?
4. ¿Cómo están relacionados entre sí la presión y el volumen del gas en un proceso isotérmico?
5. ¿Cómo están relacionados entre sí el volumen y la temperatura del gas en un proceso isobárico?
6. ¿Cómo están relacionadas entre sí la presión y la temperatura del gas en un proceso isócoro?
7. ¿Cómo se pueden efectuar los procesos isotérmico, isobárico e isócoro?
8. En los motores térmicos, como sustancia de trabajo, sólo se emplean gases, ¿por qué?

Ejemplos de resolución de problemas

En los problemas de aplicación de las leyes de los gases se pueden presentar los casos siguientes:

a) se conocen los parámetros macroscópicos del estado inicial del gas y algunos parámetros del estado final.

Si al pasar del estado inicial al final uno de los parámetros no varía, cuando el proceso es isotérmico se puede aplicar la ley de Boyle-Mariotte en la forma (3.6) o en su equivalente $p_1/p_2 = V_2/V_1$, que se deduce de la (3.6). Cuando el proceso es isobárico se puede aplicar la ley de Gay-Lussac (3.8) o (3.7), y si es isocoro, la ley de Charles (3.10) ó (3.9).

Si varían los tres parámetros hay que aplicar la ecuación de estado (3.4) o (3.5):

b) se conoce parte de los parámetros macroscópicos de un estado determinado del gas. Hay que hallar las magnitudes desconocidas. En estos casos lo más conveniente es aplicar la ecuación de Mendeléiev-Clapeyron (3.4).

c) en muchos problemas se exige construir las gráficas que representan los diversos tipos de procesos. Para construir las gráficas hay que conocer la dependencia mutua de los parámetros. Esta dependencia, en el caso general, viene dada por la ecuación de estado, y en casos particulares, por las leyes de los gases.

Para resolver todos los problemas hay que comprender claramente cual es el estado inicial del sistema y qué tipo de proceso lo transforma en el estado final.

1. Una botella, de capacidad $V_1 = 0,02 \text{ m}^3$, que contiene aire a la presión $p_1 = 4 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, se pone en comunicación con otra botella, cuya capacidad es $V_2 = 0,06 \text{ m}^3$, de la cual se ha extraído el aire. Hallar la presión p que se establece en dichos recipientes. La temperatura es constante.

Solución. El aire de la primera botella ocupa todo el volumen que se le ofrece, $V_1 + V_2$. Por la ley de Boyle-Mariotte

$$\frac{p}{p_1} = \frac{V_1}{V_1 + V_2}$$

De donde la presión buscada será.

$$p = \frac{p_1 V_1}{V_1 + V_2}, \quad p = 10^5 \text{ Pa}$$

2. ¿En qué fracción del volumen inicial aumenta el volumen de un gas que se encuentra a la temperatura $t = 27^\circ\text{C}$, si se calienta 1°C a presión constante?

Solución. Sean V_1 y $T_1 = 273 \text{ K} + t = 300 \text{ K}$ los valores iniciales de los parámetros de estado del gas, y V_2 y $T_2 = T_1 + 1 \text{ K}$, los valores finales de los mismos parámetros.




Fig 17

Por la ley de Gay-Lussac

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1}.$$

Esta igualdad no varía si a cada uno de sus miembros se le resta una unidad:

$$\frac{V_2}{V_1} - 1 = \frac{T_2}{T_1} - 1$$

De donde

$$\frac{V_2 - V_1}{V_1} = \frac{T_2 - T_1}{T_1}, \quad V_2 - V_1 = \frac{1}{300} V_1$$

El volumen del gas aumenta en 1/300 parte del inicial.

3 La densidad del aire en condiciones normales (es decir, a $t_0 = 0^\circ \text{C}$ y a la presión atmosférica normal $p_0 = 101\,325 \text{ Pa}$) es $\rho = 1,29 \text{ kg/m}^3$. Hallar la masa molar media M del aire.

Solución. La ecuación de estado del gas perfecto en condiciones normales tiene la forma:

$$p_0 V_0 = \frac{m}{M} R T_0 \quad \text{Aquí } T_0 = \text{K y } R = 8,31 \text{ J/(K} \cdot \text{mol)}$$

De donde

$$M = \frac{m R T_0}{V_0 p_0} = \frac{\rho_0 T_0}{\rho} R; \quad M \approx 0,029 \text{ kg/mol.}$$

4 Construir las isobaras de 2 g de hidrógeno a la presión normal p_0 en coordenadas $p, T; p, V$ y V, T .

Solución. En las gráficas de las dependencias de p respecto de T y de p respecto de V , la isobara será una recta paralela al eje T o al eje V (fig. 37, a y b).

Como $V = mRT/Mp_0$, la gráfica de la dependencia de V respecto de T es una recta que pasa por el origen de coordenadas. Teniendo en cuenta que $m = 0,002 \text{ kg}$, $M = 0,002 \text{ kg/mol}$, $R = 8,31 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$ y $p_0 \approx 10^5 \text{ Pa}$, se puede




Fig. 38

escribir que: $V = BT$, siendo $B = mR/Mp_0 \approx 8 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{K}$. En particular, para $T = 100 \text{ K}$, $V \approx 8 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$. La gráfica de V en función de T se muestra en la fig. 37,c

Ejercicio

3

- Un gas ha sido comprimido por vía isotérmica desde el volumen $V_1 = 8 \text{ l}$ hasta el volumen $V_2 = 6 \text{ l}$. El aumento de la presión ha sido $\Delta p = 4 \text{ kPa}$. ¿Cuál era la presión inicial p_1 ?
- Un compresor, que asegura el trabajo de varios martillos de picar, aspira de la atmósfera $V = 100 \text{ l}$ de aire por segundo. ¿Cuántos martillos de picar puede alimentar este compresor, si cada uno de ellos consume $V = 100 \text{ cm}^3$ de aire por segundo a la presión $p = 5 \text{ MPa}$? La presión atmosférica es $p = 100 \text{ kPa}$.
- Construir las isotermas de 2 g de hidrógeno a 0°C en coordenadas p, V, T y p, T .
- Determinar la temperatura del gas que se encuentra en un recipiente cerrado, si la presión de dicho gas aumenta en un $0,4\%$ de la presión inicial al calentarse 1 K .
- Al pasar una masa determinada de gas de un estado a otro, su presión disminuye y la temperatura aumenta. ¿Cómo varía su volumen?
- ¿A qué es igual el volumen de un mol de gas perfecto en condiciones normales?
- Hallar la masa del aire que hay en la clase en que estás estudiando, a la temperatura de 20°C y a la presión atmosférica normal. Tomar la masa molar del aire igual a $0,029 \text{ kg/mol}$.
- La densidad de cierta sustancia gaseosa es de $2,5 \text{ kg/m}^3$ a la temperatura de 10°C y a la presión atmosférica normal. Hallar la masa molar de dicha sustancia.
- En una botella de $0,03 \text{ m}^3$ de capacidad hay un gas a $1,35 \cdot 10^6 \text{ Pa}$ de presión y 455°C de temperatura. ¿Qué volumen ocuparía este gas en condiciones normales ($t_0 = 0^\circ\text{C}$, $p_0 = 101325 \text{ Pa}$)?
- La altura del pico Lenin en las montañas del Pamir es de 7134 m . La presión atmosférica a esta altura es de $3,8 \cdot 10^4 \text{ Pa}$. Determinar la densidad del aire en la cima del pico a 0°C , si su densidad en las condiciones normales es de $1,29 \text{ kg/m}^3$.
- En la fig. 38 se da la gráfica del cambio de estado de un gas perfecto en coordenadas V, T . Representar este proceso en gráficas de coordenadas p, V y p, T .
- Expresar la velocidad cuadrática media de las moléculas por medio de la constante universal de los gases y de la masa molar.
- En una botella hay un gas a 15°C de temperatura. ¿Cuántas veces menor se hará la presión de dicho gas si el 40% de él se deja salir de la botella y, al mismo tiempo, la temperatura desciende 8°C ?

Breve resumen del capítulo III

Entre los parámetros termodinámicos existe la relación expresada por la ecuación de estado. Todos los gases suficientemente enrarecidos (gases perfectos) cumplen la ecuación de estado de Mendeliev-Clapeyron:

$$pV = \frac{m}{M} RT,$$

en la que p es la presión; V , el volumen; m , la masa del gas; M , la masa molar; T , la temperatura absoluta, y $R = 8,31 \text{ J/(K mol)}$, la constante universal de los gases

La ecuación de estado tiene como casos particulares las leyes de los gases, que relacionan la variación de dos parámetros termodinámicos cuando el valor del tercero no varía.

para una masa dada de gas a $T = \text{const}$, $pV = \text{const}$ (ley de Boyle-Mariotte),

si $p = \text{const}$, $V = V_0 \alpha T$ (ley de Gay-Lussac), en la que V_0 es el volumen a 0°C y α , el coeficiente de dilatación cúbica del gas, $\alpha \approx 1/273 \text{ K}^{-1}$;

cuando $V = \text{const}$, $p = p_0 \gamma T$ (ley de Charles), donde p_0 es la presión a 0°C y $\gamma = \alpha \approx 1/273 \text{ K}^{-1}$ es el coeficiente térmico de presión

4. Primera ley (principio) de la termodinámica

4.1. Energía interna

Por el curso anterior de física sabemos que todo cuerpo macroscópico posee energía interna.

El concepto de energía interna o intrínseca de los cuerpos macroscópicos desempeña un papel importante en la investigación de los fenómenos térmicos. Esto se debe a la existencia de una ley fundamental de la naturaleza: LA LEY DE CONSERVACION DE LA ENERGIA.

El descubrimiento de la ley de conservación de la energía fue posible después de haberse demostrado que, además de la energía mecánica, los cuerpos macroscópicos poseen también energía interna, contenida en los cuerpos mismos. Esta energía entra en el balance general de las transformaciones energéticas que tienen lugar en la naturaleza.

Cuando un puck o tejo de hockey se desliza por el hielo y se para por la acción de la fuerza de rozamiento, su energía mecánica (cinética) no desaparece simplemente, sino que se transmite al movimiento caótico de las moléculas del hielo y del tejo. Las rugosidades de las superficies de los cuerpos que frotan se deforman durante el movimiento y la intensidad del movimiento caótico de las moléculas aumenta. Se calientan ambos cuerpos, lo que significa que su energía interna aumenta.

No es difícil observar la transformación inversa de la energía interna en mecánica. Si dentro de una probeta de vidrio tapada se calienta agua, la energía interna de ésta empieza a aumentar. El agua hierve y la presión del

vapor se eleva tanto que el tapón sale despedido hacia arriba. La energía cinética del tapón aumenta a expensas de la energía interna del vapor. Al expandirse, el vapor de agua realiza trabajo y se enfria. Cuando esto ocurre, su energía interna disminuye.

Desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular, la energía interna de un cuerpo macroscópico es igual a la suma de las energías cinéticas del movimiento caótico de todas las moléculas (o átomos), respecto del centro de masas del cuerpo, y de las energías potenciales de interacción de todas las moléculas entre sí (pero no con las moléculas de otros cuerpos). Calcular la energía interna de un cuerpo (o su variación), teniendo en cuenta el movimiento de las moléculas aisladas y de las posiciones de unas con relación a otras, es prácticamente imposible a causa del enorme número de moléculas que hay en los cuerpos macroscópicos. Por eso es necesario saber determinar la energía interna (o su variación) en dependencia de los parámetros macroscópicos que se pueden medir directamente.

ENERGÍA INTERNA DE UN GAS PERFECTO MONOATÓMICO.

Los gases más simples por sus propiedades son los monoatómicos, que constan de átomos aislados, y no de moléculas. Son monoatómicos los gases inertes, el helio, el neón, el argón y otros. Calculemos la energía interna de un gas perfecto monoatómico.

Cómo las moléculas del gas perfecto no interaccionan, excepto en los cortos intervalos de tiempo en que chocan, su energía potencial se considera nula. *Toda la energía interna del gas perfecto es energía cinética del movimiento térmico de sus moléculas.*

Para calcular la energía interna de un gas perfecto monoatómico de masa m se debe multiplicar la energía media (2.9) de un átomo por el número de átomos. Este número es igual al producto de la cantidad de sustancia $\nu = m/M$ por la constante de Avogadro N_A (véase el § 1.2, fórmulas 1.3 y 1.7).

Multiplicando (2.9) por mN_A/M obtiene la energía interna del gas perfecto monoatómico

$$U = \frac{m}{M} \frac{3}{2} RT \quad (4.1)$$

La energía interna de un gas perfecto monoatómico es directamente proporcional a su temperatura absoluta.

Si el gas perfecto esté constituido por moléculas más complejas que el monoatómico, su energía interna también es proporcional a la temperatura absoluta, pero el factor de proporcionalidad entre U y T es otro. Esto se explica porque las moléculas complejas no sólo tienen movimiento de traslación, sino que además giran. La energía interna de estos gases es igual a la suma de las energías de los movimientos de traslación y de rotación de las moléculas.

DEPENDENCIA DE LA ENERGÍA INTERNA RESPECTO DE LOS PARÁMETROS MACROSCÓPICOS. Hemos establecido que la energía interna de un gas perfecto depende de un parámetro: la temperatura. La energía interna del gas perfecto no depende del volumen porque la energía potencial de interacción de sus moléculas se considera nula.

En los gases reales, en los líquidos y en los sólidos, la energía potencial media de interacción de las moléculas no es nula. En los gases esta energía es mucho menor que la cinética media, pero en los sólidos y los líquidos es comparable con la última. La energía potencial media de interacción de las moléculas depende del volumen de la sustancia, ya que al variar el volumen cambia la distancia media entre las moléculas. Por consiguiente, la energía interna depende, en el caso general, de la temperatura T y del volumen V .

Los valores de los parámetros macroscópicos T , V y otros determinan unívocamente el estado de los cuerpos, por lo tanto, también determinan la energía interna de los cuerpos microscópicos.

La energía interna U de los cuerpos macroscópicos se determina unívocamente por los parámetros que caracterizan el estado de los cuerpos.

$$U = U(T, V).$$

Para un gas perfecto monoatómico esta ecuación toma la forma (4.1).

Vamos ahora como resultado de qué procesos puede variar la energía interna. Por el curso de física precedente sabemos que estos procesos pueden ser de dos tipos: de realización de trabajo y de transmisión de calor. Primero vamos a estudiar, más detalladamente que en la "Física I", el trabajo en termodinámica.

4.2. El trabajo en termodinámica

EL TRABAJO EN MECÁNICA Y EN TERMODINÁMICA. En mecánica se define el trabajo como producto de los módulos de una fuerza y una traslación, por el coseno del ángulo que hay entre ellas. El trabajo se realiza cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo que se mueve y es igual a la variación de la energía cinética del cuerpo.

En termodinámica no se considera el movimiento del cuerpo en conjunto, sino la traslación de unas partes del cuerpo macroscópico respecto de otras. Como resultado varía el volumen del cuerpo, y su velocidad sigue siendo nula. Por consiguiente, el trabajo se define de modo similar a como se hace en mecánica, pero es igual a la variación no de la energía cinética del cuerpo, sino de su energía interna.

VARIACIÓN DE LA ENERGÍA INTERNA AL REALIZAR TRABAJO. ¿Por qué durante la compresión o la expansión varía la energía interna del cuerpo? ¿Por qué, en particular, se calienta el aire cuando se inflan los neumáticos de una bicicleta?

La causa de que varíe la temperatura durante el proceso de compresión de un gas consiste en lo siguiente: al chocar elásticamente las moléculas del gas con el émbolo en movimiento, la energía cinética de ellas varía. Moviéndose al encuentro de las moléculas, el émbolo les transmite, durante los choques, parte de su energía mecánica y, como resultado, el gas se calienta. El émbolo actúa en este caso de un modo semejante al futbolista que recibe el balón, que viene hacia él, propinándole una patada.




Fig. 39




Fig. 40

y comunicándole una velocidad mucho mayor que la que tenía antes de recibir el golpe

Si, por el contrario, el gas se expande, después de chocar con el émbolo que se va alejando, la velocidad de las moléculas disminuye y, a causa de esto, el gas se enfría. Del mismo modo procede un futbolista cuando quiere frenar la velocidad de un balón, que viene hacia él, o pararlo por completo, el futbolista va retirando su pie del balón como si quisiera dejarlo pasar.

Durante la compresión o expansión varía también la energía potencial de interacción de las moléculas, ya que al mismo tiempo varía la distancia media entre las moléculas.

CALCULO DEL TRABAJO Calculemos el trabajo en dependencia de la variación del volumen, tomando como ejemplo el gas que hay en un cilindro debajo del émbolo (fig. 39). Lo más sencillo es calcular primero no el trabajo de la fuerza \vec{F} que actúa sobre el gas por parte del cuerpo exterior (émbolo), sino el que realiza el mismo gas actuando sobre el émbolo con la \vec{F}' . Según la tercera ley de Newton $\vec{F}' = -\vec{F}$.

El módulo de la fuerza que actúa por parte del gas sobre el émbolo es $F' = pS$, donde p es la presión del gas y S , el área del émbolo. Supongamos que el gas se expande y que el émbolo se desplaza en el sentido de la fuerza \vec{F}' una pequeña distancia $\Delta h = h_2 - h_1$. Si el desplazamiento es pequeño, la presión del gas se puede considerar constante.

El trabajo del gas será

$$A' = F' \Delta h = pS(h_2 - h_1) = p(Sh_2 - Sh_1). \quad (4.2)$$

Este trabajo se puede expresar mediante la variación del volumen del gas. Su volumen inicial es $V_1 = Sh_1$ y el final, $V_2 = Sh_2$. Por lo tanto

$$A' = p(V_2 - V_1) = p\Delta V, \quad (4.3)$$

donde $\Delta V = V_2 - V_1$ es la variación del volumen del gas.

Cuando el gas se expande realiza trabajo positivo, puesto que el sentido de la fuerza y el sentido de la traslación del émbolo coinciden. En el proceso de expansión el gas transmite energía a los cuerpos que lo rodean.

Si el gas se comprime, la fórmula (4.3) del trabajo del gas sigue siendo válida. Pero en este caso $V_2 < V_1$ y, por lo tanto, $A' < 0$ (fig. 40).

El trabajo A que efectúan los cuerpos exteriores sobre el gas se diferencia del trabajo A' del gas únicamente en el signo: $A = -A'$, ya que la fuerza \vec{F} que actúa sobre el gas tiene sentido opuesto al de la fuerza \vec{F}' y la traslación sigue siendo la misma. Por eso el trabajo de las fuerzas exteriores que actúan sobre el gas es:

$$A = -A' = -p\Delta V. \quad (4.4)$$

El signo menos indica que durante la compresión del gas y $\Delta V = V_2 - V_1 < 0$, el trabajo de la fuerza exterior es positivo. Es comprensible porque en este caso $A > 0$: al comprimir el gas los sentidos de la fuerza y de la traslación coinciden. Realizando trabajo positivo sobre el gas, los cuerpos exteriores le ceden energía. Cuando el gas se expande, al contrario, el trabajo de los cuerpos exteriores es negativo ($A < 0$), puesto que $\Delta V = V_2 - V_1 > 0$. Ahora el sentido de la fuerza es contrario al de la traslación.

Las expresiones (4.3) y (4.4) son correctas no solo para la compresión o expansión del gas en un cilindro, sino también para pequeñas variaciones de volumen de cualquier sistema. Si el proceso es isobárico ($p = \text{const}$), estas fórmulas se pueden aplicar también para grandes variaciones de volumen.

INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA DEL TRABAJO. Al trabajo A' del gas en el caso de que la presión sea constante se le puede dar una interpretación geométrica simple.

Construyamos la gráfica de la dependencia entre la presión del gas y su volumen (fig. 41). Aquí el área del rectángulo $abdc$, limitada por la gráfica $p_1 = \text{const}$, el eje V y los segmentos ab y cd , iguales a la presión del gas, es numéricamente igual al trabajo (4.3).

En el caso general, cuando la variación del volumen del gas es arbitraria, la presión no permanece invariable. Por ejemplo, en el proceso isotérmico la presión disminuye de forma inversamente proporcional al volumen (fig. 42). En este caso para calcular el trabajo se puede dividir la variación total del volumen en partes pequeñas, calcular los trabajos elementales (pequeños), y después sumarlos. El trabajo del gas será numéricamente igual, como




Fig. 41




Fig. 42

antes, al área de la figura limitada por la gráfica de la dependencia entre p y V , el eje V y los segmentos ab y cd , iguales a las presiones p_1 y p_2 en los estados inicial y final

-
- ¿ ?
- 1 ¿De qué magnitudes físicas depende la energía interna de un cuerpo?
 2. Cite ejemplos de transformaciones de la energía mecánica en interna y viceversa, en la técnica y en la vida cotidiana.
 - 3 ¿A qué es igual la energía interna de un gas perfecto monoatómico?
 - 4 ¿Un mol de qué gas tiene más energía interna, a igual temperatura, el de hidrógeno o el de helio?
 - 5 ¿Por qué se calienta el gas al comprimirlo?
 - 6 ¿A qué es igual el trabajo que realizan las fuerzas exteriores durante la compresión y la expansión de los cuerpos?
-

4.3. Cantidad de calor¹⁾

La energía interna del gas que hay en un cilindro se puede variar no sólo realizando trabajo, sino también calentando el gas (fig. 43). Si se fija el émbolo, el volumen del gas no variará, pero la temperatura, y, por consiguiente, la energía interna, aumentarán.

El proceso de transmisión de energía de un cuerpo a otro sin que se realice trabajo se llama intercambio calorífico o transmisión de calor.

La energía transmitida a un cuerpo como resultado del intercambio calorífico recibe el nombre de cantidad de calor. También se llama cantidad de calor la energía que un cuerpo cede durante el proceso de intercambio calorífico.

IMAGEN MOLECULAR DEL INTERCAMBIO CALORÍFICO

Durante el intercambio calorífico en el límite entre cuerpos se produce la interacción de las moléculas lentas del cuerpo frío y las moléculas más




Fig. 43

¹⁾ El objeto principal de este párrafo es repetir abreviadamente los conocimientos sobre la cantidad de calor, adquiridos en el curso de "Física I" de nuestra editorial

rápidas del cuerpo caliente. Como resultado las energías cinéticas de las moléculas se igualan y la velocidad de las moléculas del cuerpo frío aumenta y la de las del cuerpo caliente, disminuye.

En el intercambio calorífico no se produce transformación de una forma de la energía en otra una parte de la energía interna del cuerpo caliente se transmite al cuerpo frío

CANTIDAD DE CALOR Y CAPACIDAD CALORÍFICA. Por el curso de "Física I" (Ed. MIR) sabemos que para calentar un cuerpo de masa m desde una temperatura t_1 hasta otra t_2 hay que comunicarle una cantidad de calor

$$Q = cm(t_2 - t_1) = cm\Delta t \quad (4.5)$$

Si el cuerpo se enfría, su temperatura final t_2 será menor que la inicial t_1 y la cantidad de calor cedida por el cuerpo será negativa.

El factor c de la fórmula (4.5) se denomina CALOR ESPECÍFICO. El calor específico es la cantidad de calor que adquiere o cede 1 kg de sustancia cuando su temperatura varía 1 K.

El calor específico se expresa en julios divididos por kilogramos multiplicados por kelvines. La cantidad de energía que requieren distintos cuerpos para que su temperatura aumente 1 K no es la misma. Así, el calor específico del agua es de 4190 J/(kg K), y el del cobre, de 380 J/(kg K).

El calor específico no sólo depende de las propiedades de la sustancia, sino también del proceso en que se efectúa la transmisión de calor. Si un gas se calienta a presión constante, el mismo se expande y realiza trabajo. Para calentar 1°C el gas a presión constante habrá que comunicarle más cantidad de calor que si se calentara a volumen constante.

Los líquidos y los sólidos se dilatan muy poco al calentarlos y sus calores específicos a volumen y a presión constantes se diferencian poco.

CALOR DE VAPORIZACIÓN. Para transformar un líquido en vapor hay que comunicarle cierta cantidad de calor. Durante esta transformación la temperatura del líquido no varía. La transformación de un líquido en vapor a temperatura constante no produce el aumento de la energía cinética de las moléculas, pero sí el aumento de su energía potencial. Porque la distancia media entre las moléculas del gas es mucho mayor que la que hay entre las moléculas del líquido. Además, el aumento de volumen al pasar la sustancia del estado líquido al gaseoso requiere la realización de trabajo contra las fuerzas de la presión exterior.

La cantidad de calor necesaria para transformar a temperatura constante 1 kg de líquido en vapor se llama calor de vaporización. Esta magnitud se designa con la letra r y se expresa en julios por kilogramo.

El calor de vaporización del agua es muy grande, de $2,256 \cdot 10^6$ J/kg a 100°C de temperatura. El de otros líquidos (alcohol, éter, mercurio, queroseno y otros) es de 3 a 10 veces menor.

Para transformar en vapor un líquido de masa m , la cantidad de calor necesaria es

$$Q_v = mr \quad (4.6)$$

Al condensarse el vapor se desprende esta misma cantidad de calor:

$$Q_c = -m\lambda. \quad (4.7)$$

CALOR DE FUSIÓN Cuando un cuerpo cristalino se funde, todo el calor que se le comunica va a incrementar la energía potencial de sus moléculas. La energía cinética de éstas no varía, ya que la fusión se desarrolla a temperatura constante.

La cantidad de calor λ^{11} necesaria para transformar 1 kg de sustancia cristalina, a la temperatura de fusión, en líquido, a la misma temperatura, se llama calor de fusión.

Durante la cristalización de 1 kg de la sustancia se desprende exactamente la misma cantidad de calor. El calor de fusión del hielo es bastante grande de $3,4 \cdot 10^5$ J/kg.

Para fundir un cuerpo cristalino de masa m , la cantidad de calor que se necesita es:

$$Q_f = \lambda m \quad (4.8)$$

La cantidad de calor que se desprende durante la cristalización del cuerpo es

$$Q_{cr} = -\lambda m \quad (4.9)$$

¿ ?

1. ¿A qué se llama cantidad de calor?
2. ¿De qué depende el calor específico de las sustancias?
3. ¿A qué se da el nombre de calor de vaporización?
4. ¿A qué se llama calor de fusión?
5. ¿En qué casos la cantidad de calor transmitida es negativa?

4.4. Primera ley (principio) de la termodinámica

LEY DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA A mediados del siglo XIX numerosos experimentos hechos por científicos demostraron que la energía mecánica no desaparece nunca sin dejar rastro. Bajan unas pesas que hacen girar unas palas en un recipiente con mercurio, y la temperatura de éste se eleva un número de grados rigurosamente determinado. Cae un martillo sobre un trozo de plomo y este último se calienta también de un modo perfectamente determinado.

Sobre la base de un gran número de observaciones semejantes a éstas y de la generalización de los hechos experimentales fue enunciada la LEY (PRINCIPIO) DE LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA:

En la naturaleza la energía no se crea ni se destruye: la cantidad de energía es invariable, sólo se transforma de una forma a otra.

La ley de conservación de la energía rige todos los fenómenos de la naturaleza y los armoniza. Esta ley se cumple con absoluta exactitud: no se conoce ni un solo caso en que no se cumpla.

¹¹ λ es una letra griega que se lee "lamda"

La ley (principio) de la conservación de la energía fue descubierta a mediados del siglo XIX por el científico alemán, licenciado en medicina, J. R. Mayer (1814-1878), el científico inglés J. Joule (1818-1889) y el científico alemán, que dio su enunciado más completo, G. Helmholtz (1821-1894).

PRIMERA LEY (PRINCIPIO) DE LA TERMODINÁMICA. *La ley de la conservación y transformación de la energía, extendida a los fenómenos térmicos, recibe el nombre de primera ley de la termodinámica.*

La termodinámica estudia cuerpos cuyo centro de gravedad ocupa una posición prácticamente invariable. La energía mecánica de estos cuerpos permanece constante, sólo puede variar su energía interna.

Hasta ahora hemos considerado procesos en los cuales la energía interna del sistema cambiaba a expensas de realizar trabajo o a costa del intercambio de calor con los cuerpos circundantes. En el caso general, al pasar el sistema de un estado a otro, la energía interna variará al mismo tiempo tanto a expensas de realizar trabajo como a costa de la transmisión de calor. La primera ley de la termodinámica se enuncia precisamente para esos casos generales.

La variación de la energía interna de un sistema al pasar éste de un estado a otro es igual a la suma de los trabajos de las fuerzas exteriores y de la cantidad de calor que se transmite al sistema:

$$\Delta U = A + Q \quad (4.10)$$

La primera ley de la termodinámica (4.10) relaciona la variación de la energía interna con la variación de los parámetros macroscópicos V y T , puesto que mediante estos parámetros se expresan el trabajo y la cantidad de calor.

En el caso particular de un sistema aislado, sobre él no se realiza trabajo ($A = 0$) y él no intercambia calor con los cuerpos que lo rodean ($Q = 0$). De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, en este caso $\Delta U = U_2 - U_1 = 0$, o $U_1 = U_2$. La energía interna de un sistema aislado permanece invariable (es decir, se conserva).

Es frecuente considerar, en vez del trabajo A de los cuerpos exteriores sobre el sistema, el trabajo A' que el sistema realiza sobre los cuerpos externos. Teniendo en cuenta que $A' = -A$ (véase § 4.2), la primera ley de la termodinámica (4.10) se puede escribir así.

$$Q = \Delta U + A' \quad (4.11)$$

La cantidad de calor transmitida al sistema se gasta en variar su energía interna y en el trabajo que el sistema realiza sobre los cuerpos exteriores.

IMPOSIBILIDAD DE CREAR EL MÓVIL PERPETUO De la primera ley de la termodinámica se infiere que es imposible crear un móvil perpetuo, es decir, una máquina capaz de realizar una cantidad ilimitada de trabajo sin consumir combustible u otras materias cualesquiera. Si al sistema no se le suministra calor ($Q = 0$), el trabajo A' , de acuerdo con (4.11), sólo se puede realizar a expensas de la disminución de la energía interna. $A' = -\Delta U$. En cuanto se gaste la reserva de energía, el móvil dejará de funcionar.




Fig. 44




Fig. 45

EL TRABAJO Y LA CANTIDAD DE CALOR. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE VARIACIÓN DE LA ENERGÍA. En un estado dado todo sistema tiene siempre una energía interna determinada. Pero no se puede decir que contiene una determinada cantidad de calor o de trabajo. Tanto el trabajo como la cantidad de calor son magnitudes que caracterizan la variación de la energía de un sistema como resultado de tal o cual proceso.

La energía interna del sistema puede variar igualmente tanto a expensas de que el sistema realice trabajo, como a costa de la transmisión a los cuerpos que lo rodean de cierta cantidad de calor. La energía de un gas calentado en un cilindro puede disminuir, enfriándose, sin realizar trabajo (fig. 44). Pero dicho gas puede perder una cantidad exactamente igual de energía, haciendo que el émbolo se desplace, sin ceder calor a los cuerpos circundantes. Para eso las paredes del cilindro y del émbolo deben ser impenetrables al calor (fig. 45).

En adelante a lo largo de todo el curso de física, vamos a conocer otras formas de la energía y los procedimientos de su transformación y transmisión.

4.5. Aplicación de la primera ley de la termodinámica a los distintos procesos

Con ayuda de la primera ley de la termodinámica se pueden sacar importantes conclusiones acerca del carácter de los procesos que se desarrollan. Vamos a considerar diversos procesos en los cuales una de las magnitudes físicas permanece invariable (transformaciones "iso"). Supongamos que el sistema es un gas perfecto. Éste es el caso más simple.

PROCESO (TRANSFORMACIÓN) ISÓCORO En el proceso isócoro el volumen no varía y, por lo tanto, el trabajo del gas es nulo. La variación de la energía según la ecuación (4.11) es igual a la cantidad de calor transmitida.

$$\Delta U = Q \quad (4.12)$$

Si el gas se calienta, $Q > 0$, $\Delta U > 0$ y su energía interna aumenta. Cuando

el gas se enfría, $Q < 0$, $\Delta U = U_2 - U_1 < 0$, es decir, la variación de la energía interna es negativa y dicha energía disminuye.

PROCESO (TRANSFORMACIÓN) ISOTÉRMICO. En el proceso isotérmico ($T = \text{const}$) la energía interna del gas perfecto (4.1) no varía. De acuerdo con la fórmula (4.11) toda la cantidad de calor transmitida al sistema se gasta en realizar trabajo:

$$Q = A'. \quad (4.13)$$

Si el gas recibe calor ($Q > 0$), realiza trabajo positivo $A' > 0$. Si, por el contrario, el gas cede calor al medio que lo rodea (termostato), será $Q < 0$ y $A' < 0$. En este último caso el trabajo que las fuerzas exteriores realizan sobre el gas es positivo.

PROCESO (TRANSFORMACIÓN) ISOBÁRICO. En el proceso isobárico, según la fórmula (4.11), la cantidad de calor que se comunica al sistema sirve para variar su energía interna y para realizar trabajo a presión constante.

Si el gas se calienta ($Q > 0$), se expande y realiza trabajo positivo ($A' > 0$). Al mismo tiempo aumenta su energía interna ($\Delta U > 0$).

Si se enfría ($Q < 0$), el gas se comprime, las fuerzas exteriores realizan sobre él trabajo positivo ($A > 0$) y su energía interna disminuye ($\Delta U < 0$).

PROCESO (TRANSFORMACIÓN) ADIABÁTICO. Los procesos "iso" que acabamos de considerar se dieron a conocer en el capítulo tercero antes de estudiar la primera ley de la termodinámica. Ahora vamos a referirnos a un proceso que se desarrolla en un sistema que no intercambia calor con los cuerpos que lo rodean. El proceso que se realiza en un sistema térmicamente aislado se llama *adiabático*.

En el proceso adiabático $Q = 0$ y, según (4.10), la variación de la energía interna se produce únicamente a expensas de la realización de trabajo:

$$\Delta U = A \quad (4.14)$$


Es natural que no se pueda rodear el sistema con una envoltura que impida totalmente la transmisión de calor. Pero en una serie de casos se puede considerar que los procesos reales se aproximan mucho a los adiabáticos. Para esto es necesario que transcurran con suficiente rapidez, de manera que durante el proceso no se produzca un intercambio de calor apreciable entre el sistema y los cuerpos que lo rodean.

De acuerdo con la ecuación (4.14), si sobre el sistema se realiza trabajo positivo, por ejemplo, si se comprime el gas, su energía interna aumenta. Esto significa que la temperatura del gas aumenta. Al contrario, si se expande, el mismo gas realiza trabajo positivo ($A' > 0$) y su energía interna disminuye, es decir, el gas se enfría.

Que el gas se calienta al comprimirlo con rapidez se puede demostrar valiéndose de un cilindro transparente provisto de un émbolo bien ajustado (fig. 46). Si en el fondo del cilindro se pone un trocito de algodón mojado en éter y el émbolo se hace bajar rápidamente, el vapor de éter se inflama.

El calentamiento del aire al ser comprimido rápidamente se aprovecha en los motores Diesel. Estos motores no tienen el sistema de encendido de la mezcla combustible que necesitan los motores de combustión interna de

Fig. 46



gasolina ordinarios. El cilindro no aspira mezcla combustible, sino aire atmosférico. Al final del tiempo de compresión se inyecta en el cilindro, por medio de un inyector especial, combustible líquido (fig. 47). En este instante la temperatura del aire es tan elevada que el combustible se inflama.

En los compresores de aire potentes la temperatura de éste aumenta tanto que hay que recurrir a un sistema especial de refrigeración de los cilindros. El enfriamiento adiabático de los gases al expandirse se emplea en las máquinas de licuefacción de gases.

El enfriamiento del gas al expandirse adiabáticamente se produce en escalas grandiosas en la atmósfera de la Tierra. El aire caliente se eleva y expande, porque la presión atmosférica disminuye a medida que aumenta la altura. Esta expansión va acompañada de un enfriamiento considerable. Como resultado de él se condensa el vapor de agua y se forman las nubes.


INTERCAMBIO DE CALOR EN UN SISTEMA CERRADO

Consideremos el intercambio calorífico dentro de un sistema formado por varios cuerpos, que tengan al principio distintas temperaturas, por ejemplo, el intercambio de calor entre el agua que hay en un recipiente y una bolita de hierro caliente que se sumerja en aquélla. Supongamos que el sistema está suficientemente aislado de los cuerpos circundantes y que su energía interna no varía (porque el sistema es cerrado). Dentro del sistema no se realiza trabajo alguno. Entonces, de acuerdo con la primera ley de la termodinámica



Fig. 47

Fig. 48



(4.10), la variación de la energía de un cuerpo cualquiera del sistema será igual a la cantidad de calor cedida o adquirida por este cuerpo antes de que se establezca el equilibrio térmico dentro del sistema, $\Delta U_i = Q_i$. Sumando las expresiones semejantes a ésta para todos los cuerpos del sistema y teniendo en cuenta que la energía interna total no varía ($\Delta U_1 + \Delta U_2 + \Delta U_3 + \dots = 0$), se obtiene la ecuación siguiente

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots = 0 \quad (4.15)$$

Esta ecuación se conoce con el nombre de ECUACIÓN DEL BALANCE TÉRMICO. En ella Q_1, Q_2, Q_3, \dots son las cantidades de calor adquiridas o cedidas por los cuerpos. Estas cantidades de calor se expresan por la fórmula (4.5) o las fórmulas (4.6), (4.7), (4.8) y (4.9), si durante el proceso de intercambio de calor se producen transformaciones de la sustancia del estado líquido al gaseoso o al sólido (o, al contrario, si se forma líquido).

La ecuación del balance térmico fue descubierta primero experimentalmente observando el intercambio de calor entre los cuerpos en un calorímetro, aparato que aísla en grado máximo los cuerpos de la acción del medio circundante. La estructura del calorímetro se estudió en "Física I" (Ed. MIR).


¿ ?

- 1 ¿Cómo se enuncia la primera ley de la termodinámica?
- 2 ¿En qué casos es negativa la variación de la energía interna?
- 3 ¿En que caso será mayor el trabajo: en caso de expansión isotérmica desde el volumen V_1 hasta el V_2 o si la expansión es isobárica desde el volumen V_1 hasta el V_2 ?
- 4 ¿Por qué no se puede decir que un sistema posee determinada reserva de cantidad de calor o de trabajo?
- 5 ¿Qué proceso (transformación) se llama adiabático?
- 6 En la figura 48 viene representada la dependencia entre la presión y el volumen en los procesos adiabático e isotérmico. ¿Por qué la adiabática es más pendiente que la isoterma?
- 7 Escriba la ecuación del balance térmico

4.6. Irreversibilidad de los procesos en la naturaleza

La ley de la conservación de la energía afirma que la cantidad de energía en cualesquiera de sus transformaciones permanece invariable. Pero nada dice acerca de qué transformaciones de la

Fig. 49



energía son posibles. Entretanto, muchos procesos totalmente permisibles desde el punto de vista de la ley de la conservación de la energía no se desarrollan nunca en la realidad.

EJEMPLOS DE PROCESOS IRREVERSIBLES. Los cuerpos calientes se enfrían poco a poco transmitiendo su energía a cuerpos más fríos que los rodean. El proceso inverso, de transmisión de calor del cuerpo

frio al caliente, no contradice la ley de la conservación de la energía, pero no se observa nunca.

Otro ejemplo. Las oscilaciones de un péndulo sacado de su posición de equilibrio se amortiguan (fig. 49; 1, 2, 3, 4 son las posiciones del péndulo correspondientes a sucesivas elongaciones). El trabajo de las fuerzas de rozamiento hace que la energía mecánica disminuya y la temperatura del péndulo y del aire que lo rodea (y por lo tanto, su energía interna) se eleve ligeramente. Desde el punto de vista energético es permisible el proceso inverso, en el cual la amplitud de las oscilaciones del péndulo aumenta a expensas del enfriamiento del mismo péndulo y del medio que lo rodea. Pero este proceso tampoco se ha observado nunca. La energía mecánica se transforma espontáneamente en interna, pero lo contrario no ocurre. Con esto el movimiento ordenado del cuerpo en conjunto se transforma en movimiento térmico desordenado de las moléculas que lo componen.

CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE LA IRREVERSIBILIDAD DE LOS PROCESOS EN LA NATURALEZA. El paso del calor del cuerpo caliente al frío y la transformación de la energía mecánica en interna son los ejemplos más típicos de procesos irreversibles. El número de ejemplos semejantes puede aumentar ilimitadamente en la práctica. Todos ellos nos dicen que, en la naturaleza, los procesos tienen una tendencia determinada, no prevista por la primera ley de la termodinámica. *Todos los procesos macroscópicos se desarrollan en la naturaleza en un sentido determinado. En sentido inverso no pueden efectuarse espontáneamente.* En la naturaleza todos los procesos son irreversibles, y los más trágicos de ellos son el envejecimiento y la muerte de los organismos.

ENUNCIADO EXACTO DEL CONCEPTO DE PROCESO IRREVERSIBLE. Para comprender correctamente la esencia de los procesos irreversibles es necesario hacer la siguiente precisión. Se llama irreversible todo proceso cuyo inverso sólo puede transcurrir como uno de los eslabones de otro proceso más complejo. Así, la amplitud de las oscilaciones del péndulo puede volver a aumentarse si se le empuja con la mano. Pero este aumento no se produce espontáneamente, sino que es posible como resultado de un proceso más complejo, que incluye el movimiento de la mano.

En principio se puede conseguir que el calor del cuerpo frío pase al caliente. Pero para esto se necesita una instalación frigorífica que consuma energía.

EL CINE "AL REVÉS" De ilustración clara de la irreversibilidad de los fenómenos en la naturaleza puede servir la proyección de un filme en sentido contrario. Por ejemplo, un salto al agua se verá en este caso del modo siguiente. El agua tranquila de la piscina comienza a agitarse, salen unos pies que suben precipitadamente y después aparece todo el cuerpo del nadador. La superficie del agua pronto se tranquiliza. La velocidad de subida del nadador va disminuyendo y, por fin, vemos a éste tranquilamente de pie en la torre de saltos. Esto que vemos en la pantalla podría suceder en realidad si los procesos pudieran invertirse. Lo "absurdo" de lo acontecido se infiere de que estamos acostumbrados a que los procesos se desarrollan en un sentido determinado y no dudamos de que su transcurso inverso es imposible. Sin embargo, un proceso como el de la "ascensión" del nadador a la torre de saltos desde el agua no contradice la ley de la conservación de la energía ni las leyes de la mecánica, ni alguna otra, excepto LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINAMICA.

SEGUNDA LEY (PRINCIPIO) DE LA TERMODINAMICA. La segunda ley de la termodinámica indica el sentido de las transformaciones energéticas posibles y con ello expresa la irreversibilidad de los procesos en la naturaleza. Esta ley fue establecida por generalización directa de los hechos experimentales.

Existen varios enunciados de la segunda ley que, a pesar de su diferencia aparente, expresan en esencia lo mismo y, por consiguiente, son equivalentes.

El científico alemán R. Clausius enunció esta ley así: es imposible hacer pasar el calor de un sistema más frío a otro más caliente en ausencia de otras variaciones simultáneas en ambos sistemas o en los cuerpos que los rodean.

Aquí se constata el hecho experimental de la tendencia determinada de la transmisión del calor: el calor pasa siempre espontáneamente de los cuerpos calientes a los fríos. Verdad es que en las instalaciones frigoríficas se realiza la transmisión de calor del cuerpo frío al más caliente, pero esta transformación va ligada a "otras variaciones en los cuerpos que los rodean": el enfriamiento se consigue a expensas de trabajo.

La importancia de esta ley consiste en que de ella se puede sacar la conclusión de que no sólo es irreversible el proceso de transmisión del calor, sino también otros procesos de la naturaleza. Si el calor pudiera en algunos casos pasar espontáneamente de los cuerpos fríos a los calientes, esto permitiría hacer reversibles otros procesos. En particular daría la posibilidad de crear motores que transformaran totalmente la energía interna en mecánica.

4.7. Principios en que se basa la acción de los motores térmicos

Las reservas de energía interna de la corteza terrestre y de los océanos se pueden considerar prácticamente ilimitadas. Pero no basta con tener reservas de energía. Es necesario saber cómo, a expensas de la energía, se pueden hacer funcionar las máquinas herramientas en las fábricas, los medios de transporte, los tractores y otras máquinas agrícolas,

los rotores de los generadores de corriente eléctrica, etc. La humanidad necesita motores, es decir, MÁQUINAS CAPACES DE REALIZAR TRABAJO

La irreversibilidad de los procesos en la naturaleza impone ciertos límites a la posibilidad de utilizar la energía interna para realizar trabajo en los motores térmicos.

PAPEL DE LOS MOTORES TÉRMICOS EN EL DESARROLLO DE LA TERMOENERGÉTICA Y EL TRANSPORTE Una gran parte de los motores que hay en la Tierra son térmicos, es decir, MÁQUINAS QUE TRANSFORMAN LA ENERGÍA INTERNA DE UN COMBUSTIBLE EN ENERGÍA MECÁNICA.

Tiene la mayor importancia el empleo de los motores térmicos (potentes turbinas de vapor fundamentalmente) en las centrales eléctricas térmicas, en las cuales aquéllos accionan los rotores de los generadores de corriente eléctrica. Más del 80% de toda la energía eléctrica de la URSS se produce en centrales térmicas.

Los motores térmicos (turbinas de vapor) se instalan también en todas las centrales eléctricas atómicas. En estas centrales, para obtener el vapor a alta temperatura, se utiliza la energía de los núcleos atómicos.

En todos los tipos fundamentales de transporte moderno se emplean principalmente los motores térmicos. En el transporte automóvil se utilizan motores de combustión interna de émbolo, con formación exterior de la mezcla combustible (motores de carburador) y con formación de dicha mezcla directamente en los cilindros (motores Diesel). Estos mismos motores se montan en los tractores, insustituibles en la agricultura.

En el transporte ferroviario, hasta mediados del siglo XX, el motor fundamental fue la máquina de vapor. Ahora se utilizan principalmente locomotoras Diesel y eléctricas. Pero las locomotoras eléctricas, en última instancia, también reciben la energía principalmente de los motores térmicos de las centrales eléctricas.

En el transporte fluvial y marítimo se emplean tanto motores de combustión interna como potentes turbinas de vapor, en los grandes buques.

En la aviación, los aviones ligeros llevan motores de émbolo y las grandes aeronaves de línea, turbo reactores y reactores, que también son motores térmicos. Los motores de reacción se utilizan también en los cohetes cósmicos.

Sin los motores térmicos es inconcebible la civilización moderna. A falta de ellos nos veríamos privados de la abundancia de energía eléctrica barata y de todos los tipos de transporte rápido.

CONDICIÓN FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES TÉRMICOS. En todos los motores térmicos, al arder el combustible, eleva la temperatura de la sustancia de trabajo (agente de transformación) centenares o millares de grados en comparación con el medio circundante. Al mismo tiempo se eleva la presión de dicha sustancia, en comparación también con la del medio que la rodea, es decir, con la atmósfera, y el agente de transformación realiza trabajo a expensas de su energía interna. En todos los motores térmicos el agente de transformación es un gas.

Ningún motor térmico puede funcionar si la temperatura de su agente de

transformación es la misma que la del medio que lo rodea. En estado de equilibrio térmico no se produce ningún proceso macroscópico; en particular no se puede realizar trabajo.

El motor térmico realiza trabajo a cuenta de la energía interna en el proceso de paso del calor de los cuerpos más calientes a los más fríos. En este caso el trabajo realizado es siempre menor que la cantidad de calor que recibe el motor del cuerpo caliente (foco caliente). Parte del calor es absorbida por el cuerpo más frío (foco frío).

PAPEL DEL FOCO FRÍO. Aclaremos por qué durante el funcionamiento de un motor térmico es inevitable la transmisión de una parte del calor al foco frío.

Durante la expansión adiabática del gas en el cilindro (fig. 45) el trabajo se realiza a expensas de la disminución de la energía interna sin transmisión de calor al foco frío. Según la fórmula (4.14), $A' = -A = -\Delta U$. Durante el proceso isotérmico todo el calor transmitido al gas resulta ser igual al trabajo: $Q = A'$.

Pero tanto en el primer proceso, como en el segundo, el trabajo se realiza al expandirse el gas una sola vez hasta una presión igual a la exterior (por ejemplo, a la presión atmosférica). El motor, sin embargo, debe funcionar durante mucho tiempo. Esto sólo es posible en el caso en que todas las partes del motor (el émbolo, las válvulas, etc.) efectúen movimientos que se repitan al cabo de determinados intervalos de tiempo. El motor debe periódicamente, cada vez que cumple un ciclo de trabajo, retornar a su estado inicial; o en el motor debe desarrollarse un proceso invariable con el tiempo (estacionario) (por ejemplo, la rotación continua de la turbina).

Para hacer que el gas que hay en el cilindro vuelva a su estado inicial hay que comprimirlo. Para comprimir el gas hay que realizar trabajo sobre él. El trabajo de compresión será menor que el que realiza el mismo gas al expandirse, si la compresión se hace a temperatura más baja y, por lo tanto, a menor presión que cuando el gas se expande. Para esto es necesario, antes de la compresión o durante ésta, enfriar el gas, cediendo cierta cantidad de calor al foco frío.

En los motores que se emplean en la práctica el gas que ha realizado el trabajo (gas o vapor de escape) no se enfra antes de volverlo a comprimir, sino que se expulsa del motor y el ciclo de trabajo siguiente comienza con una nueva porción de gas. El gas de escape tiene una temperatura más alta que los cuerpos circundantes y les transmite cierta cantidad de calor.

Para hacer girar una turbina de vapor, sobre sus paletas se dirige sin interrupción vapor caliente a gran presión, el cual, una vez realizado el trabajo, se enfría y sale de la turbina. Al enfriarse y condensarse, este vapor cede calor a los cuerpos que lo rodean.

En una turbina o máquina de vapor el foco caliente (o de calor) es una caldera de vapor, y el foco frío, la atmósfera o unos aparatos especiales para enfriar y condensar el vapor de escape, llamados **CONDENSADORES**. En los motores de combustión interna la elevación de la temperatura se produce al arder el combustible dentro del motor, y el "foco caliente" son los mismos productos caldeados de la combustión del carburante. De foco frío sirve la atmósfera, a la cual son lanzados los gases de desecho.

El esquema teórico de un motor térmico se representa en la 1ª figura en color. La sustancia de trabajo (agente de transformación) del motor recibe la cantidad de calor Q_1 del foco caliente, realiza el trabajo A y cede al foco frío la cantidad de calor $Q_2 < Q_1$.

OTRO ENUNCIADO DEL SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA. La imposibilidad de transformar totalmente la energía interna en trabajo, en los motores térmicos que periódicamente retornan al estado inicial, está condicionada por la irreversibilidad de los procesos en la naturaleza y sirve de base a otro enunciado de la segunda ley de la termodinámica.

Este enunciado se debe al científico inglés W. KELVIN: es imposible realizar un proceso periódico cuyo único resultado sea obtener trabajo a expensas del calor tomado a un solo foco.

Los dos enunciados de la segunda ley de la termodinámica se condicionan entre sí. Si el calor pudiera espontáneamente pasar del foco frío al foco caliente, la energía interna se podría transformar totalmente en trabajo por medio de cualquier motor térmico.

4.8. Rendimiento de un motor térmico. Los motores térmicos y la protección de la naturaleza

RENDIMIENTO DE UN MOTOR TÉRMICO. De acuerdo con la ley de conservación de la energía, el trabajo realizado por un motor es

$$A' = |Q_1| - |Q_2|, \quad (4.16)$$

donde Q_1 es el calor recibido del foco caliente, y Q_2 , el calor cedido al foco frío.

Se llama rendimiento de un motor térmico la razón del trabajo A' realizado por el motor a la cantidad de calor Q_1 recibida del foco caliente:

$$\eta = \frac{A'}{|Q_1|} = \frac{|Q_1| - |Q_2|}{|Q_1|} = 1 - \frac{|Q_2|}{|Q_1|} \quad (4.17)$$

Como todos los motores ceden cierta cantidad de calor Q_2 al foco frío, en todos los casos $\eta < 1$.

VALOR MÁXIMO DEL RENDIMIENTO DE LOS MOTORES TÉRMICOS. El ingeniero y científico francés N. L. Sadi Carnot (1796-1832) en su obra "*Réflexions sur la puissance motrice du feu*" (1824) se propuso establecer en qué condiciones el funcionamiento de un motor térmico será más eficaz, es decir, en qué condiciones el rendimiento térmico del motor será máximo.

Carnot concibió una máquina térmica ideal, cuyo agente de transformación era un gas perfecto, y calculó el rendimiento de esta máquina funcionando con un foco caliente de temperatura T_1 y un foco frío de

temperatura T_2 .

$$\eta_{\max} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \quad (4.18)$$

La importancia principal de esta fórmula consiste en que, como demostró Carnot apoyándose en la segunda ley de la termodinámica, toda máquina térmica real, que funcione con un foco de calor cuya temperatura sea T_1 , y un foco frío de temperatura T_2 , no puede tener un rendimiento mayor que el de la máquina térmica ideal.

La fórmula (4.18) da el límite teórico para el valor máximo del rendimiento de los motores térmicos. Esta fórmula indica que un motor térmico es tanto más eficaz cuanto más elevada es la temperatura del foco de calor y más baja la temperatura del foco frío. Sólo a una temperatura del foco frío igual a la del cero absoluto $\eta = 1$.

Pero la temperatura del foco frío no puede ser prácticamente muy inferior a la del aire circundante. Se puede elevar la temperatura del foco caliente. Sin embargo, todo material (sólido) posee una estabilidad térmica, o resistencia a temperaturas altas, limitada. Al calentarse va perdiendo sus propiedades elásticas y a una temperatura suficientemente elevada se funde.

En la actualidad los esfuerzos fundamentales de los ingenieros tienden a elevar el rendimiento de los motores a costa de disminuir el rozamiento entre sus partes, las pérdidas de combustible a causa de su combustión incompleta, etc. Las posibilidades reales de elevar el rendimiento son aquí grandes todavía. Así, para una turbina de vapor las temperaturas inicial y final de éste son, aproximadamente, $T_1 = 800$ K y $T_2 = 300$ K. Con estas temperaturas el valor máximo del rendimiento es:

$$\eta_{\max} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \approx 0,62, \quad \eta_{\max} \approx 62\%$$

Pero el rendimiento real de la turbina, a causa de las pérdidas energéticas de diverso tipo, es: $\eta \approx 40\%$.

La elevación del rendimiento de los motores térmicos, o sea, su aproximación al máximo posible es un problema técnico importantísimo.

LOS MOTORES TÉRMICOS Y LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA. El empleo generalizado de los motores térmicos con el fin de obtener energía más fácil de utilizar, en comparación con todos los demás tipos de procesos de producción, va ligado a su acción sobre el medio ambiente.

De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, la producción de energía eléctrica y mecánica no es posible en principio sin ceder al medio ambiente una cantidad considerable de calor. Esto no puede dejar de influir en el aumento paulatino de la temperatura media de la Tierra. Ahora la potencia que se consume es de cerca de 10^{10} kW. Cuando esta potencia llegue a $3 \cdot 10^{12}$ kW, la temperatura media se elevará de un modo apreciable (aproximadamente en un grado). Si la temperatura sigue aumentando, puede surgir el peligro de que empiecen a fundirse los hitos de los glaciares y se produzca una elevación catastrófica del nivel del océano universal.

Y no sólo a esto se reducen las consecuencias negativas del empleo de los motores térmicos. Los hogares de las centrales eléctricas térmicas, los motores de combustión interna de los automóviles, etc., lanzan continuamente a la atmósfera sustancias perniciosas para las plantas, los animales y el hombre compuestos sulfurados (producto de combustión de la hulla), óxidos nítricos, hidrocarburos, óxido de carbono (CO) y otros. Un peligro especial lo constituyen, en este sentido, los automóviles, cuyo número crece de un modo amenazador y cuyos gases de escape son difíciles de purificar. En las centrales eléctricas atómicas se plantea el problema del enterramiento de los peligrosos desechos radiactivos.

Además, el empleo de turbinas de vapor en las centrales eléctricas exige grandes extensiones de terreno para los estanques de refrigeración del vapor de escape. Con el aumento de la potencia de las centrales eléctricas crece bruscamente el consumo de agua. En 1980 se emplearon en la URSS para este fin cerca de 200 km³ de agua, es decir, aproximadamente, un 35% del suministro total de agua a todas las ramas de la industria.

Esto plantea ante la sociedad una serie de problemas serios. Junto al tan importante problema de la elevación del rendimiento de los motores térmicos es necesario tomar una serie de medidas de protección del medio ambiente. Hay que elevar la eficacia de los dispositivos que impiden el lanzamiento de sustancias nocivas a la atmósfera y conseguir una combustión más completa del carburante en los motores de automóvil. Hoy ya no se consiente la explotación de automóviles cuyos gases de escape contengan más CO que el permisible. Se estudia la posibilidad de crear "electromóviles" capaces de competir con los automóviles ordinarios y la de utilizar combustibles que no produzcan gases de escape con sustancias perniciosas, por ejemplo, mezclas de hidrógeno y oxígeno.

Para economizar terreno y reservas de agua es conveniente construir conjuntos de centrales eléctricas, en primer lugar atómicas, con ciclo cerrado de suministro de agua.

Otra tendencia de los esfuerzos que se hacen es la de aumentar la eficacia con que se aprovecha la energía, es decir, la lucha por economizarla.

La solución de los problemas enumerados tiene capital importancia para la humanidad. Estos problemas pueden resolverse con mayor éxito en una sociedad con el desarrollo de su economía planificada a escala nacional. No obstante, la protección del medio ambiente exige esfuerzos a escala mundial.

¿?

1. ¿Qué procesos se llaman irreversibles?
2. Cite los procesos irreversibles más típicos.
3. Aduzca ejemplos de procesos irreversibles que no se den en el texto.
4. Enuncie la segunda ley (principio) de la termodinámica.
5. ¿Si los ríos corrieran hacia atrás, sería esto una infracción de la ley de la conservación de la energía?
6. ¿Qué máquina recibe el nombre de motor térmico?
7. ¿Qué función desempeñan en un motor térmico el foco caliente, el foco frío y la sustancia de trabajo (o agente de transformación)?
8. ¿Por qué en los motores térmicos no se puede utilizar como fuente de energía la energía interna del octano?
9. ¿Qué se llama rendimiento de un motor térmico?

Ejemplos de resolución de problemas

En los problemas sobre el material de este capítulo se utiliza la primera ley de la termodinámica en la forma $\Delta U = A + Q$

$$\text{o } Q = \Delta U + A'.$$

Para resolver los problemas hay que saber calcular el trabajo, aplicando la fórmula (4.4) y la cantidad de calor, por las fórmulas (4.5), (4.6), (4.7), (4.8) y (4.9). Debe tenerse en cuenta que las magnitudes A , Q y ΔU pueden ser tanto positivas como negativas.

Para resolver muchos problemas hay que conocer la expresión de la energía interna del gas perfecto monoatómico (4.1). Es frecuente tener que aplicar la ecuación de estado del gas perfecto (3.4) para expresar unos parámetros macroscópicos por medio de otros.

En gran parte de los problemas se utiliza no la forma general de la primera ley de la termodinámica, sino sus distintas formulaciones particulares, aplicables a determinados procesos. Los problemas de intercambio calorífico en un sistema aislado se resuelven mediante la ecuación del balance térmico (4.15).

Si se resuelven problemas utilizando las gráficas, hay que recordar la interpretación geométrica del trabajo (§ 4.2).

Lo mismo que cuando se trata de resolver los problemas sobre las leyes de los gases, en los problemas sobre el material de este capítulo es necesario determinar claramente el estado inicial del sistema y los parámetros que lo caracterizan, y asimismo su estado final.

Debe tenerse presente la fórmula (4.18) del valor máximo del rendimiento de los motores térmicos.

1. Un aeróstato cuyo volumen $V = 500 \text{ m}^3$ está lleno de helio a la presión $p = 10^5 \text{ Pa}$. A causa de su calentamiento por el Sol, la temperatura del gas del aeróstato se eleva de $t_1 = 10^\circ\text{C}$ a $t_2 = 25^\circ\text{C}$. ¿Cuánto aumentó la energía interna del gas?

Solución. El helio es un gas monoatómico, por lo que su energía interna se determina por la fórmula (4.1). A la temperatura T_1 esta energía es $U_1 = 3mRT_1/2M$, y a la temperatura T_2 , $U_2 = 3mRT_2/2M$.

De acuerdo con la ecuación de Mendeléiev-Clapeyron $pV = mRT_1/M$, es evidente que $mR/M = pV/T_1$. La variación de la energía es

$$\begin{aligned}\Delta U &= U_2 - U_1 = \frac{m}{M} R \frac{3}{2} (T_2 - T_1) = \\ &= \frac{3}{2} pV \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right), \quad \Delta U \approx 4 \cdot 10^6 \text{ J}\end{aligned}$$

2. En un cilindro, bajo un embolo pesado, se encuentra una masa $m = 0.2 \text{ kg}$ de anhídrido carbónico ($M = 0.44 \text{ kg/mol}$). El gas se calienta, siendo $\Delta T = 88 \text{ K}$. ¿Qué trabajo realiza en estas condiciones?

Solución. El gas se expande a cierta presión constante p creada por la

atmosfera y por el émbolo. En este caso el trabajo que realiza el gas será

$$A' = p(V_2 - V_1),$$

donde V_1 y V_2 son, respectivamente, el volumen inicial y el final del gas. Aplicando la ecuación de estado del gas perfecto $pV = mRT/M$, expresamos los productos pV_2 y pV_1 por medio de mRT_2/M y mRT_1/M . Entonces

$$A' = \frac{m}{M} R(T_2 - T_1); \quad A' \approx 3,32 \text{ J}$$

3. El gas que hay dentro de un cilindro de sección transversal $S = 200 \text{ cm}^2$ se expande por calentamiento. Durante su expansión recibe la cantidad de calor $Q = 15 \cdot 10^4 \text{ J}$. La presión del gas, $p = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, permanece constante. ¿Cuánto varió la energía interna del gas si el desplazamiento del émbolo fue $\Delta h = 30 \text{ cm}$?

Solución. Según la primera ley de la termodinámica en la forma (4.12)

$$Q = \Delta U + A',$$

donde $A' = p\Delta V = pS\Delta h$ es el trabajo realizado por el gas

De donde

$$\Delta U = Q - pS\Delta h, \quad \Delta U = 30 \text{ kJ}$$

4. En un calorímetro en que había $m_1 = 0,2 \text{ kg}$ de agua a $t_1 = 20^\circ\text{C}$ de temperatura, se echan $m_2 = 0,3 \text{ kg}$ de agua a la temperatura $t_2 = 80^\circ\text{C}$. Después de esto en el calorímetro se establece la temperatura $t = 50^\circ\text{C}$. ¿Qué capacidad calorífica tiene el calorímetro? (Se llama capacidad calorífica de un cuerpo el producto de su masa por el calor específico: $C = cm$.)

Solución. Según la ecuación del balance térmico, la suma de las cantidades de calor que intercambian los cuerpos en el calorímetro es nula. El agua a temperatura t_2 cede la cantidad de calor $cm_2(t - t_2)$, y el agua a temperatura t_1 recibe la cantidad de calor $cm_1(t - t_1)$; el calorímetro recibe la cantidad de calor $C(t - t_1)$, ya que su temperatura inicial era igual a la temperatura t_1 del agua.

Por consiguiente,

$$cm_2(t - t_2) + cm_1(t - t_1) + C(t - t_1) = 0$$

De donde

$$C = \frac{cm_1(t_1 - t) + cm_2(t_2 - t)}{t - t_1}; \quad C \approx 420 \frac{\text{J}}{\text{K}}.$$

5. En un vapor de escape, cuya temperatura es $t_1 = 100^\circ\text{C}$, las gotitas de agua constituyen el 90% de su masa. Para enfriarlo, este vapor se mezcla con una masa igual de agua fría ($t_2 = 10^\circ\text{C}$). ¿Qué temperatura t tendrá el agua que se forma?

Solución. Designemos por m la masa del agua fría. Entonces la masa del vapor será $0,1 m$, y la masa de las gotitas de agua, $0,9 m$. La cantidad de calor cedida al condensarse el vapor y enfriarse el agua formada es negativa:

$$Q_1 = -0,1 rm + 0,1 cm(t - t_1)$$

La cantidad de calor cedida por las gotitas que se enfrían también es

negativa:

$$Q_2 = 0,9 \text{ cm}(t - t_1), \text{ pero } t < t_1.$$

El agua fría recibe la cantidad de calor $Q_3 = cm(t - t_2)$. Escribimos la ecuación del balance térmico.

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0,$$

$$-0,1rm + 0,1cm(t - t_1) + 0,9cm(t - t_1) + cm(t - t_2) = 0.$$

De donde

$$t = \frac{0,1r + c(t_1 + t_2)}{2c}; \quad t \approx 82^\circ\text{C}.$$

Ejercicio

4

1. ¿Cómo varía la energía interna de un gas perfecto monoatómico si su presión aumenta 3 veces y su volumen disminuye 2 veces?
2. Un gas, que se halla a la presión $p = 10^5 \text{ Pa}$, se expande isobáricamente realizando un trabajo $A = 25 \text{ J}$. ¿Cuánto disminuye el volumen del gas?
3. A un sistema termodinámico se le transmite una cantidad de calor de 200 J . ¿Cómo varía su energía interna si, al mismo tiempo, el sistema realiza un trabajo de 400 J ?
4. La barra de un martillo de picar se mueve a base de aire comprimido. La masa de aire que hay en el cilindro varía durante la carrera del émbolo desde $0,1$ hasta $0,5 \text{ g}$. Considerando constantes la presión del aire en el cilindro y la temperatura (27°C), determinar el trabajo que realiza el gas durante una carrera del émbolo. La masa molar $M = 0,029 \text{ kg/mol}$.
5. En dos mecheros de gas iguales se ponen a calentar dos recipientes herméticamente cerrados, iguales, de 1 l de capacidad cada uno. Uno de ellos está lleno de agua y el otro de aire. ¿Qué recipiente se calentará antes hasta 50°C ? ¿Por qué?
6. Supongamos que existe el proyecto del móvil perpetuo siguiente (fig. 50). Un recipiente cerrado, dividido en dos mitades por un labioque hermético, a través del cual pasa un tubo y una turbina hidráulica encerrada en una cubierta con dos agujeros. La presión




Fig. 50

del aire en la parte de abajo es mayor que en la de arriba. El agua sube por el tubo y llena la cámara abierta de la turbina. En la parte de abajo cada nueva porción de agua sale de la cámara de la turbina al llegar al agujero de la cubierta. ¿Por qué esta máquina no puede funcionar perpetuamente?

7. ¿El trabajo que realiza el gas en los procesos 1-2, 2-3 y 3-1 de la fig. 38, es positivo o negativo? ¿En cada uno de estos procesos, el gas cede calor o lo recibe?
8. Calcule el aumento de la energía interna de 2 kg de hidrógeno si su temperatura se eleva isobáricamente 10 K. El calor específico del hidrógeno a presión constante es igual a 14 kJ/(kg·K).
9. ¿Qué cantidad de calor es necesaria para elevar en 100 K por vía isocora la temperatura de 4 kg de helio?
10. Al expandirse isotérmicamente un gas ha realizado un trabajo de 20 J. ¿Qué cantidad de calor le fue cedida al gas?
11. La temperatura de un gas de masa m y masa molar M se eleva en la magnitud ΔT una vez a presión constante p y otra a volumen constante V . ¿En cuánto se diferencia la cantidad de calor comunicada al gas en el primer caso de la cedida, en el segundo?
12. En el cilindro de un compresor se comprimen 4 moles de un gas perfecto monoatómico. Determinar cuánto se eleva la temperatura del gas durante una carrera del émbolo, si al mismo tiempo se realiza un trabajo de 500 J. Suponer que el proceso es adiabático.
13. En un calorímetro, que contiene 0,25 kg de agua a la temperatura de 25°C, se inyecta 0,01 kg de vapor de agua a la temperatura de 100°C. ¿Qué temperatura se establecerá en el calorímetro si su capacidad calorífica es de 1000 J/K?
14. Para enfriar un vaso de agua de 0,2 kg de masa desde la temperatura de 23°C hasta 8°C se echan en el agua trocitos de hielo cuya temperatura es de -3°C. ¿Qué masa de hielo se necesita para esto?
15. En un calorímetro hay 0,4 kg de agua a la temperatura de 10°C. En dicha agua se introducen 0,6 kg de hielo a la temperatura de -40°C. ¿Qué temperatura se establecerá en el calorímetro si su capacidad calorífica es insignificante?
16. ¿Cuál debe ser la temperatura del foco caliente para que, en principio, sea posible conseguir que el rendimiento de una máquina térmica sea del 80%, si la temperatura del foco frío es de 27°C?
17. En el proceso de funcionamiento de una máquina térmica, durante cierto tiempo la sustancia de trabajo (agente de transformación) recibió del foco caliente $Q_1 = 1,5 \cdot 10^6$ J de calor y cedió al foco frío $Q_2 = -1,2 \cdot 10^6$ J. Calcular el rendimiento de la máquina y compararlo con el rendimiento máximo posible, si la temperatura del foco caliente es de 250°C y la del foco frío, de 30°C.

Breve resumen del capítulo IV

Los cuerpos macroscópicos poseen una energía interna igual a la suma de las energías cinéticas del movimiento caótico de todas las moléculas del cuerpo y de las energías potenciales de la interacción de todas las moléculas entre sí. La energía interna es función unívoca de los parámetros termodinámicos: temperatura y volumen. En el caso de un gas perfecto monoatómico la energía interna sólo depende de la temperatura:

$$U = \frac{m}{M} \frac{3}{2} RT.$$

Según la primera ley de la termodinámica, la variación de la energía interna de un sistema, al pasar de un estado a otro, es igual a la suma de los trabajos realizados por las fuerzas exteriores y de la cantidad de calor transmitida al sistema.

$$\Delta U = A + Q.$$

El trabajo que se realiza sobre un sistema, en termodinámica, es: $A = -p\Delta V$, donde p es la presión y ΔV , la variación del volumen. El propio sistema realiza en este caso el trabajo $A' = -A = p\Delta V$. Durante un calentamiento o un enfriamiento, la cantidad de calor será: $Q = mc\Delta T$, siendo c el calor específico y ΔT , la variación de la temperatura. Además, durante la vaporización y la fusión se absorbe calor, y durante la condensación y la cristalización se desprende calor (fórmulas 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9).

El trabajo y la cantidad de calor son las características de los procesos en los cuales varía la energía.

En el proceso isocoro ($V = \text{const}$), el trabajo es nulo y $\Delta U = Q$.

En el proceso isotérmico ($T = \text{const}$), la energía interna del gas perfecto no varía y $Q = A'$.

En el proceso isobarico ($p = \text{const}$), la energía que se suministra al sistema se gasta en variar su energía interna y en realizar trabajo, $Q = \Delta U + A'$.

En el proceso adiabático (en un sistema térmicamente aislado), $Q = 0$ y $\Delta U = A$.

Durante el intercambio de calor en un sistema aislado, si no se realiza trabajo, se cumple la ecuación del balance térmico.

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots = 0,$$

donde Q_1, Q_2, Q_3 son las cantidades de calor que reciben o ceden los cuerpos.

Los procesos que se desarrollan en la naturaleza con los cuerpos macroscópicos son irreversibles. Son procesos irreversibles típicos: el paso espontáneo del calor de un cuerpo caliente a un cuerpo frío, pero no al contrario, la transformación espontánea de la energía mecánica en energía interna.

Mediante la generalización de los hechos experimentales relativos a la irreversibilidad de los procesos fue formulada la segunda ley (principio) de la termodinámica. Uno de los posibles enunciados de la segunda ley tiene relación directa con los motores térmicos, máquinas que transforman la energía interna de un combustible en energía mecánica: es imposible realizar un proceso periódico cuyo único fin sea la obtención de trabajo a expensas del calor tomado de una sola fuente. De la segunda ley de la termodinámica se infiere que los motores térmicos sólo pueden realizar trabajo durante el proceso de transmisión del calor desde un foco caliente a un foco frío. El valor máximo posible del rendimiento de un motor térmico es

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1},$$

donde T_1 es la temperatura del foco caliente (o de calor), y T_2 , la temperatura del foco frío.

La elevación del rendimiento de los motores térmicos, su aproximación al máximo posible, es un problema técnico de enorme importancia.

5. Transformaciones mutuas de los líquidos y los gases

5.1. Vapor saturado

La teoría cinético-molecular no sólo permite comprender por qué una sustancia puede encontrarse en estado gaseoso, líquido y sólido, sino también explicar el proceso de transición de la sustancia de un estado a otro.

VAPORIZACIÓN Y CONDENSACIÓN La cantidad de agua o de otro líquido cualquiera que hay en un recipiente abierto disminuye paulatinamente. Se produce la **EVAPORACIÓN** del líquido, cuyo mecanismo fue descrito en el curso de «Física I» (Ed. MIR). Algunas de las moléculas en movimiento caótico adquieren una energía cinética tan grande, que escapan del líquido venciendo las fuerzas de atracción debidas a las demás moléculas.

Al mismo tiempo que la evaporación se produce el proceso inverso, es decir, el paso de parte de las moléculas que se mueven caóticamente en el vapor, al líquido. Este proceso recibe el nombre de **CONDENSACIÓN**. Si el recipiente es abierto, las moléculas que abandonan el líquido pueden no volver a él. En estos casos la evaporación no se compensa con la condensación y la cantidad de líquido disminuye. Cuando un flujo de aire, pasando sobre el recipiente, arrastra el vapor formado, el líquido se evapora más pronto, ya que disminuye la posibilidad de que las moléculas de vapor retornen al líquido.

VAPOR SATURADO. Si el recipiente que contiene el líquido se cierra herméticamente, la disminución de este último cesa pronto. Cuando la temperatura no varía, el sistema "líquido-vapor" entra en estado de equilibrio térmico y puede encontrarse en él tanto tiempo como se desee.

En el primer instante, después de echar el líquido en el recipiente y de taparlo, aquél se vaporiza y la cantidad de vapor que hay sobre el líquido aumenta. Pero, al mismo tiempo, crece el número de moléculas que retornan al líquido. Cuanto mayor sea la densidad del vapor, tanto mayor será el número de moléculas que retornen al líquido. Como resultado, en el recipiente cerrado a temperatura constante, se establecerá al fin y al cabo el equilibrio dinámico (móvil) entre el líquido y el vapor. El número de moléculas que abandonan la superficie del líquido será igual al número de moléculas que durante este tiempo retornan al líquido. A la vez que el

proceso de vaporización se produce la condensación y ambos procesos, en promedio, se compensan entre sí.

El vapor que se halla en equilibrio dinámico con su líquido se llama vapor saturado. Este nombre subraya que en el volumen dado, y a la temperatura dada, no puede haber más cantidad de vapor.

Si el aire ha sido extraído previamente del recipiente que contiene el líquido, sobre la superficie de dicho líquido sólo habrá vapor saturado.

PRESIÓN (TENSIÓN) DEL VAPOR SATURADO. ¿Qué ocurrirá con el vapor saturado si se disminuye el volumen que ocupa, por ejemplo, si se comprime el vapor que está en equilibrio con el líquido que hay dentro de un cilindro provisto de émbolo, manteniendo constante la temperatura del contenido del cilindro?

Al comprimir el vapor, el equilibrio empieza a alterarse. La densidad del vapor aumenta un poco en el primer instante y del gas empieza a pasar al líquido un número mayor de moléculas que del líquido pasan al gas. Esto continúa hasta que vuelve a establecerse el equilibrio y la densidad, y, por lo tanto, la concentración de moléculas toma el valor que antes tenía. *La concentración de moléculas del vapor saturado no depende, por consiguiente, del volumen a temperatura constante.*

Como la presión es proporcional a la concentración, de acuerdo con la fórmula $p = nkT$, de la independencia de la concentración (o de la densidad) del vapor saturado respecto del volumen se sigue la independencia de la presión (tensión) del vapor saturado respecto del volumen que ocupa.

La presión del vapor p_0 , independiente del volumen, a la cual el líquido se halla en equilibrio con su vapor, se denomina presión (tensión) del vapor saturado.

Si el vapor saturado se comprime, una parte de él cada vez mayor pasa al estado líquido. Una masa dada del líquido ocupa menos volumen que la misma masa del vapor. Como resultado el volumen del vapor disminuye sin que su densidad varíe.

Hemos utilizado muchas veces las palabras "gas" y "vapor". Entre gas y vapor no existe ninguna diferencia esencial y las dos palabras, en general, son equivalentes. Pero como estamos acostumbrados a un determinado intervalo, relativamente pequeño, de temperaturas del medio ambiente, la palabra "gas" se utiliza, de ordinario, para designar aquellas sustancias cuyo vapor saturado a las temperaturas corrientes tiene una presión (tensión) superior a la atmosférica (por ejemplo, el anhídrido carbónico), y el término "vapor", para indicar aquellas otras cuyo vapor saturado a la temperatura ambiente tiene una presión (tensión) menor que la atmosférica y la sustancia es más estable en estado líquido (por ejemplo, el vapor de agua).

La independencia de la presión del vapor saturado respecto del volumen ha sido establecida en muchos experimentos de compresión isotérmica de un vapor en equilibrio con su líquido. Supongamos que una sustancia, cuando los volúmenes son grandes, se halla en estado gaseoso. A medida que se comprime por vía isotérmica, aumentan su densidad y presión (tramo AB de la isoterma en la fig. 51). Al llegar a la presión p_0 comienza a condensarse el vapor. En adelante, al comprimir el vapor saturado, la presión no varía hasta que todo el vapor se convierta en líquido (recta BC en la fig. 51).




Fig. 51

Después de esto, si sigue la compresión, empieza a aumentar bruscamente la presión (trozo CD de la curva), ya que el líquido se comprime poco. La curva representada en la fig 51 se conoce con el nombre de ISOTERMA DEL GAS REAL.

5.2. Dependencia de la presión del vapor saturado respecto de la temperatura. Ebullición. Temperatura crítica

DEPENDENCIA DE LA PRESIÓN (TENSION) DEL VAPOR SATURADO RESPECTO DE LA TEMPERATURA. El estado de vapor saturado viene descrito aproximadamente por la ecuación de estado del gas perfecto (3.4), y su presión (tensión) se determina aproximadamente por la fórmula

$$p_0 = nkT \quad (5.1)$$

Al aumentar la temperatura crece la presión. Como la presión del vapor saturado no depende del volumen, sólo depende, por consiguiente, de la temperatura.

Sin embargo, esta dependencia $p_0(T)$, hallada experimentalmente, no es directamente proporcional, como en caso de un gas perfecto a volumen constante. Con el aumento de la temperatura la tensión del vapor saturado crece más rápidamente que la presión del gas perfecto (fig. 52, tramo AB de la curva).

Esto ocurre por lo siguiente. Cuando se calienta un líquido con vapor en un recipiente cerrado, parte del primero se transforma en el segundo. Como resultado, de acuerdo con la fórmula (5.1), la presión del vapor crece no sólo a causa de la elevación de la temperatura, sino también a consecuencia del aumento de la concentración de moléculas (densidad) de vapor. La diferencia fundamental entre el comportamiento del gas perfecto y del vapor saturado consiste en que, cuando varía la temperatura del vapor en el recipiente cerrado (o cuando varía el volumen a temperatura constante), varía la masa de vapor. El líquido se transforma parcialmente en vapor o, al contrario, el vapor se condensa parcialmente. En el gas perfecto no ocurre nada de esto.

Cuando todo el líquido se evapora, el vapor, si se sigue calentando, deja de ser saturado y su presión a volumen constante aumenta de un modo directamente proporcional a la temperatura absoluta (tramo BC en la fig. 52).




Fig. 52




Fig. 53

EBULLICIÓN. La dependencia de la presión del vapor saturado respecto de la temperatura explica por qué la temperatura de ebullición del líquido depende de la presión. Durante la ebullición se forman en todo el volumen del líquido burbujas de vapor que crecen rápidamente y emergen a la superficie. Es evidente que una burbuja de vapor puede crecer cuando la tensión del vapor saturado dentro de ella es un poco mayor que la presión en el líquido, que se compone de la presión que ejerce el aire sobre su superficie (presión exterior) y de la presión hidrostática de la columna de líquido.

La ebullición comienza a la temperatura con la cual la tensión del vapor saturado de las burbujas es igual a la presión en el líquido.

Cuanto mayor sea la presión exterior, tanto más elevada será la temperatura de ebullición. Así, cuando la presión en una caldera de vapor alcanza $1,6 \cdot 10^6$ Pa, el agua no hierve ni a la temperatura de 200°C . En los establecimientos sanitarios la ebullición del agua en los recipientes cerrados herméticamente, llamados autoclaves (fig. 53), también tiene lugar a presión elevada. Por eso la temperatura de ebullición es mucho más alta que 100°C . Los autoclaves se utilizan para esterilizar instrumentos quirúrgicos, material de vendaje, etc.

Y, al contrario, disminuyendo la presión desciende al mismo tiempo la temperatura de ebullición. Extrayendo con una bomba neumática el aire y el vapor de agua de un matraz, se puede conseguir que, a la temperatura ambiente, hierva el agua que hay en él (fig. 54). Al subir a una montaña la presión atmosférica disminuye. Por eso disminuye la temperatura de ebullición. A 7134 m de altura (pico Lenin en el Pamir) la presión es aproximadamente igual a $4 \cdot 10^4$ Pa (300 mm Hg). La temperatura de ebullición del agua allí es aproximadamente de 70°C . En estas condiciones es imposible, por ejemplo, cocer carne.

La diferencia de temperaturas de ebullición de los líquidos viene determinada por la diferencia de tensión de sus vapores saturados. Cuanto mayor es la tensión del vapor saturado, tanto más baja es la temperatura de ebullición del líquido respectivo, ya que a temperaturas menores la tensión del vapor saturado se hace igual a la presión atmosférica. Por ejemplo, a 100°C la tensión del vapor de agua saturado es igual a 101 325 Pa (760




Fig. 54

mm Hg), mientras que la del vapor de mercurio, tan sólo 117 Pa (0,88 mm Hg). El mercurio hierve a 357°C a la presión normal.

TEMPERATURA CRÍTICA. Si la temperatura se eleva, al mismo tiempo que crece la tensión del vapor saturado aumenta también su densidad. La densidad del líquido, que está en equilibrio con su vapor, al contrario, disminuye a causa de la dilatación del líquido al calentarse. Si en una misma figura se dibujan las curvas de la dependencia de la densidad del líquido y de su vapor respecto de la temperatura, la curva del líquido irá hacia abajo y la del vapor, hacia arriba (fig. 55).

A cierta temperatura, denominada **CRÍTICA**, ambas curvas se juntan, es decir, la densidad del líquido se hace igual a la del vapor.

Se llama crítica la temperatura a la cual desaparecen las diferencias entre las propiedades físicas del líquido y de su vapor saturado.

A la temperatura crítica la densidad (y la tensión) del vapor saturado es máxima, y la del líquido que está en equilibrio con el vapor, mínima. El calor de vaporización disminuye a medida que se eleva la temperatura, y a la temperatura crítica se anula.

Cada sustancia se caracteriza por su temperatura crítica. Por ejemplo, la temperatura crítica del agua es $\approx 375^{\circ}\text{C}$ y la del dióxido de carbono líquido $\text{CO}_2 \approx 31^{\circ}\text{C}$.




Fig. 55

5.3. Humedad del aire

VAPOR DE AGUA EN LA ATMÓSFERA El vapor de agua que hay en el aire, a pesar de la enorme superficie de los océanos, mares, lagos y ríos, no es saturado. La traslación de las masas de aire hace que en unos puntos de nuestro planeta, en un instante dado, la evaporación prevalezca sobre la condensación, y en otros, al contrario, que predomine la condensación. Pero en el aire siempre hay prácticamente cierta cantidad de vapor de agua.

El contenido de vapor de agua en el aire—su humedad—se caracteriza por una serie de magnitudes.

PRESIÓN PARCIAL DEL VAPOR DE AGUA El aire atmosférico es una mezcla de diversos gases y vapor de agua. Cada gas hace su aportación a la presión total que ejerce el aire sobre los cuerpos que en él se encuentran. La presión que ejercería el vapor de agua, si todos los demás gases estuvieran ausentes, se llama presión parcial del vapor de agua. La presión parcial del vapor de agua se toma como uno de los índices de la humedad del aire. Se expresa en unidades de presión—pascuales—o en milímetros de la columna de mercurio

HUMEDAD RELATIVA Por la presión parcial del vapor de agua no se puede juzgar aun cuánto dista dicho vapor, en las condiciones dadas, de ser saturado. Y precisamente de esto depende la intensidad de la evaporación del agua (o su condensación) y, por lo tanto, la pérdida de humedad que experimentan los organismos vivos. He aquí por qué se introduce una magnitud que indica cuánto dista el vapor de agua, a la temperatura dada, de ser saturado. Esta magnitud recibe el nombre de HUMEDAD RELATIVA.

Se llama humedad relativa φ del aire la razón de la presión parcial p del vapor de agua, contenido en el aire a una temperatura dada, a la presión p_0 del vapor saturado a la misma temperatura, expresada en tanto por ciento:

$$\varphi = \frac{p}{p_0} 100\% \quad (5.2)$$

PUNTO DE ROCÍO. El enfriamiento del vapor no saturado a presión constante hace que, más pronto o más tarde, se convierta en saturado. De esto es posible cerciorarse observando la gráfica de la dependencia de la presión del vapor saturado respecto de la temperatura (fig. 56).

Supongamos que a la temperatura t_1 la presión parcial del vapor de agua




Fig. 56




Fig. 57



Fig. 58

es p_1 . El estado del vapor lo representa en este caso el punto A . Si el vapor se enfía hasta la temperatura t_p a $p_1 = \text{const}$, el vapor se hace saturado y su estado lo representa el punto B . La temperatura t_p , a la cual el vapor de agua se hace saturado, se denomina punto de rocío.

Cuando el aire se enfía hasta el punto de rocío comienza la condensación del vapor: se forma niebla y cae rocío.

El punto de rocío caracteriza la humedad del aire, puesto que permite determinar la presión parcial del vapor de agua y la humedad relativa. En efecto, si se conoce el punto de rocío, al mismo tiempo se conoce la presión parcial p_1 del vapor de agua. Esta presión se puede encontrar valiéndose de tablas en las cuales se dan los valores de la presión del vapor saturado a distintas temperaturas (véase la tabla que hay en las guardas del libro). La presión p_0 del vapor saturado, correspondiente a la temperatura t_1 , también se determina con ayuda de las tablas. Conociendo p_1 y p_0 se halla la humedad relativa, $\varphi = p_1/p_0 \cdot 100\%$.

HIGRÓMETROS¹⁾. La humedad del aire se mide con unos aparatos especiales llamados HIGRÓMETROS Y PSICRÓMETROS²⁾.

El higrómetro de condensación permite determinar directamente el punto de rocío. El aparato más simple de este tipo consta de una caja metálica K , cuya pared delantera C está bien pulida (fig. 57). Dentro de la caja se echa un líquido volátil—éter—y se introduce un termómetro. Haciendo pasar a través de la caja el aire insuflado con una pera de goma P , se provoca una fuerte evaporación del éter y un rápido enfriamiento de la caja. Por el termómetro se aprecia la temperatura a la cual aparecen gotitas de rocío en la superficie pulimentada de la pared C . La presión en la zona próxima a esta pared se puede considerar constante, ya que está en contacto con la atmósfera y el descenso de la presión debido al enfriamiento se compensa con el aumento de la concentración de vapor. La aparición del rocío indica

¹⁾ Del griego "hygrós", húmedo

²⁾ Del griego "psychros", frío

que el vapor de agua se ha hecho saturado. Conociendo la temperatura del aire y el punto de rocío se puede hallar la presión parcial del vapor de agua y la humedad relativa, valiéndose de las tablas de dependencia de la presión del vapor saturado respecto de la temperatura.

Otro higrómetro, el de cabello, se basa en la propiedad que tiene el cabello humano desengrasado de alargarse cuando aumenta la humedad relativa.

PSICRÓMETRO. Está formado por dos termómetros (fig. 58). El depósito de uno de ellos permanece seco y el termómetro indica la temperatura del aire. El depósito del otro termómetro está envuelto en una tira de tela cuyo extremo se sumerge en agua. El agua se evapora y, en virtud de esto, el termómetro se enfría. Cuanto mayor es la humedad relativa, tanto menor es la intensidad de la evaporación y tanto más elevada la temperatura que indica el termómetro envuelto en la tela húmeda. Si la humedad relativa es igual al 100%, el agua no se evaporará en absoluto y las indicaciones de ambos termómetros serán iguales. Por la diferencia entre las temperaturas que indican los dos termómetros y con ayuda de unas tablas especiales, se puede determinar la humedad del aire. El psicrómetro permite determinar la humedad con más exactitud que el higrómetro.

IMPORTANCIA DE LA HUMEDAD De la humedad del aire depende la intensidad con que se evapora la humedad de la superficie de la piel humana. Esta evaporación tiene gran importancia para mantener constante la temperatura del cuerpo. En las naves cósmicas, además de la temperatura y la presión del aire, se mantiene la humedad relativa más conveniente para el hombre (40-60%).

El valor de la humedad tiene gran importancia en la meteorología para poder predecir el tiempo. Aunque la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera es relativamente pequeña (de un 1% aproximadamente), su papel en los fenómenos atmosféricos es notorio. La condensación del vapor de agua origina la formación de nubes y luego la lluvia y otras precipitaciones. Al mismo tiempo se desprende una gran cantidad de calor. La evaporación del agua, por el contrario, va acompañada de absorción de calor.

En la industria textil, confitera, tabaquera y otras, para que el proceso de producción se desarrolle normalmente tiene que haber una humedad determinada. Para guardar las obras de arte y los libros debe mantenerse la humedad del aire a un nivel necesario. Por eso en las paredes de los museos se pueden ver psicrómetros.

-
- ¿ ?
1. ¿Qué se llama vapor saturado?
 2. ¿Por qué la presión (tensión) del vapor saturado no depende del volumen?
 3. ¿Por qué la presión del vapor saturado aumenta, al elevar la temperatura, con mayor rapidez que la presión del gas perfecto?
 4. ¿Por qué la temperatura de ebullición aumenta al crecer la presión?
 5. ¿Qué recibe el nombre de temperatura crítica?
 6. Defina la humedad relativa del aire.
 7. ¿Cómo se determina la humedad relativa, conociendo el punto de rocío?
-

Ejemplos de resolución de problemas

Al resolver los problemas debe tenerse en cuenta que la presión (tensión) y la densidad del vapor saturado no dependen del volumen, sino únicamente de la temperatura.

En todos los problemas se indica la presión (tensión) del vapor saturado para la temperatura dada en las condiciones del problema.

La ecuación de estado del gas perfecto lejos de la temperatura crítica es aplicable aproximadamente para describir el vapor saturado. Pero al comprimir o calentar dicho vapor su masa no permanece invariable.

1. Un recipiente cerrado, cuya capacidad es $V_1 = 0,5 \text{ m}^3$, contiene $m = 0,5 \text{ kg}$ de agua. El recipiente se calienta hasta la temperatura $t = 147^\circ\text{C}$. ¿Cuánto hay que variar la capacidad del recipiente para que sólo haya en él vapor saturado? La tensión del vapor saturado a la temperatura $t = 147^\circ\text{C}$ es $p_0 = 4,7 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

Solución. El vapor saturado a la presión p_0 ocupa el volumen

$$V = \frac{mRT}{p_0 M}; \quad V = 0,2 \text{ m}^3,$$

donde $M = 0,018 \text{ kg/mol}$ es la masa molar del agua. La capacidad del recipiente $V_1 > V$ y el vapor no es saturado. Para que el vapor sea saturado hay que disminuir la capacidad del recipiente en

$$\Delta V = V_1 - V = V_1 - \frac{mRT}{p_0 M}; \quad \Delta V = 0,3 \text{ m}^3$$

2. La humedad relativa del aire que hay en un recipiente cerrado a la temperatura $t_1 = 5^\circ\text{C}$ es $\phi_1 = 84\%$, y a la temperatura $t_2 = 22^\circ\text{C}$, $\phi_2 = 30\%$. ¿Cuántas veces mayor es la tensión del vapor de agua a la temperatura t_2 que a la temperatura t_1 ?

Solución. La tensión del vapor en el recipiente a $T_1 = 278 \text{ K}$ es: $p_1 = \phi_1 p_{01}$, siendo p_{01} la tensión del vapor saturado a la temperatura T_1 . Análogamente, a la temperatura $T_2 = 295 \text{ K}$, $p_2 = \phi_2 p_{02}$. Como el volumen es constante, por la ley de Charles

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

De donde

$$\frac{p_{02}}{p_{01}} = \frac{\phi_1 T_2}{\phi_2 T_1} \approx 3$$

-
- | | |
|----------------|--|
| Ejercicio 5 | 1. En las dos ramas de un tubo en forma de U soldado, el agua se encuentra a distintos niveles. ¿Se puede decir que, además de vapor de agua saturado, hay aire sobre el agua? ¿Por qué? |
| | 2. ¿Cómo se puede conseguir que hierva el agua enfriando el recipiente que la contiene? |
| | 3. ¿Cómo variará la temperatura de ebullición y el calor de vaporización del agua, si el recipiente que la contiene se baja a un pozo profundo? |

4. ¿A qué es igual la densidad del vapor en las burbujas que se elevan a la superficie del agua, cuando ésta hierve a la presión atmosférica?
5. En la calle cae una lluvia fría de otoño. Dentro de una habitación hay ropa lavada tendida para que se seque. ¿Se secará antes si se abre la ventana?
6. Una bomba aspirante eleva el agua fría a 10,3 m de altura. ¿A qué altura podrá esta misma bomba elevar agua, hirviendo a 100°C , si su émbolo se desplaza muy despacio?
7. La condensación de la humedad del aire que estaba a 20°C de temperatura comenzó al enfriarse éste hasta 11°C . Hallar la humedad relativa del aire. La tensión del vapor saturado a 20°C es $p_{01} = 17,54 \text{ mm Hg}$, y a 11°C , $p_{02} = 9,84 \text{ mm Hg}$.
8. En una habitación, cuya capacidad es $V = 120 \text{ m}^3$, la humedad relativa $\varphi = 60\%$, a la temperatura $t = 15^{\circ}\text{C}$. Determine la masa del vapor de agua que hay en el aire de la habitación. La tensión del vapor saturado a $t = 15^{\circ}\text{C}$ es $p_0 = 12,8 \text{ mm Hg}$.
9. A la temperatura $t = 20^{\circ}\text{C}$ la humedad relativa en una habitación es $\varphi_1 = 20\%$. ¿Qué masa de agua hay que evaporar para que la humedad aumente hasta $\varphi_2 = 50\%$, si la capacidad de la habitación es $V = 40 \text{ m}^3$? La densidad del vapor de agua saturado a la temperatura $t = 20^{\circ}\text{C}$ es $\rho_0 = 1,73 \cdot 10^{-3} \text{ kg/m}^3$.

Breve resumen del capítulo V

Entre un líquido y el vapor que hay sobre él puede existir equilibrio dinámico, con el cual el número de moléculas que salen del líquido, en un tiempo determinado, es igual al número de moléculas que retornan del vapor al líquido en ese mismo tiempo. El vapor que se encuentra en equilibrio con su líquido se llama vapor saturado. La presión (tensión) del vapor saturado no depende del volumen y viene determinada únicamente por la temperatura.

Un líquido hierve a la temperatura con la cual la presión del vapor saturado que hay en las burbujas se hace igual a la presión del líquido.

Al aumentar la temperatura crece la densidad del vapor saturado y disminuye la densidad del líquido. A la temperatura llamada crítica desaparecen las diferencias entre las propiedades físicas del líquido y las del vapor saturado. Sus densidades se igualan.

El aire atmosférico es una mezcla de diversos gases y vapor de agua. El contenido de vapor de agua en el aire—humedad del aire—se caracteriza por una serie de magnitudes. La presión que ejercería el vapor de agua, si todos los demás gases estuvieran ausentes, se llama presión parcial del vapor de agua.

Se denomina humedad relativa del aire la razón, expresada en tantos por ciento, de la presión parcial del vapor de agua, contenido en el aire a una temperatura dada, a la presión del vapor saturado a la misma temperatura.

La humedad tiene gran importancia en la meteorología para predecir el tiempo.

6. Tensión superficial de los líquidos

6.1. Tensión superficial

En el mundo que nos rodea, junto a la gravedad, elasticidad y rozamiento, actúa otra fuerza a la que de ordinario no prestamos atención. Esta fuerza actúa a lo largo de la tangente a la superficie de todos los líquidos y recibe el nombre de FUERZA DE LA TENSIÓN SUPERFICIAL. Es relativamente pequeña, pero desempeña un papel de no poca importancia en la naturaleza.

ACCIÓN DE LAS FUERZAS DE LA TENSIÓN SUPERFICIAL. Para percibir el carácter de las fuerzas de la tensión superficial lo mejor es observar como se forman las gotas en un grifo no cerrado del todo. Mire atentamente como la gota crece poco a poco, se forma un estrechamiento—garganta—y la gota se desprende (fig. 59). No hace falta gran imaginación para figurarse que el agua está como encerrada en una bolsita elástica y que esta bolsita se rompe cuando su resistencia es insuficiente para aguantar una masa grande de agua.

En realidad en la gota no hay más que agua, pero la misma capa superficial del agua se comporta como si fuera una membrana elástica tensa. La misma impresión causa la película de una pompa de jabón, que se parece a un tenue globo de goma inflado.

Coloque con cuidado una aguja de coser sobre la superficie del agua. La película superficial de esta se combe, pero impide que la aguja se hunda. Por la misma razón los insectos leves—zapateros o tejedores—se pueden deslizar rápidamente por la superficie del agua como un patinador puede hacerlo por el hielo (véase la 2ª lámina en color).

La flexión de la película no permite que el agua vertida con precaución en un tamiz de malla fina pase a través de él. Un tejido también es un tamiz formado por la trama de hilos. La tensión superficial dificulta mucho que el agua se infiltre a través de él y por eso la tela no se cala instantáneamente.

La tendencia de la película superficial a reducirse daría al líquido forma esférica si la fuerza de gravedad no apretara a éste contra el fondo del recipiente o de otra superficie sólida cualquiera. Cuanto menor es una gota,



Fig. 59

tanto mayor es el papel que desempeñan las fuerzas superficiales en comparación con las volumétricas (de gravitación). Por eso las pequeñas gotas de rocío tienen aproximadamente forma de esfera (véase la 2^a lamina en color) Durante la caída libre surge el estado de ingravidez, y por eso las gotas de lluvia son casi exactamente esféricas.

En una nave cósmica, que se encuentre en estado de ingravidez, toman forma esférica no sólo las gotas aisladas, sino los líquidos de gran masa.

ORIGEN DE LAS FUERZAS DE LA TENSIÓN SUPERFICIAL. De un modo evidente, el surgimiento de las fuerzas de la tensión superficial se puede explicar como sigue. Si un grupo grande de individuos tienen la propiedad de atraerse entre sí o dichos individuos tienden voluntariamente unos hacia otros, el resultado será el mismo: se reunirán formando algo semejante a un enjambre de abejas. Cada individuo "tiende" hacia dentro del conjunto y la superficie de éste va disminuyendo y aproximándose a ser una esfera.

Las moléculas de agua o de otro líquido, atrayéndose unas a otras, tienden a aproximarse. Cada molécula de la superficie es atraída por las demás moléculas que se encuentran dentro del líquido y por eso tiende a sumergirse. Como el líquido es fluido, debido a los saltos de las moléculas de una posición "sedentaria" a otra, toma la forma con la cual el número de moléculas que hay en su superficie es mínimo. Pero el área mínima de la superficie para un volumen dado la tiene la esfera. El área de la superficie del líquido disminuye y esto se percibe como tensión superficial.

Aquí se pone de manifiesto que el origen de las fuerzas superficiales es completamente distinto del de las fuerzas de la elasticidad de una membrana de goma estirada. Al encogerse la goma, la fuerza elástica se debilita, mientras que las fuerzas de la tensión superficial no varían a medida que disminuye el área de la superficie de la película, ya que la densidad del líquido y, por consiguiente, la distancia media entre las moléculas en su superficie no varía.

6.2. Fuerza de la tensión superficial

MEDIDA DE LA FUERZA DE LA TENSIÓN SUPERFICIAL. Un alambre en forma de U invertida, cuyo lado *AB* tiene la longitud *l*, se cuelga de un dinamómetro (fig. 60). La fuerza de gravedad que actúa sobre el alambre es compensada por la fuerza de elasticidad F_0 dirigida hacia arriba: $F_0 = -mg$. Debajo del alambre se pone un recipiente con una solución jabonosa de manera que el lado *AB* del primero se hunda en la solución. Si el recipiente se baja lentamente, se forma una película de jabón y el muelle del dinamómetro se alarga más, la fuerza de elasticidad alcanza el valor F_1 . Esto significa que sobre el lado *AB* del alambre actúa, por parte de la película de jabón, una fuerza dirigida hacia abajo. Se llama fuerza de la tensión superficial la fuerza que actúa a lo largo de la superficie del líquido, perpendicularmente a la línea que limita dicha superficie, y tiende a reducirla al mínimo.




Fig. 60



Fig. 61

Conociendo el valor de las divisiones del dinamómetro no es difícil determinar esta fuerza. Sobre el alambre, por parte de la película, actúa la fuerza $2\bar{F}$, siendo \bar{F} la fuerza de la tensión superficial debida a una de las dos superficies de la película (fig. 61). Cuando las fuerzas están en equilibrio

$$\bar{F}_1 + mg + 2\bar{F} = 0,$$

o (para los módulos de las fuerzas)

$$F_1 - mg - 2F = 0$$

De donde, teniendo en cuenta que $mg = F_0$, se obtiene.

$$F = \frac{F_1 - mg}{2} = \frac{F_1 - F_0}{2}.$$

Es de suponer que la fuerza de la tensión superficial \bar{F} sea directamente proporcional a la longitud l de la capa superficial del líquido, es decir, a la longitud del alambre, ya que en todas las partes de la capa superficial del líquido se hallan las moléculas en iguales condiciones. De que esta suposición es cierta es posible cerciorarse tomando otro alambre cuyo lado AB sea el doble de largo. La fuerza de la tensión superficial resultara ser en este caso dos veces mayor.

COEFICIENTE DE TENSIÓN SUPERFICIAL La razón del módulo F de la fuerza de la tensión superficial que actúa en el límite de una capa superficial de longitud l , a esta longitud, es una magnitud constante, independiente de la longitud l . Esta magnitud se llama **COEFICIENTE DE TENSIÓN SUPERFICIAL** y se designa por la letra σ ¹⁾

$$\sigma = \frac{F}{l}. \quad (61)$$

¹⁾ σ es la letra griega "sigma"

El coeficiente de tensión superficial depende de la naturaleza de los medios que limitan entre sí y de la temperatura. Se expresa en newtones por metro (N/m).

A medida que se eleva la temperatura, la diferencia entre el líquido y su vapor saturado va desapareciendo poco a poco y a la temperatura crítica desaparece totalmente. Respectivamente, el coeficiente de tensión superficial para el límite "líquido-vapor saturado" disminuye al elevarse la temperatura y se anula a la temperatura crítica.

De acuerdo con la fórmula (6.1), el módulo de la fuerza de la tensión superficial que actúa en el límite de una capa superficial de longitud l es:

$$F = \sigma l \quad (6.2)$$

La fuerza de la tensión superficial es tangente a la superficie perpendicular al límite de la capa superficial (es decir, perpendicular al alambre AB en el caso dado, véanse las figs. 60 y 61). Esta fuerza es proporcional a la longitud y el coeficiente de proporcionalidad es el coeficiente de tensión superficial.

6.3. Fenómenos capilares

CAPILARIDAD. En el límite de los líquidos con los cuerpos sólidos se observa la CAPILARIDAD. *Este es un fenómeno debido a la interacción de las moléculas del líquido y las moléculas de los cuerpos sólidos que hace que la superficie del líquido se curve junto a la superficie del sólido.*

Las fuerzas de atracción entre las moléculas de un líquido y las moléculas de un gas se pueden despreciar, pero es imposible no tener en cuenta la acción entre las moléculas de un líquido y de un sólido. La forma de la superficie del líquido depende de qué fuerzas de atracción son mayores, las que actúan entre las moléculas del líquido y las del sólido o las que lo hacen entre las moléculas del propio líquido.

En el primer caso el líquido mojará al sólido y su forma en las proximidades de la pared del recipiente será tal (fig. 62), que el ángulo θ (ángulo de contacto o enlace) entre el plano tangente a la superficie del líquido y la pared, será agudo (el líquido se adhiere a la pared). En el segundo caso el líquido NO MOJA la superficie del sólido y el ángulo θ (fig. 63) será obtuso (el líquido se separa de la pared).

Vamos a estudiar solamente los casos en que el líquido moja




Fig. 62




Fig. 63



Fig. 64



Fig. 65



Fig. 66

perfectamente (el ángulo $\theta = 0^\circ$) y no moja en absoluto (el ángulo $\theta = 180^\circ$)

FENÓMENOS CAPILARES Se entiende por fenómenos capilares la elevación o depresión del líquido en los tubos de pequeño diámetro o capilares¹⁾, en comparación con el nivel de dicho líquido en los tubos anchos.

El líquido que moja (por ejemplo, el agua en un tubo de vidrio) se eleva por el capilar. Cuanto menor sea el radio del tubo, tanto mayor será la altura a que se eleva el líquido (fig. 64). Si la superficie curvada del líquido en el capilar se observa con una lupa, resulta que se parece a una membrana de goma estirada, sujeta a las paredes del tubo y combada hacia abajo (fig. 65).

En los capilares, la superficie curva del líquido, cuando éste moja perfectamente o no moja en absoluto, se puede considerar como un hemisferio cuyo radio r es igual al del canal del tubo.

A lo largo del límite de la capa superficial, que tiene forma de circunferencia, sobre la pared del tubo actúa la fuerza de la tensión superficial (6.2), dirigida hacia abajo. Por la tercera ley de Newton, una fuerza de igual módulo actúa sobre el líquido, por parte de las paredes del tubo, hacia arriba. Esta fuerza hace que el líquido ascienda. Como la longitud de la circunferencia es $l = 2\pi r$, esta fuerza será:

$$\vec{F} = \sigma 2\pi r. \quad (6.3)$$

La elevación del líquido en el capilar cesa cuando la fuerza (6.3) se equilibra con la de gravedad $m\vec{g}$, que actúa sobre la columna de líquido que se ha elevado:

$$\vec{F} = -m\vec{g}. \quad (6.4)$$

Designemos por h la altura a que asciende el líquido en el capilar. Entonces el volumen del líquido elevado (volumen del cilindro) será $V = \pi r^2 h$. El módulo de la fuerza de gravedad es:

$$mg = \rho g V = \rho g h \pi r^2, \quad (6.5)$$

donde ρ es la densidad del líquido

¹⁾ El término "capilar" proviene del latino "capillus", cabello



Fig. 67

Sustituyendo en la ecuación (6.4) los módulos de las fuerzas por sus expresiones (6.3) y (6.5), se obtiene:

$$2\sigma\pi r = \rho g h \pi r^2.$$

De donde la altura a que se eleva en el capilar el líquido que moja es:

$$h = \frac{2\sigma}{\rho g r} \quad (6.6)$$

El líquido que no moja la pared del capilar (por ejemplo, el mercurio en un tubo de vidrio) desciende en este, es decir, su nivel dentro del tubo es inferior al que tiene en el recipiente ancho (fig. 66). La profundidad h a que desciende el líquido también se determina por la fórmula (6.6).

Los cuerpos calados por un gran número de canales estrechos (capilares) absorben activamente el agua y otros líquidos. Solo es necesario que el líquido moje la superficie del cuerpo. Precisamente por eso la toalla absorbe el agua cuando nos secamos las manos. En las mechas o torcidas de los hornillos y lámparas de petróleo, este líquido se eleva continuamente por los capilares hasta arriba, donde arde.

Los ladrillos ordinarios son cuerpos porosos que absorben bien la humedad. Por eso las casas de ladrillo deben aislarse de la humedad en su parte baja.

Como en el suelo hay muchos capilares, el agua sube por ellos y se evapora intensamente (fig. 67). Esto hace que se pierda la humedad que necesitan las plantas.

¿?

1. Ponga ejemplos de la acción de las fuerzas de la tensión superficial que no vengan mencionados en el texto.
2. ¿En qué se parecen y en qué difieren las fuerzas de la tensión superficial y las fuerzas de elasticidad?
3. ¿Qué se denomina coeficiente de tensión superficial?
4. ¿De qué depende el coeficiente de tensión superficial?
5. ¿Qué es la fuerza de la tensión superficial?
6. ¿Con qué fórmula se determina la altura a que asciende el líquido en un tubo capilar?

Ejemplos de resolución de problemas

Los problemas de este capítulo difieren de los ordinarios de hidrostática solamente en que en ellos se toma en consideración una fuerza más, la de la tensión superficial (6.2)

Para resolver muchos problemas se aplica la fórmula (6.6), que determina la altura a que se eleva el líquido en un tubo capilar.

1. Un cubo de masa $m = 0,02$ kg, que el agua moja, flota sobre la superficie de esta. La arista del cubo tiene la longitud $a = 0,03$ m. ¿A qué distancia x de la superficie del agua se encontrará la cara inferior del cubo?

Solución. La fuerza de Arquímedes $a^2 x \rho g$, dirigida hacia arriba, equilibra la fuerza de gravedad del cubo mg y la fuerza de la tensión superficial. Esta última fuerza, según (6.2), es igual a $4a\sigma$ y actúa sobre el cubo hacia abajo. Por consiguiente, para las proyecciones de las fuerzas sobre el eje X , dirigido hacia arriba, tenemos

$$a^2 x \rho g - mg - 4a\sigma = 0$$

De donde

$$x = \frac{mg + 4a\sigma}{a^2 \rho g}; \quad x \approx 0,023 \text{ m}$$

Las fuerzas de la tensión superficial introducen una corrección de cerca de 1 mm.

2. Un tubo capilar de radio $r = 10^{-4}$ m está sumergido verticalmente con uno de sus extremos en mercurio. Suponiendo que el mercurio no moja en absoluto el material de que está hecho el tubo, determinar la presión del mercurio en el capilar inmediatamente debajo de la superficie convexa (hemisférica) del líquido. La presión atmosférica no se tiene en cuenta.

Solución. De la condición de equilibrio de la columna de líquido en el tubo se sigue que la presión inmediatamente debajo del menisco dentro del tubo y al mismo nivel fuera de él es la misma. Esta presión es $p = \rho g h$, donde h es la profundidad a que se encuentra el nivel del mercurio dentro del tubo. Sustituyendo h por su valor según la fórmula (6.6), se obtiene

$$p = \frac{2\sigma}{r}; \quad p = \frac{9,4 \cdot 10^{-1}}{10^{-4}} \text{ Pa} \approx 9400 \text{ Pa.}$$

Ejercicio

6

1. En una solución acuosa de alcohol se introduce una cucharadita de aceite de oliva (experimento de Plateau). ¿Que forma toma el aceite si su densidad es igual a la de la solución?
2. Hallar experimentalmente si la tensión superficial del agua aumenta o disminuye como resultado de disolver en ella azúcar o jabón.
3. La solución de grasa en gasolina tiene mayor coeficiente de tensión superficial que la gasolina pura. Si se quiere quitar una mancha de grasa de una tela, ¿qué debe humedecerse con gasolina, el centro de la mancha o sus bordes?
4. Un alambre de 0,1 mm de diámetro está colgado del platillo de una balanza sensible y sumergido parcialmente en una vasija con agua. El coeficiente de tensión superficial del agua es de $7,3 \cdot 10^{-2}$ N/m. ¿Qué fuerza actúa adicionalmente sobre la balanza a causa de que el agua moja el alambre?
5. ¿Por qué el mullido del suelo con el rasillo facilita la conservación de la humedad?
6. El alcohol se eleva por un tubo capilar hasta 55 mm de altura, y el agua, hasta 146 mm. Determinar la densidad del alcohol.

Breve resumen del capítulo VI

Se llama fuerza de la tensión superficial la fuerza que actúa a lo largo de la superficie del líquido, perpendicularmente a las líneas que limitan dicha superficie, y tiende a reducirla hasta el mínimo. El módulo de la fuerza de la tensión superficial que actúa en el límite de una capa superficial de longitud l es:

$$F = \sigma l,$$

donde σ es el coeficiente de tensión superficial. Este coeficiente depende de la naturaleza de los medios en contacto y de la temperatura.

En virtud de las fuerzas de la tensión superficial los líquidos que mojan la superficie de los tubos delgados—capilares, se elevan por ellos, y los líquidos que no la mojan, descienden. La altura a que se eleva (o desciende) el líquido es:

$$h = \frac{2\sigma}{\rho g r},$$

donde ρ es la densidad del líquido; g , la aceleración de caída libre, y r , el radio del tubo capilar.

7. Cuerpos sólidos

7.1. Cuerpos cristalinos

Los sólidos conservan no sólo su volumen, como los líquidos, sino también la forma. Los cuerpos sólidos se encuentran principalmente en ESTADO CRISTALINO.

Los cristales son sólidos cuyos átomos o moléculas ocupan determinadas posiciones ordenadas en el espacio (véase el § 15). Consecuencia de esto es la forma externa regular del cristal. Por ejemplo, un grano de sal común tiene caras planas que forman entre sí ángulos rectos (fig. 68). Esto se puede apreciar observando la sal común con una lupa. Y, ¿qué forma geométrica tan regular tiene un copo de nieve! En él también se refleja la regularidad geométrica de la estructura interna de un sólido cristalino, el hielo (fig. 69).

ANISOTROPÍA DE LOS CRISTALES No obstante, la forma exterior regular no es la consecuencia única ni la más importante de la estructura ordenada del cristal. Lo fundamental es la dependencia de las propiedades físicas respecto de la dirección que se elija en el cristal. Ante todo llama la




Fig. 68




Fig. 69

atención la distinta resistencia mecánica del cristal en diferentes direcciones. Un trozo de mica se exfolia fácilmente en láminas delgadas en una de las direcciones (fig. 70). Exfoliarlo en dirección perpendicular a dichas láminas es mucho más difícil. También es fácil exfoliar en una dirección el cristal de grafito. Cuando se escribe con un lápiz, la exfoliación se produce continuamente y una capa delgada de grafito se queda en el papel. Esto ocurre porque la red cristalina del grafito tiene estructura lamelar. Las capas están formadas por una serie de redes planas paralelas, constituidas por átomos de carbono (fig. 71). Los átomos se encuentran en los vértices de los hexágonos regulares. La distancia entre las capas es relativamente grande, dos veces mayor, aproximadamente, que la longitud de los lados del hexágono. Por eso el enlace entre las capas es menos resistente que el enlace dentro de ellas.

Muchos cristales conducen de distinto modo el calor y la corriente eléctrica en diferentes direcciones. También dependen de la dirección las propiedades ópticas de los cristales. Así, un cristal de cuarzo refracta la luz distintamente en dependencia de la dirección de los rayos que inciden sobre él.

La dependencia de las propiedades físicas respecto de la dirección dentro del cristal se llama anisotropía¹⁾. Todos los cuerpos cristalinos son anisótropos.

MONOCRISTALES Y POLICRISTALES. Tienen estructura cristalina




Fig. 70




Fig. 71

¹⁾ Del griego "anisos", desigual, y "tropos", dirección, giro.



Fig. 72

los metales. Precisamente los metales se utilizan preferentemente en la actualidad para hacer herramientas de trabajo, máquinas diversas y mecanismos.

Si se toma un trozo de metal relativamente grande, su estructura cristalina no se manifiesta a primera vista ni en la forma externa del trozo ni en sus propiedades físicas. Los metales en su estado ordinario no revelan su anisotropía.

Esto ocurre porque en general el metal consta de una cantidad enorme de pequeños cristallitos compenetrados entre sí. Al microscopio o incluso valiéndose de una lupa no es difícil verlos, sobre todo en una fractura reciente del metal (fig. 72). Las propiedades de cada cristallito son distintas en diferentes direcciones, pero los cristallitos están orientados caóticamente unos respecto de otros. Como resultado, en un volumen mucho mayor que el de dichos cristallitos por separado, todas las direcciones dentro de los metales son equivalentes y sus propiedades son las mismas en todas las direcciones.

Un sólido formado por un gran número de pequeños cristallitos se llama **POLICRISTALINO**. Los cristales individuales se denominan **MONOCRISTALES**.

Tomando grandes precauciones se puede criar un cristal metálico de grandes dimensiones, es decir, un monocristal. En las condiciones normales el cuerpo policristalino se forma porque el crecimiento inicial de muchos cristales continúa hasta que entran en contacto unos con otros y generan un cuerpo único.

A los policristales no sólo pertenecen los metales. Un trozo de azúcar, por ejemplo, también tiene estructura policristalina.




Fig. 73




Fig. 74

DEFECTOS EN LOS CRISTALES. En todos los cristales reales se observa la infracción de la rigurosa periodicidad con que se encuentran situados los átomos. Estos infracciones reciben el nombre de **DEFECTOS EN LOS CRISTALES**. Los defectos se originan durante el proceso de crecimiento de los cristales bajo la influencia del movimiento térmico de las moléculas, de acciones mecánicas, de la irradiación por flujos de partículas, etc.

Los más simples son los **DEFECTOS PUNTUALES**. Estos se originan por sustitución de uno de los átomos de la red cristalina por un átomo de impureza (fig. 73,a), por inserción de un átomo en el intersticio entre los nudos de la red (fig. 73,b) o como resultado de la formación de un hueco (vacante), o sea, de la ausencia del átomo en uno de los nudos de la red (fig. 73,c).

Mucho mayor es la influencia que ejercen sobre las propiedades mecánicas y otras de los cristales los **DEFECTOS LINEALES**, en los cuales las perturbaciones de la estructura de la red se concentran en las proximidades de líneas extendidas. Estos defectos se conocen con el nombre de **DISLOCACIONES** (desplazamientos).

Los planos atómicos (capas atómicas) se interrumpen frecuentemente dentro del cristal. Como resultado se forma un semiplano superfluo (fig. 74). Este defecto se denomina **DISLOCACIÓN DE BORDE**.

Más compleja es la **DISLOCACIÓN EN ESPIRAL** (o **HELICOIDAL**). Intuitivamente esta dislocación se puede imaginar como resultado del "corte" de la red por un semiplano (fig. 75) y de un desplazamiento de las partes de la red por ambos lados de dicho corte igual a una distancia interatómica. El cristal con dislocación en espiral no consta de planos atómicos paralelos, sino más bien de un plano retorcido en forma de escalera de caracol. El crecimiento de este cristal se produce por adición de átomos al extremo del último "peldaño". Como resultado, la capa cristalina crece enrollándose




Fig. 75



Fig. 76

continuamente sobre sí misma y el cristal, en el proceso de crecimiento, toma la forma de hélice (fig. 76).

La cantidad de dislocaciones que puede tener un cristal varía dentro de límites muy amplios¹¹, desde 10^2-10^3 hasta $10^{11}-10^{12} \text{ cm}^{-2}$.

El cultivo de cristales sin defectos es un problema muy complicado que sólo ha sido resuelto para pocas sustancias.

El conocimiento de las condiciones en que se originan los defectos en los cristales y de los procedimientos para evitarlos desempeña un gran papel en la utilización de los cuerpos cristalinos en la técnica (véase el § 7.5).


7.2. Cuerpos amorfos

Además de los sólidos cristalinos hay cuerpos sólidos amorfos²⁾. En los cuerpos amorfos, a diferencia de los cristalinos, no existe un orden riguroso en la disposición de los átomos. Únicamente los átomos más próximos-vecinos-se encuentran en cierto orden. Pero la rigurosa repetición en todas las direcciones de un mismo elemento estructural, que caracteriza a los cristales, no existe en los cuerpos amorfos.

Es frecuente que una misma sustancia pueda encontrarse tanto en estado cristalino como en estado amorfo. Por ejemplo, el cuarzo, SiO_2 , puede tener forma cristalina o amorfa (sílice). La forma cristalina del cuarzo se puede representar esquemáticamente como una red de hexágonos regulares (fig. 77, a). La forma amorfa del cuarzo también se configura como una red, pero irregular. Junto a los hexágonos hay en ella pentágonos y heptágonos (fig. 77, b).

PROPIEDADES DE LOS CUERPOS AMORFOS Todos los cuerpos amorfos son isótropos³⁾ sus propiedades físicas son iguales en todas las direcciones. A los cuerpos amorfos pertenecen el vidrio, muchos plásticos, la colofonia, el azúcar cande, etc.

Bajo influencias externas los cuerpos amorfos manifiestan simul-



¹¹ La cantidad de dislocaciones se caracteriza por el número de líneas de dislocación que cortan la unidad de área del cristal.

²⁾ Del griego "morphe", forma, y la partícula "a", que tiene sentido de negación.

³⁾ Del griego "isos", igual, y "tropos", dirección, giro.

táneamente propiedades elásticas, semejantes a las de los sólidos, y fluencia, como los líquidos. Cuando las acciones son de corta duración (choques) se comportan como un sólido y si el choque es fuerte se rompen en pedazos. Pero si la acción es muy prolongada, los cuerpos amorfos fluyen. Así, por ejemplo, un trozo de resina se extiende paulatinamente por una superficie sólida. Los átomos o las moléculas de los cuerpos amorfos, a semejanza de éstas en los líquidos, tienen un tiempo determinado de "vida sedentaria", es decir, un tiempo durante el cual oscilan en torno a la posición de equilibrio. Sin embargo, a diferencia de los líquidos, este tiempo es muy grande en ellos. En este sentido los cuerpos amorfos se aproximan a los cristalinos, ya que los saltos de los átomos de una posición de equilibrio a otra son poco frecuentes.

A bajas temperaturas los cuerpos amorfos, por sus propiedades, recuerdan a los sólidos. Casi no poseen fluencia, pero a medida que se eleva la temperatura se van ablandando y sus propiedades se aproximan cada vez más a las de los líquidos. Esto ocurre porque cuando aumenta la temperatura se van haciendo más frecuentes los saltos de los átomos de una posición de equilibrio a otra. Los cuerpos amorfos, a diferencia de los cristalinos, no tienen una temperatura de fusión determinada.

FÍSICA DEL SÓLIDO. Todas las propiedades de los sólidos (cristalinos y amorfos) se pueden explicar basándose en los conocimientos de su estructura atómico-molecular y de las leyes del movimiento de las moléculas, átomos, iones y electrones que los componen. Las investigaciones de las propiedades de los sólidos se concentran en una gran rama de la física moderna, la FÍSICA DEL SÓLIDO. El desarrollo de la física del sólido se ve estimulado fundamentalmente por las necesidades de la técnica. Aproximadamente, la mitad de los físicos del mundo trabajan en el campo de la física del sólido. Está claro que los éxitos en este campo serían inconcebibles sin tener profundos conocimientos de las demás ramas de la física.

¿ ?

1. ¿En qué difieren los cuerpos cristalinos de los amorfos?
2. ¿Qué es la anisotropía?
3. Ponga ejemplos de cuerpos monocristalinos, policristalinos y amorfos.
4. ¿En qué se diferencian las dislocaciones de borde de las helicoidales (en espiral)?

7.3. Deformación. Tipos de deformaciones de los sólidos

DEFORMACIÓN DEL SÓLIDO. Se llama *deformación* la *variación de la forma o del volumen de un cuerpo*.

La deformación se produce cuando distintas partes de un cuerpo realizan traslaciones diferentes. Así, por ejemplo, si un cordón de goma se estira sujetándolo por los extremos, las partes del mismo se desplazan unas respecto de otras y el cordón resulta deformado, es decir, se hace más largo (y más delgado).




Fig. 78




Fig. 79

En el § 14 se demostró que en las deformaciones varían las distancias entre las partículas del cuerpo (átomos o moléculas), a causa de lo cual surgen las fuerzas de elasticidad.

Las deformaciones que desaparecen totalmente una vez que cesa la acción de las fuerzas exteriores reciben el nombre de ELÁSTICAS. Experimenta la deformación elástica, por ejemplo, un muelle que recupera su forma inicial cuando se quita el peso que colgaba de su extremo.

Las deformaciones que no desaparecen una vez que cesa la acción de las fuerzas exteriores se llaman PLÁSTICAS. Se deforman plásticamente, aun con pequeños esfuerzos, la cera, el barro de moldear, la arcilla y el plomo.

Todas las deformaciones posibles de los sólidos se pueden reducir a dos tipos: por tracción (o compresión) y por cizallamiento (esfuerzo cortante).

DEFORMACIÓN POR TRACCIÓN (O COMPRESIÓN). Si a una barra homogénea sujeta por un extremo se aplica una fuerza F dirigida a lo largo de su eje hacia afuera de la barra (fig. 78), ésta sufre una deformación por tracción. A la deformación por tracción la caracterizan el ALARGAMIENTO ABSOLUTO $\Delta l = l - l_0$ y el ALARGAMIENTO RELATIVO

$$\epsilon = \frac{\Delta l}{l_0},$$

donde l_0 es la longitud inicial, y l , la longitud final de la barra.

La deformación por tracción la experimentan los cables, las maromas y las cadenas de los dispositivos de carga, los enganches de vagones, etc.

Cuando los alargamientos son pequeños ($\Delta l \ll l_0$), las deformaciones de la mayoría de los cuerpos son elásticas.

Si sobre la barra sujeta actúa la fuerza F dirigida a lo largo de su eje hacia dentro de la barra (fig. 79), ésta estará sometida a compresión. En este caso la deformación relativa ϵ será negativa: $\epsilon < 0$.

Sufren deformación por compresión los postes, las columnas, las paredes, los cimientos de los edificios, etc.

Durante la tracción o compresión varía el área de la sección transversal del cuerpo. Esto se puede observar estirando un tubo de goma, en el cual se halla ensartado previa y ajustadamente un anillo metálico. Si el tubo se estira bastante, el anillo se cae. Durante la compresión ocurre lo contrario, el área de la sección transversal del cuerpo aumenta. Para la mayoría de los sólidos estos efectos son pequeños.

DEFORMACIÓN POR CIZALLAMIENTO (ESFUERZO CORTANTE). Tomemos un cubo de goma, tracemos en su superficie rayas




Fig. 80

horizontales y verticales y sujetémoslo a la mesa (fig. 80, a). Sobre dicho cubo se fija un listón y se le aplica una fuerza horizontal (fig. 80, b). Las capas *ab*, *cd*, etc., del cubo de goma se desplazan, permaneciendo paralelas, y las caras verticales, sin dejar de ser planas, se inclinan un ángulo γ . Este tipo de deformación, en la cual se produce el desplazamiento (corrimiento) de unas capas del cuerpo respecto de otras, se llama **DEFORMACIÓN POR CIZALLAMIENTO O POR ESFUERZO CORTANTE**.

Si la fuerza F se duplica, el ángulo γ se hace dos veces mayor. Los experimentos demuestran que *en las deformaciones elásticas el ángulo de distorsión γ es directamente proporcional al módulo F de la fuerza aplicada*.

La deformación por cizallamiento se puede demostrar intuitivamente con un modelo de sólido, consistente en una serie de láminas paralelas unidas entre sí por medio de muellecitos (fig. 81, a). Una fuerza horizontal desplaza las láminas unas respecto de otras sin que se altere el volumen del cuerpo (fig. 81, b). En la deformación por cizallamiento de los sólidos reales, su volumen tampoco varía.




Fig. 81




Fig. 82




Fig. 83

A la deformación por esfuerzo cortante están sometidas todas las vigas en los puntos de apoyo, los remaches (fig. 82) y los tornillos que sujetan piezas, etc. El cizallamiento, si los ángulos de distorsión son grandes, puede ocasionar la rotura del cuerpo, es decir, su CORTE. Producen corte las tijeras o cizallas, los escoplos y cinceles, los dientes de las sierras, etc.

DEFORMACIÓN POR FLEXIÓN. A la deformación por flexión está sometida, por ejemplo, una barra cuyos extremos están apoyados en soportes y tiene una carga en medio o está sujeta por un extremo y sostiene una carga en el otro (fig. 83).

Durante la flexión una parte de la barra—la convexa—está sometida a tracción, y la otra—la cóncava—a compresión. Dentro del cuerpo en flexión hay una capa que no experimenta tracción ni compresión. Esta capa se llama NEUTRA (fig. 84).

Por lo tanto, la flexión es una deformación que se reduce a tracciones (compresiones) diferentes en las distintas partes del cuerpo.

En las proximidades de la capa neutra el cuerpo casi no experimenta deformación. Por consiguiente, en esta capa también son pequeñas las fuerzas que surgen durante la deformación. De esto se sigue que, en las proximidades de la capa neutra, el área de la sección transversal de una pieza sometida a flexión se puede disminuir considerablemente. En la técnica moderna y en la construcción, en vez de barras y vigas llenas, se utilizan en todas partes tubos (fig. 85, a), vigas en I (o de doble T) (fig. 85, b), raíles (fig. 85, c) y vigas en U (fig. 85, d), con lo que las estructuras son más livianas y se economiza material.

DEFORMACIÓN POR TORSIÓN. Si sobre una barra, con uno de sus extremos fijos, actúan las fuerzas paralelas dirigidas en sentidos opuestos \vec{F}_1 y \vec{F}_2 (fig. 86) situadas en un plano perpendicular al eje de la barra, se produce la deformación denominada TORSIÓN. En esta deformación las distintas capas del cuerpo, lo mismo que en la deformación por cizallamiento, permanecen paralelas, pero giran unas respecto de otras cierto ángulo. La deformación por torsión es un cizallamiento heterogéneo.



Fig. 84




Fig. 85




Fig. 86




Fig. 87

Esta deformación surge, por ejemplo, cuando se aprietan tuercas (fig. 87). También sufren deformación por torsión los árboles de las máquinas, las brocas, etc.

7.4. Propiedades mecánicas de los sólidos. Diagrama tensión-deformación

Para poder construir casas, puentes, máquinas herramientas y de otros tipos que sean seguras, es necesario conocer las propiedades mecánicas de los materiales que se emplean: hormigón, acero, hormigón armado, plásticos, etc. El diseñador debe conocer de antemano el comportamiento de los materiales cuando sufren deformaciones importantes, las condiciones en las cuales los materiales comienzan a destruirse. Los datos acerca de las propiedades mecánicas de los diversos materiales se obtienen experimentalmente.

En este párrafo vamos a estudiar las propiedades mecánicas del sólido, basándonos en el ejemplo del ensayo de la deformación por tracción. Pero antes introduciremos otro concepto importante.

TENSIÓN En la sección de un cuerpo deformado actúan fuerzas de elasticidad que impiden que el cuerpo se desgarre en partes (fig. 88). El estado de un cuerpo deformado se caracteriza por medio de una magnitud llamada **TENSIÓN** o, más exactamente, **tensión mecánica** (o **esfuerzo**). La tensión es una magnitud igual a la razón del módulo de la fuerza F de elasticidad al área de la sección transversal S del cuerpo.

$$\sigma = \frac{F}{S} \quad (7.1)$$

En el SI se toma como unidad de tensión $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$




Fig. 88




Fig. 89

DIAGRAMA TENSION-DEFORMACION Para estudiar la deformación por tracción de una barra del material que se investiga, con ayuda de unos aparatos especiales se somete a tracción una muestra (probeta) de dicho material y se mide su alargamiento y la tensión que en ella se produce. Por los resultados de los ensayos se dibuja la gráfica de la tensión σ en función del alargamiento relativo ϵ , esta gráfica recibe el nombre de **DIAGRAMA TENSION-DEFORMACION** (fig. 89).

LEY DE HOOKE. Los experimentos muestran que si las deformaciones son pequeñas la tensión σ es directamente proporcional al alargamiento relativo ϵ (tramo OA del diagrama). Esta dependencia, llamada ley de Hooke, se escribe así

$$\sigma = E |\epsilon| \quad (7.2)$$

El alargamiento relativo ϵ se ha tomado en la fórmula (7.2) por el módulo, ya que la ley de Hooke es correcta tanto para la deformación por tracción, como para la deformación por compresión, en la cual $\epsilon < 0$.

El coeficiente de proporcionalidad E , que figura en la ley de Hooke, se llama **MÓDULO DE ELASTICIDAD** o **MÓDULO DE YOUNG**.

Si el alargamiento relativo $\epsilon = 1$, será $\sigma = E$. Por consiguiente, el módulo de Young es igual a la tensión que surgiría en la barra si su alargamiento relativo fuera igual a 1. Como $\epsilon = \Delta l/l_0$, si $\epsilon = 1$, será $\Delta l = l_0$. Esto significa que el módulo de Young es igual a la tensión que se produce cuando la longitud de la probeta se duplica. En la práctica ningún cuerpo al deformarse elásticamente se puede hacer dos veces más largo; cualquier barra se rompe mucho antes. Por eso el módulo de Young se determina por la fórmula (7.2), midiendo la tensión σ y el alargamiento relativo ϵ en deformaciones pequeñas.

Para la mayoría de los materiales ampliamente utilizados el módulo de Young ha sido determinado por vía experimental. Así, para el acero al cromo-níquel $E = 2.1 \cdot 10^{11}$ Pa, y para el aluminio, $E = 7 \cdot 10^{10}$ Pa. Cuanto mayor es E , menos se deforma la barra a igualdad de las demás condiciones (siendo iguales F , S y l_0). El módulo de Young caracteriza la resistencia del material a la deformación por tracción (compresión).

La ley de Hooke, escrita en la forma (7.2), es fácil de reducir a la forma conocida por el curso de "Física 2" (Ed. MIR).

En efecto, haciendo en (7.2) las sustituciones $\sigma = F/S$ y $\epsilon = |\Delta l|/l_0$, se obtiene

$$\frac{F}{S} = E \frac{|\Delta l|}{l_0}$$

De donde

$$F = \frac{SE}{l_0} |\Delta l| \quad (7.3)$$

y haciendo $SE/l_0 = k$,

$$F = k |\Delta l| \quad (7.4)$$

De esta forma la rigidez k de una barra es directamente proporcional al producto del módulo de Young por el área de la sección transversal de dicha barra e inversamente proporcional a su longitud

LÍMITES DE PROPORCIONALIDAD Y DE ELASTICIDAD Ya se ha dicho que la ley de Hooke se cumple cuando las deformaciones son pequeñas y, por lo tanto, a tensiones menores que cierto límite. La tensión máxima σ_p , con la cual aún se cumple la ley de Hooke, se denomina límite de proporcionalidad.

Si aumenta la carga, la deformación se hace no lineal, es decir, la tensión deja de ser directamente proporcional al alargamiento relativo. No obstante, si las deformaciones no lineales son pequeñas, una vez que se quita la carga el cuerpo recupera su forma y dimensiones (tramo AB del diagrama). La tensión máxima con la cual aún no se producen deformaciones permanentes apreciables (la deformación permanente relativa no es mayor que el 0,1%), se llama límite de elasticidad σ_e . El límite de elasticidad sólo es unas centésimas de tanto por ciento mayor que el límite de proporcionalidad.

LÍMITE DE RESISTENCIA (RESISTENCIA MÁXIMA) Si la carga exterior es tal que la tensión en el material supera el límite de elasticidad, una vez que se quita la carga, la probeta, aunque se acorta, no recupera sus dimensiones anteriores y permanece deformada.

A medida que aumenta la carga, la deformación crece cada vez más deprisa. Cuando la tensión alcanza cierto valor, correspondiente en el diagrama al punto C , el alargamiento crece sin que prácticamente haya que aumentar la carga. Este fenómeno se conoce con el nombre de fluencia del material (tramo CD). La curva del diagrama es aquí casi horizontal.

Después, al aumentar la deformación la curva de tensiones empieza a crecer un poco y alcanza el máximo en el punto E . A partir de este punto la tensión disminuye rápidamente y la probeta se rompe (punto K). De este modo, la rotura se produce después que la tensión alcanza el valor máximo σ_r , denominada límite de resistencia o resistencia máxima (la probeta se alarga, sin que aumente la carga exterior, hasta que se rompe). Esta magnitud depende del material de la probeta y de su tratamiento.

7.5. Plasticidad y fragilidad

Un cuerpo de cualquier material, si las deformaciones son pequeñas, se comporta como elástico. Sus dimensiones y forma se restablecen en cuanto se suprime la carga. A su vez, casi todos los cuerpos pueden experimentar en mayor o menor grado deformaciones plásticas.

Las propiedades mecánicas de los materiales son diversas. Materiales como la goma o el acero ponen de manifiesto propiedades elásticas con tensiones y deformaciones relativamente grandes. Para el acero, por ejemplo, la ley de Hooke se cumple hasta que $\epsilon = 1\%$, y para la goma, hasta valores de ϵ bastante grandes, del orden de decenas de tanto por ciento. Por eso estos materiales se llaman ELÁSTICOS.



PLASTICIDAD. La arcilla húmeda, el barro de moldear o el plomo tienen una zona pequeña de deformaciones elásticas. *Los materiales en los cuales cargas insignificantes producen deformaciones plásticas, se dice que son plásticos.*

La división de los materiales en elásticos y plásticos es convencional en alto grado. En dependencia de las tensiones que se producen, un mismo material se puede comportar como elástico o como plástico. Así, si las tensiones son muy grandes, el acero revela propiedades plásticas. Esto se aprovecha ampliamente para estampar piezas de acero en prensas que crean una carga enorme.

El acero o el hierro fríos son difíciles de forjar con martillos. Pero después de calentarlos intensamente es fácil darles cualquier forma forjándolos. El plomo, que es plástico a la temperatura ambiente, adquiere propiedades claramente elásticas si se enfria hasta una temperatura inferior a -100°C .

FRAGILIDAD En la práctica tiene gran importancia la propiedad de los sólidos denominada **FRAGILIDAD**. Se dice que un material es frágil si se rompe con deformaciones pequeñas. Las piezas de vidrio y de porcelana son frágiles: se hacen añicos en cuanto se caen al suelo incluso desde una altura pequeña. El hierro colado, el mármol y el ambar también son frágiles. Por el contrario, el acero, el cobre y el plomo no lo son.

En todos los materiales frágiles la tensión crece muy de prisa al aumentar la deformación y se rompen cuando ésta es aun bastante pequeña. Así, el hierro colado se rompe con un alargamiento relativo del 0,45%. En el acero, en cambio, cuando $\epsilon = 0,45\%$ la deformación sigue siendo elástica y la rotura sólo se produce cuando $\epsilon \approx 15\%$.

Las propiedades plásticas no se manifiestan prácticamente en los materiales frágiles.

MECANISMO DE LAS DEFORMACIONES PLÁSTICAS Durante las deformaciones elásticas en los cuerpos cristalinos los átomos solo se desplazan muy poco unos respecto de otros.

En las deformaciones plásticas los desplazamientos de los átomos o moléculas pueden ser mucho mayores que distancias entre ellos. Pero la alteración de toda la estructura cristalina del cuerpo no se produce. Unas capas de la red cristalina se deslizan respecto de otras. En la fig. 90 se representa un pequeño cristal de cobre después de haber sido sometido a tracción. Se ven bien las huellas del deslizamiento de las capas.

Es característico que en todos los cristales el resbalamiento de las capas atómicas no se produce inmediatamente en todo el volumen del cristal, sino que se efectúa a expensas del movimiento de las dislocaciones. Pero el desplazamiento de las dislocaciones está relacionado con una reconstrucción de la red que sólo afecta simultáneamente a un pequeño grupo de átomos a lo largo de una línea. Este proceso se parece al desplazamiento de una arruga por una alfombra: la arruga es más fácil de trasladar que toda la alfombra y el resultado es que la alfombra en conjunto se desplaza cierta distancia.

Así, las deformaciones plásticas están relacionadas con la existencia de dislocaciones en los cristales y con la posibilidad de sus traslaciones. Estas traslaciones son frenadas por diversos obstáculos: átomos de impureza,

inclusiones sólidas microscópicas, límites de los granos cristalinos en los policristales. Además, las dislocaciones son frenadas por las "intersecciones mutuas"

Los cristales mas resistentes serian los totalmente exentos de dislocaciones. Pero en los cristales reales siempre las hay. Si el número de dislocaciones es relativamente pequeño, éstas se desplazan prácticamente sin dificultad y la resistencia del cristal no es grande. El endurecimiento de un cristal se puede conseguir introduciendo en él impurezas o disminuyendo los granos de los cristales y también aumentando el número de dislocaciones

En la técnica se practica mucho la elevación de la resistencia de los metales introduciendo en ellos aditivos especiales: níquel, volframio, vanadio, etc

Las deformaciones plásticas pueden de por si ocasionar el aumento de la cantidad de dislocaciones y, por consiguiente, elevar la resistencia de los cristales. Este procedimiento de elevar la resistencia se llama **ENDURECIMIENTO POR DEFORMACIÓN EN FRIO** Se efectúa haciendo pasar los trochos metálicos entre cilindros de laminación o por otros procedimientos. No obstante, el aumento excesivo del número de dislocaciones hace que la red cristalina pierda estabilidad y el material, resistencia.

Así, pues, el estudio de la estructura del sólido y el mejoramiento sobre esta base de las propiedades mecánicas de los materiales conduce a la elevación de su resistencia y, por lo tanto, a la disminución del peso de las máquinas y mecanismos y al incremento de su seguridad.

6 ?

- 1 Enumere los tipos principales de deformaciones de los sólidos
 - 2 ¿A qué se llama tensión mecánica?
 - 3 ¿Cómo está relacionada la tensión mecánica con el alargamiento relativo?
 - 4 ¿En qué se distinguen las deformaciones elásticas de las plásticas?
 5. ¿A qué se llama límite de resistencia?
 6. ¿Qué materiales se denominan frágiles?
 - 7 ¿Cómo influyen las dislocaciones sobre las deformaciones plásticas y sobre la resistencia de los cristales?
-

Ejemplos de resolución de problemas

En los problemas de cálculo sobre el material de este capítulo se aplican el concepto de tensión (formula 7.1) y la ley de Hooke en las formas (7.2) y (7.3).

1 ¿A qué es igual el acortamiento relativo de una barra de acero sometida a compresión con la fuerza $F = 3,14 \cdot 10^5$ N, si su diámetro es $D = 2$ cm y su módulo de Young $E = 2 \cdot 10^{11}$ Pa?

Solución Según la ley de Hooke (7.3)

$$|\epsilon| = \frac{|\Delta l|}{l_0} = \frac{F}{ES}$$

donde $S = \pi D^2/4$ es el área de la sección transversal de la barra. Por consiguiente, $|\varepsilon| = 4F/\pi D^2 E = 0,005$ ó $|\varepsilon| = 0,5\%$.

2. Un alambre de latón de diámetro $D = 0,8$ mm tiene una longitud $l = 3,6$ m. Bajo la acción de una fuerza $F = 25$ N el alambre se alarga en $\Delta l = 2$ mm. Determinar el módulo de Young para el latón.

Solución. El módulo de Young se determina por la ley de Hooke (7.3):

$$E = \frac{F l_0}{S \cdot |\Delta l|}. \text{ Como } S = \frac{\pi D^2}{4}, \text{ será } E = \frac{4 F l_0}{\pi D^2 \cdot |\Delta l|}; E = 9 \cdot 10^{10} \text{ Pa}$$

- Ejercicio 1. Si un cuerpo es anisótropo, ¿significa esto que dicho cuerpo es cristalino necesariamente?
2. ¿Existiría el oficio de soplador de vidrio si éste, en vez de ser amorfo, fuera cristalino?
3. Un arado va enganchado al tractor por medio de un tirante de acero. La tensión permisible en el material del tirante es $\sigma = 20$ GPa. ¿Qué sección debe tener dicho tirante si la resistencia que opone el suelo al avance del arado es de $1,6 \cdot 10^5$ N?
4. ¿Cuál debe ser el módulo de la fuerza aplicada a una barra, a lo largo de su eje, para que en ella surja una tensión de $1,5 \cdot 10^8$ Pa? El diámetro de la barra es de 0,4 cm.
5. ¿Qué tensión se produce en la base de una pared de ladrillo de 20 m de altura? La densidad de los ladrillos es de 1800 kg/m^3 . ¿Debe ser igual la resistencia de los ladrillos en la base y en la parte superior de la pared?
6. ¿Qué longitud mínima debe tener un alambre de acero colgado libremente por un extremo, para que se rompa por la acción de la fuerza de gravedad? La resistencia máxima del acero es de $3,2 \cdot 10^8$ Pa, su densidad, 7800 kg/m^3 .
7. Bajo la acción de una fuerza de 100 N un alambre de 5 m de longitud y $2,5 \text{ mm}^2$ de sección transversal se alarga 1 mm. Determinar la tensión que experimenta dicho alambre y el módulo de Young.
8. Una columna de hormigón armado se comprime con una fuerza F . Suponiendo que el módulo de Young del hormigón E_{horm} sea igual a 1/10 del módulo de Young del hierro E_{h} y que el área de la sección transversal del hierro constituya 1/20 del área de la sección transversal del hormigón, hallar qué parte de la carga soporta el hormigón.

Breve resumen del capítulo VII

Los sólidos se encuentran principalmente en estado cristalino. Los cristales son anisótropos, es decir, las propiedades físicas de los cristales dependen de la dirección que se elija.

En los cuerpos amorfos, a diferencia de los cristales, no existe un orden riguroso en la posición de los átomos. A bajas temperaturas los cuerpos amorfos recuerdan, por sus propiedades, a los sólidos, y a temperaturas altas se parecen mucho a los líquidos viscosos.

Cuando las deformaciones son pequeñas, al quitar la carga desaparecen las deformaciones. Los cuerpos ponen de manifiesto propiedades elásticas. Si las deformaciones son elásticas, la tensión, o sea, la razón del módulo de la fuerza de elasticidad al área de la sección transversal, cumple la ley de

Hooke:

$$\sigma = E|\epsilon|,$$

en la que E es el módulo de Young, que caracteriza las propiedades elásticas de la sustancia, y $\epsilon = \Delta l/l_0$ es la variación relativa de las dimensiones del cuerpo.

Las propiedades mecánicas de los sólidos se aprecian con la máxima claridad en el diagrama tensión-deformación (fig. 89).

En todos los cristales reales se observan alteraciones de la rigurosa periodicidad en la disposición de los átomos, llamadas defectos en los cristales. Los defectos pueden ser puntuales y lineales (dislocaciones). Los defectos de los cristales influyen en las propiedades de éstos y determinan su resistencia.

Fundamentos de electrodinámica

¿Qué es la electrodinámica?

Entramos ahora en el estudio de una nueva parte de la física, la "electrodinámica". Su propio nombre indica que en ella se trata de los procesos determinados por el movimiento y la interacción de las partículas con carga eléctrica. Esta interacción se llama ELECTROMAGNÉTICA. El estudio de la naturaleza de esta interacción conduce a uno de los conceptos más fundamentales de la física, el de CAMPO ELECTROMAGNETICO.

La electrodinámica es la ciencia que trata de las propiedades y de las leyes del comportamiento de una forma particular de la materia, el campo electromagnético, que efectúa la acción mutua entre los cuerpos o las partículas con carga eléctrica.

Entre los cuatro tipos de interacciones descubiertos por la ciencia—gravitatorias, electromagnéticas, fuertes (nucleares) y débiles¹⁾—son precisamente las electromagnéticas las que ocupan el primer puesto por la amplitud y la diversidad de sus manifestaciones. En la vida cotidiana y en la técnica nos encontramos a cada paso con distintos tipos de fuerzas electromagnéticas. Son éstas las fuerzas de elasticidad y de rozamiento y las fuerzas de nuestros músculos y de los músculos de los animales.

Las interacciones electromagnéticas nos permiten ver el libro que estamos leyendo, ya que la luz es una de las formas del campo electromagnético. La vida misma es inconcebible sin estas fuerzas. Los seres vivos, incluido el hombre, como han demostrado los vuelos de los cosmonautas, son capaces de estar durante mucho tiempo en estado de ingravidez, durante el cual las fuerzas de atracción universal no ejercen influencia alguna en la actividad vital de los organismos. Pero si tan sólo por un instante cesara la acción de las fuerzas electromagnéticas, desaparecería inmediatamente la vida.

En la interacción de las partículas dentro de los sistemas más pequeños de la naturaleza—en los núcleos atómicos—y entre los cuerpos cósmicos, las fuerzas electromagnéticas desempeñan una función importante, mientras que las interacciones fuertes y débiles sólo determinan los procesos a escalas muy

¹⁾ Las interacciones débiles producen principalmente transformaciones de las partículas elementales.



James Clerk Maxwell (1831-1879), eminente físico inglés, creador de la teoría del campo electromagnético. Sus ecuaciones para dicho campo sirven de base a toda la electrodinámica, lo mismo que las leyes de Newton sirven de base a la mecánica clásica. También fue uno de los fundadores de la teoría cinético-molecular de la estructura de la sustancia. Introdujo por vez primera en la física la idea de las leyes estadísticas, que utilizan el concepto matemático de la probabilidad.

pequeñas¹¹, y las gravitatorias, únicamente a escalas cósmicas. La estructura de la capa atómica, el acoplamiento de los átomos en las moléculas (fuerzas químicas) y la formación de cantidades macroscópicas de una sustancia están determinadas exclusivamente por fuerzas electromagnéticas. Es difícil, casi imposible, citar fenómenos no relacionados con la acción de las fuerzas electromagnéticas.

A la creación de la electrodinámica condujo una larga cadena de sistemáticas investigaciones científicas y de descubrimientos casuales, que comienza con el descubrimiento de la propiedad del ámbar, frotado con seda, de atraer objetos livianos, y termina con la hipótesis del gran científico inglés James Clerk Maxwell acerca de que el campo magnético es engendrado por un campo eléctrico alternativo. Solamente en la segunda mitad del siglo XIX, después de creada la electrodinámica, comenzaron a utilizarse prácticamente en gran escala los fenómenos electromagnéticos. La invención de la radio por el físico ruso A. S. Popov es una de las más importantes aplicaciones de los principios de la nueva teoría.

En el desarrollo de la electrodinámica las investigaciones científicas precedieron por vez primera a las aplicaciones técnicas. Si la máquina de vapor fue creada mucho antes que la teoría de los procesos térmicos, la construcción del motor eléctrico o del receptor de radio sólo fue posible después del descubrimiento y del estudio de las leyes de la electrodinámica.

Las innumerables aplicaciones prácticas de los fenómenos electromagnéticos han transformado la vida humana en todo el ámbito de la Tierra. La civilización moderna es inconcebible sin la más amplia utilización de la energía de la corriente eléctrica.

Nuestra tarea consiste en estudiar las leyes fundamentales de las interacciones electromagnéticas y conocer los procedimientos principales de obtención de la energía eléctrica y de su utilización práctica.

¹¹ Las interacciones fuertes se manifiestan a distancias del orden de 10^{-12} cm, y las débiles a distancias aún más pequeñas, de 10^{-17} cm y menores.

8. Electrostática

8.1. Carga eléctrica y partículas elementales

Con los términos "electricidad", "carga eléctrica" y "corriente eléctrica" ya nos hemos encontrado muchas veces y estamos acostumbrados a ellos. Pero si se nos plantea la pregunta: "¿qué es la carga eléctrica?", vemos que responder a ella no es fácil. Esto se debe a que el concepto de carga es básico, primario, irreducible en el nivel actual de nuestros conocimientos a otros conceptos más simples y elementales.

Empecemos por intentar comprender qué se entiende por la siguiente afirmación: este cuerpo o partícula tiene carga eléctrica.

Sabemos que todos los cuerpos están formados por partículas pequeñísimas, indivisibles en otras más simples (en cuanto la ciencia conoce por ahora), que por eso se denominan elementales. Todas las partículas elementales tienen masa y, en virtud de esto, se atraen entre sí, de acuerdo con la ley de la atracción universal, con una fuerza que disminuye relativamente despacio, a medida que aumenta la distancia entre ellas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. La mayoría de las partículas elementales, pero no todas, tienen además la propiedad de interaccionar unas con otras con una fuerza, que también disminuye en proporción inversa al cuadrado de la distancia, pero que es un número enorme de veces mayor que la fuerza de gravitación. Así, en el átomo de hidrógeno, representado esquemáticamente en la fig. 91, el electrón es atraído por el núcleo (protón) con una fuerza 10^{39} veces mayor que la de la atracción gravitatoria.

Si las partículas accionan entre sí con fuerzas que disminuyen lentamente al aumentar la distancia y que son muchísimo mayores que la fuerza de gravitación universal, se dice que estas partículas tienen CARGA ELÉCTRICA. Las propias partículas se llaman partículas cargadas. Hay partículas sin carga eléctrica, pero no existe carga eléctrica sin partícula.

Las interacciones de las partículas cargadas reciben el nombre de ELECTROMAGNÉTICAS. La carga eléctrica es una magnitud física que determina la intensidad de las interacciones electromagnéticas, de un modo semejante a como la masa determina la intensidad de las interacciones gravitatorias.




Fig. 91

La carga eléctrica de una partícula elemental no es un "mecanismo" especial contenido en la partícula, que se puede quitar de ella, descomponerla en las partes que lo constituyen y volverlo a montar. La existencia de la carga eléctrica en el electrón y en otras partículas elementales indica que existen determinadas interacciones de fuerza entre ellas. Pero en esencia nada sabemos de la carga si desconocemos las leyes de estas interacciones. El conocimiento de las leyes de las interacciones debe incluirse en nuestra noción de carga. Estas leyes no son simples y exponerlas en pocas palabras es imposible. Por eso no se puede dar una definición escueta y suficientemente satisfactoria de lo que es la carga eléctrica.

DOS SIGNOS DE LAS CARGAS ELÉCTRICAS. Todos los cuerpos tienen masa y por eso se atraen entre sí. Pero los cuerpos cargados eléctricamente pueden tanto atraerse como repelerse. Este importante hecho, conocido por el curso de "Física 1" (Ed. MIR), significa que en la naturaleza hay partículas con cargas eléctricas de signos contrarios. Cuando los signos de las cargas de las partículas son iguales, éstas se repelen, y cuando son distintos, se atraen.

La carga de las partículas elementales—protones—que entran en la composición de todos los núcleos atómicos se llama positiva, y la de los electrones, negativa. Entre las cargas positivas y negativas no existen diferencias internas. Si los signos de las cargas se cambiaran entre sí, por esto no cambiaría nada el carácter de las interacciones electromagnéticas.

CARGA ELEMENTAL. Además de los electrones y los protones, existen varios tipos de partículas elementales cargadas. Pero sólo los electrones y los protones pueden existir en estado libre durante un tiempo ilimitado. Las demás partículas cargadas tienen un período de vida menor que una millonésima de segundo. Estas últimas partículas se generan durante los choques de las partículas elementales rápidas y, después de una existencia efímera, se desintegran transformándose en otras partículas. De estas partículas se tratará en el curso de "Física 4" (Ed. MIR).

A las partículas carentes de carga eléctrica pertenece el neutrón. Su masa sólo supera insignificantlyemente la masa del protón. Los neutrones, junto con los protones, entran en la composición del núcleo atómico.

Si una partícula elemental tiene carga, su valor, como han demostrado numerosos experimentos, está rigurosamente determinado (de uno de estos experimentos—el de Millikan e Ioffe—se habló en el texto "Física 1" (Ed. MIR)).

Existe una carga mínima, denominada elemental, que poseen todas las partículas elementales. Las cargas de las partículas elementales sólo se diferencian por sus signos. Separar parte de la carga, por ejemplo, del electrón, es imposible.

8.2. Cuerpos cargados. Electrización de los cuerpos

Las fuerzas electromagnéticas desempeñan en la naturaleza un papel enorme, en virtud de que en la composición de

todos los cuerpos entran partículas eléctricamente cargadas. Las partes componentes de los átomos—los núcleos y los electrones—tienen carga eléctrica

Las fuerzas electromagnéticas que existen entre las partículas cargadas son enormes. Sin embargo, la acción de las fuerzas electromagnéticas entre los cuerpos no se manifiestan directamente, porque los cuerpos en su estado ordinario son eléctricamente neutros. Es neutro el átomo de cualquier sustancia, ya que el número de electrones que hay en él es igual al número de protones que tiene su núcleo. Las partículas cargadas positiva y negativamente están ligadas entre sí por las fuerzas eléctricas y forman sistemas neutros.

Un cuerpo macroscópico está eléctricamente cargado cuando contiene una cantidad excesiva de partículas elementales con carga de un mismo signo. La carga negativa del cuerpo se debe al exceso de electrones, en comparación con el de protones, y la positiva, al defecto de electrones.

Para obtener un cuerpo macroscópico eléctricamente cargado, es decir, para ELECTRIZARLO, hay que separar parte de su carga negativa de la positiva ligada a ella¹⁾ Esto se puede hacer por medio del rozamiento. Si con un peine se peinan cabellos secos, una pequeña parte de las partículas cargadas más móviles—electrones—pasan de los cabellos al peine y lo cargan negativamente, mientras que los cabellos se cargan positivamente.

IGUALDAD DE LAS CARGAS DURANTE LA ELECTRIZACIÓN

Por medio de un experimento se puede demostrar que, durante la electrización por frotamiento, las cargas que adquieren ambos cuerpos tienen signo contrario, pero sus módulos son iguales. Tomemos un electrómetro²⁾ a cuya varilla vaya sujeta una esfera metálica hueca y con un orificio, y dos láminas provistas de largos mangos: una de ebonita y otra de plexiglás. Si estas láminas se frotan una con otra, se electrizan. Una de las láminas la introducimos en la esfera sin tocar su pared. Si la lámina está cargada positivamente, parte de los electrones de la aguja y de la varilla del electrómetro es atraída por aquella y se reúne en la superficie interior de la esfera. La aguja se carga positivamente en estas condiciones y es repelida por la varilla (fig. 92, a). Si en la esfera se introduce la otra lámina, después de sacar la primera, los electrones de la esfera y de la varilla serán repelidos por la lámina y se reunirán en exceso sobre la aguja. Esto hace que la aguja se desvíe precisamente el mismo ángulo que al hacer la primera prueba. Si dentro de la esfera se introducen las dos láminas a la vez, no se nota desviación alguna de la aguja (fig. 92, b). Esto indica que las cargas de las láminas tienen módulos iguales y signos contrarios.

¿Cómo se produce la electrización de los cuerpos? Para que dos cuerpos

¹⁾ Aquí y en adelante, para simplificar, vamos a hablar de "cargas", de "traslaciones de cargas", etc. En estos casos se tiene en cuenta en realidad "cuerpos (o partículas) cargados", "traslaciones de partículas cargadas", etc., ya que no existe carga sin partícula.

²⁾ La estructura del electrómetro se dará a conocer detalladamente en el § 8 (8. Entre el principio que rige el funcionamiento del electrómetro y del electroscoPIO, del que se habla en el curso de "Física I" (Ed. MIR), no existen diferencias esenciales.




Fig. 92

se electrifican tiene gran importancia que exista estrecho contacto entre ellos. Las fuerzas eléctricas retienen a los electrones dentro del cuerpo. Pero cuando se trata de distintas sustancias estas fuerzas son diferentes. Cuando el contacto entre los cuerpos es estrecho, una parte de los electrones de la sustancia, en la cual el enlace de éstos con el cuerpo es relativamente débil, pasa a la otra sustancia. El desplazamiento de los electrones en este caso no supera las dimensiones de las distancias interatómicas (10^{-8} cm). Pero si los cuerpos se separan, ambos estarán cargados.

Como las superficies de los cuerpos nunca son perfectamente lisas, el contacto estrecho necesario para el paso de los electrones entre los cuerpos sólo se establece en zonas pequeñas de las superficies (fig. 93). Si los cuerpos se frotan el uno con el otro, el número de zonas en estrecho contacto aumenta y con esto crece también el número de partículas cargadas que pasan de un cuerpo a otro.

ELECTRIZACIÓN DE LOS CUERPOS Y SU APLICACIÓN EN LA TÉCNICA. Una electrización considerable se produce cuando frotan tejidos sintéticos. Al quitarse una camisa de nilón, si el aire está seco, se escucha un chisporroteo característico. Entre las partes cargadas de las superficies que frotan saltan pequeñas chispas. Con fenómenos semejantes hay que




Fig. 93

habérselas en la producción. Así, en las fábricas textiles los hilos se electrizan a causa del rozamiento y son atraídos por los husos y por los rodillos y se rompen. Los hilos atraen el polvo y se ensucian. Hay que tomar medidas especiales contra la electrización de los hilos.

La electrización de los cuerpos en estrecho contacto se utiliza en las copadoras eléctricas (tipo "Era", "Xerox" y otras).

Así, en una de estas máquinas un polvo resinoso negro se mezcla con unos diminutos perdigones de vidrio. Los perdigones se cargan positivamente y las partículas de polvo, negativamente. La atracción hace que éstas recubran la superficie de los perdigones formando una tenue capa.

El texto o el dibujo a copiar se proyecta sobre una delgada placa de selenio, cuya superficie está cargada positivamente. Esta placa descansa sobre una superficie metálica cargada negativamente. Bajo la acción de la luz la placa se descarga, pero en los sitios correspondientes a las partes oscuras de la imagen se conserva la carga positiva. Luego se cubre la placa con una capa delgada de perdigones, y, en virtud de la atracción, las cargas negativas del polvo resinoso son atraídas por las partes de la placa cargadas positivamente. Seguidamente se sacuden los perdigones y, apretando una hoja de papel contra la placa, se obtiene sobre aquélla la copia. Ésta se fija por calentamiento.

8.3. Ley de conservación de la carga eléctrica

El experimento de la electrización de las láminas muestra que, durante la electrización por frotamiento, se produce una redistribución de las cargas existentes entre los cuerpos que eran neutros en el primer instante. Una pequeña parte de los electrones pasa de un cuerpo a otro. No aparecen nuevas partículas cargadas ni desaparecen las antes existentes. La suma algebraica de las cargas positivas y negativas es nula.

En la electrización de los cuerpos se cumple la LEY DE CONSERVACIÓN DE LA CARGA ELÉCTRICA. Esta ley es válida para un sistema en el cual no entran de fuera ni salen hacia fuera partículas cargadas, es decir, para un sistema cerrado. En todo sistema cerrado la suma algebraica de las cargas de todas las partículas permanece invariable:

$$q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_N = \text{const} \quad (8.1)$$

La ley de conservación de la carga tiene un profundo sentido. Si el número de partículas elementales cargadas no varía, el cumplimiento de la ley de conservación de la carga es evidente. Pero las partículas elementales pueden transformarse unas en otras, formarse y desaparecer generando nuevas partículas¹⁾ Sin embargo, en todos los casos las partículas cargadas sólo se forman por pares de igual módulo y signos de carga contrarios. Las partículas cargadas desaparecen, transformándose en neutras, también solamente por pares. En todos los casos la suma de las cargas del sistema aislado sigue siendo la misma.

La validez de la ley de conservación de la carga la confirman las observaciones hechas sobre un número enorme de transformaciones de

¹⁾ De esto se tratará detalladamente en el texto de "Física 4".

partículas elementales. Esta ley expresa una de las propiedades más fundamentales de la carga eléctrica

La causa de que se conserve la carga aún se desconoce

¿ ?

1. ¿Qué interacciones se llaman electromagnéticas?
2. ¿Qué es la carga elemental?
3. Ponga ejemplos, que haya observado en su vida cotidiana, de fenómenos provocados por la electrización de los cuerpos.
4. Una barra de ebonita, al electrizarla, se carga negativamente. ¿permanecerá constante la masa de aquélla?
5. Enuncie la ley de conservación de la carga eléctrica
6. Aduzca ejemplos de fenómenos en los cuales se observa la conservación de la carga

8.4.

Ley fundamental de la electrostática—ley de Coulomb

Comenzamos el estudio de las leyes cuantitativas de las interacciones electromagnéticas. Primero vamos a considerar el caso más simple, en el cual los cuerpos eléctricamente cargados se hallan en reposo. *La parte de la electrodinámica dedicada al estudio de las cargas eléctricas en reposo se llama electrostática.* La ley fundamental de la electrostática, que es la ley de la interacción de dos cuerpos puntuales o partículas cargadas y en reposo, fue establecida empíricamente por el físico francés Ch. Coulomb en 1785 y lleva su nombre¹⁾

Cuerpos puntuales cargados no existen. Pero si la distancia entre los cuerpos es muchas veces mayor que sus dimensiones, ni la forma ni las dimensiones de los cuerpos cargados influyen de modo notorio en la acción mutua entre ellos. En este caso los cuerpos se pueden considerar como puntuales. Recuérdese que la ley de la atracción universal también fue enunciada para cuerpos puntuales²⁾

La fuerza de interacción de los cuerpos cargados depende de las propiedades del medio que hay entre ellos. Por ahora vamos a suponer que la interacción tiene lugar en el vacío. La experiencia demuestra que el aire influye muy poco en la fuerza de interacción de los cuerpos cargados: su influencia resulta ser casi la misma que si los cuerpos estuvieran en el vacío.

EXPERIMENTOS DE COULOMB. El descubrimiento de la ley de la

¹⁾ El primero en establecer esta ley fue el físico inglés H. Cavendish. Pero no publicó sus trabajos sobre electricidad. Cerca de cien años los manuscritos se encontraron en el archivo de la familia de Cavendish, hasta que por fin fueron publicados por Maxwell. Esto ocurrió muchos años después de que la ley de la interacción entre las cargas fuera establecida por Coulomb.

²⁾ Conociendo la ley de la interacción de los cuerpos puntuales cargados se puede calcular la fuerza de interacción de cualesquiera cuerpos cargados. Para esto los cuerpos se dividen mentalmente en elementos tan pequeños que cada uno se pueda considerar puntual. Sumando las fuerzas de interacción de todos estos elementos entre sí, se puede calcular la fuerza resultante de la interacción de los cuerpos.

Charles Augustin de Coulomb (1736-1806), científico francés conocido por sus trabajos sobre electricidad y magnetismo y por su investigación de las fuerzas de rozamiento. A la vez que estudió la interacción de los cuerpos cargados, investigó la interacción de los polos de los imanes largos.



interacción de las cargas eléctricas fue más fácil porque estas fuerzas son muy intensas. Para él no fue necesario utilizar aparatos muy sensibles como para comprobar la ley de la atracción universal en las condiciones de la Tierra. Valiéndose de una balanza de torsión se consiguió establecer como interaccionan entre sí los cuerpos cargados en reposo. La balanza de torsión consta de una varilla de vidrio suspendida de un fino alambre elástico (fig. 94). En un extremo de la varilla está sujeta una esferita metálica *a*, y en el otro, un contrapeso *c*. Otra esferita metálica *b* está sujeta rigidamente en la tapa de la balanza.





Fig. 94

Fig. 95



Si a las esferitas se les comunican cargas de igual signo, empiezan a repelerse una a otra. Para mantenerlas a una distancia fija hay que torcer cierto ángulo el alambre elástico. Por el ángulo de torsión del alambre se determina la fuerza de interacción de las esferitas.

La balanza de torsión dio la posibilidad de estudiar la dependencia de la fuerza de interacción de las esferas cargadas respecto de las cargas y de la distancia entre ellas. En aquel tiempo ya sabían medir la distancia y el tiempo. La única dificultad la ofrecía la carga, para cuya medición ni siquiera existía unidad. Coulomb halló un procedimiento sencillo para hacer 2, 4, etc., veces menor la carga de una de las esferitas, poniéndola en contacto con otra igual descargada. En estas condiciones, la carga se distribuye en partes iguales entre las esferitas y se consigue la disminución en una proporción conocida de la carga a investigar. El nuevo valor de la fuerza, correspondiente a la nueva carga, se determinaba experimentalmente.

LEY DE COULOMB. Los experimentos de Coulomb condujeron al establecimiento de una ley que recuerda asombrosamente a la de la atracción universal. La fuerza de interacción en el vacío de dos cuerpos puntuales en reposo cargados es directamente proporcional al producto de los módulos de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas¹⁾. A esta fuerza se le da el nombre de COULOMBIANA.

Si los módulos de las cargas se designan por $|q_1|$ y $|q_2|$, y la distancia entre ellas por r , la ley de Coulomb se puede escribir de la forma siguiente:

$$F = k \frac{|q_1| |q_2|}{r^2}, \quad (8.2)$$

donde k es un coeficiente de proporcionalidad, numéricamente igual a la fuerza con que interaccionan las cargas unitarias a una distancia igual a la unidad de longitud.

Esta misma forma la tiene la ley de la atracción universal: en vez de las cargas, en la fórmula de la ley de la atracción figuran las masas, y el papel del coeficiente k lo desempeña la constante de gravitación.

Hasta ahora nada se ha dicho acerca de la dirección de las fuerzas de interacción entre las cargas. Es fácil descubrir que dos bolitas cargadas, suspendidas de sendos hilos, se atraen o se repelen. De esto se sigue que las fuerzas de interacción de dos cuerpos puntuales en reposo, cargados eléctricamente, están dirigidas a lo largo de la recta que une dichos cuerpos (fig. 95). Estas fuerzas se llaman CENTRALES. De acuerdo con la tercera ley de Newton $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$.

El descubrimiento de la ley de Coulomb fue el primer paso concreto en el

¹⁾ Aquí y en adelante, en vez de "módulo de la fuerza", se dirá frecuentemente, para abreviar, sólo "fuerza".

estudio de las propiedades de la carga eléctrica. La existencia de carga eléctrica en los cuerpos o en las partículas elementales significa que aquéllos, o éstas, interactúan de acuerdo con la ley de Coulomb.

8.5. Unidad de carga eléctrica

La unidad de carga eléctrica, lo mismo que las unidades de otras magnitudes físicas, se puede elegir arbitrariamente. Se trata, pues, de que la elección recaiga en la más conveniente.

Crear un patrón macroscópico de la unidad de carga eléctrica, a semejanza del patrón de longitud (el metro), es imposible debido a la inevitable fuga de carga. Sería natural tomar como unidad la carga del electrón (como en el presente se hace en la física atómica). Pero en los tiempos de Coulomb aún se desconocía la existencia y la naturaleza del electrón. La carga del electrón es, además, demasiado pequeña, por lo que utilizarla como unidad de carga no es siempre conveniente.

EL CULOMBIO, UNIDAD DE CARGA En el sistema internacional de unidades (SI) la unidad de carga no es fundamental, sino derivada, y no se introduce patrón de ella. Junto al metro, el segundo y el kilogramo, en el SI se ha introducido una unidad fundamental para medir las magnitudes eléctricas, la unidad de intensidad de corriente, el AMPERIO. El valor patrón del amperio se establece por medio de las interacciones magnéticas de las corrientes. De esto se trató en el texto de "Física I" (Ed. MIR).

La unidad de carga en el SI, el CULOMBIO, se establece valiéndose de la unidad de intensidad de corriente. 1 culombio (C) es la carga que pasa en 1 s por la sección transversal de un conductor cuando la intensidad de la corriente es de 1 A.

El coeficiente k de la ley de Coulomb, si ésta se escribe en unidades del SI, tiene la expresión $\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$, ya que según (8.2)

$$k = \frac{F r^2}{|q_1| |q_2|}, \quad (8.3)$$

y la fuerza se mide en newtones; la distancia, en metros; la carga, en culombios. El valor numérico de este coeficiente se puede determinar empíricamente. Para esto basta medir la fuerza con que interactúan dos cargas conocidas, situadas a una distancia entre sí dada, y sustituir, en la fórmula (8.3), F , r , $|q_1|$ y $|q_2|$ por sus valores. El valor de k que se obtiene es.

$$k = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2 \quad (8.4)$$

La carga igual a 1 C es muy grande. La fuerza con que interactúan dos cargas puntuales de 1 C cada una, situadas entre sí a 1 km de distancia, es muy poco menor que la fuerza con que la Tierra atrae una carga de masa igual a 1 t. Por eso es imposible comunicar a un cuerpo pequeño (de un tamaño del orden de varios metros) la carga de 1 C. Las partículas cargadas, repeliéndose unas a otras, no se mantendrían en el cuerpo. No existe fuerza alguna en la naturaleza capaz, en estas condiciones, de compensar la

repulsión coulombiana. Pero en un conductor, que en total es neutro, poner en movimiento la carga de 1 C no es difícil. En efecto, en una lámpara eléctrica ordinaria de 100 W de potencia, con la tensión de 127 V se establece una corriente poco menor que 1 A. En este caso, durante 1 s pasa por la sección transversal del conductor una carga casi igual a 1 C.

La carga mínima que existe en la naturaleza es la carga de las partículas elementales. En unidades del SI el módulo de esta carga es:

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C.} \quad (8.5)$$

CONSTANTE ELÉCTRICA El coeficiente k en el SI se puede escribir en la forma

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}. \quad (8.6)$$

La magnitud ϵ_0 (ϵ es una letra griega que se lee "epsilon") se denomina **CONSTANTE ELÉCTRICA**. Su valor es.

$$\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi k} = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}. \quad (8.7)$$

En adelante, para simplificar la escritura de las fórmulas, emplearemos en ellas casi siempre el coeficiente k , sin recurrir a su expresión (8.6)

- ¿ ?
1. ¿En qué se parecen y en qué difieren la ley de la atracción universal y la ley de Coulomb?
 2. ¿Cómo se determina la unidad de carga en el SI?
 3. Escriba la ley de Coulomb.
 4. ¿A qué es igual el coeficiente k de la ley de Coulomb?
 5. ¿A qué es igual la carga del electrón?

Ejemplos de resolución de problemas

Para resolver los problemas de aplicación de la ley de Coulomb se emplean los mismos procedimientos que se utilizaron para resolver los problemas de estática en el curso de mecánica de la "Física 2". Sólo hay que tener en cuenta que la dirección de las fuerzas de Coulomb depende de los signos de las cargas en los cuerpos que interactúan. Además, en una serie de problemas se aplica la ley de conservación de la carga y el hecho de que la porción mínima de carga eléctrica (el módulo de la carga de una partícula elemental) es igual a $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

1. ¿Cuántos electrones hay en una gota de agua cuya masa $m = 0,03 \text{ g}$? La masa de la molécula de agua es $m_0 = 3 \cdot 10^{-23} \text{ g}$.

Solución La molécula de agua H_2O contiene 10 electrones. En la gota hay $m/m_0 = 10^{21}$ moléculas y, por consiguiente, 10^{22} electrones.

2. Dos esferitas iguales están colgadas, por medio de sendos hilos de longitud $l = 2 \text{ m}$, de un mismo punto. Cuando a cada una de las esferitas se le comunica una




Fig. 96

carga $q = 2 \cdot 10^{-8}$ C, se separan entre sí, distando $r = 16$ cm. Determinar la tensión de cada hilo.

Solución. Sobre cada esferita actúan tres fuerzas: la de gravedad mg , la de elasticidad del hilo F_{el} y la de Coulomb \vec{F} (fig. 96).

Cada esferita está en reposo, por lo tanto, la suma de las proyecciones de las fuerzas antedichas sobre los ejes Ox y Oy es nula. Para la suma de las proyecciones de las fuerzas sobre el eje Ox esta condición tiene la forma: $F - F_{el} \sin \alpha + mg \cos 90^\circ = 0$.

Como $\sin \alpha = r/2l$ y $F = kq^2/r^2$, será $F_{el} = F/\sin \alpha = F \cdot 2l/r = kq^2 \cdot 2l/r^3$; $F_{el} \approx 3,5 \cdot 10^{-3}$ N.

La fuerza de tensión del hilo es aproximadamente igual a $3,5 \cdot 10^{-3}$ N.

3. Tres cuerpos pequeños cargados eléctricamente están situados en línea recta. El cuerpo de carga $q_2 = 1,0 \cdot 10^{-8}$ C se halla entre el cuerpo de carga $q_1 = -3,0 \cdot 10^{-8}$ C (a la distancia $r_{12} = 0,4$ m de él) y el cuerpo de carga $q_3 = 5,0 \cdot 10^{-8}$ C (a la distancia $r_{23} = 0,6$ m del último). Hallar las resultantes de las fuerzas coulombianas aplicadas a cada cuerpo.

Solución Los cuerpos primero y segundo se atraen por la ley de Coulomb con la fuerza

$$F_{12} = k \frac{|q_1| |q_2|}{r_{12}^2}.$$

Los cuerpos segundo y tercero se repelen con una fuerza cuyo módulo es:

$$F_{23} = k \frac{|q_2| |q_3|}{r_{23}^2}.$$

Los cuerpos primero y tercero se atraen con una fuerza de módulo

$$F_{31} = k \frac{|q_1| |q_3|}{(r_{12} + r_{23})^2}.$$

Consideremos las fuerzas de Coulomb que actúan sobre el primer cuerpo



Fig. 97

(fig. 97). Estas fuerzas están dirigidas en el mismo sentido. Por consiguiente, el módulo de la fuerza resultante es igual a la suma de sus módulos:

$$F_1 = F_{12} + F_{13} = k|q_1| \left(\frac{|q_2|}{r_{12}^2} + \frac{|q_3|}{r_{13}^2} \right); F_1 \approx 30,1 \cdot 10^{-6} \text{ N}$$

Las fuerzas coulombianas aplicadas al segundo cuerpo también están dirigidas en un mismo sentido (fig. 97), por lo tanto, el módulo de la fuerza resultante será:

$$F_2 = F_{12} + F_{23} = k|q_2| \left(\frac{|q_1|}{r_{12}^2} + \frac{|q_3|}{r_{23}^2} \right); F_2 \approx 2,94 \cdot 10^{-6} \text{ N}$$

Las fuerzas aplicadas al tercer cuerpo están dirigidas en sentidos opuestos (fig. 97). La fuerza de atracción F_{31} por parte del primer cuerpo es mayor que la fuerza de repulsión F_{32} por parte del segundo. El módulo de la fuerza resultante es igual a la diferencia entre estas fuerzas. La fuerza resultante está dirigida en el sentido de la fuerza mayor y será:

$$F_3 = F_{13} - F_{23} = k|q_3| \left[\frac{|q_1|}{(r_{12} + r_{23})^2} - \frac{|q_2|}{r_{23}^2} \right]; F_3 \approx 1,1 \cdot 10^{-6} \text{ N.}$$

Ejercicio 8

1. Se sabe que una varilla de vidrio frotada con seda se carga positivamente. Determinar por vía experimental el signo de la carga de un bolígrafo frotado con lana.
2. Dos cuerpos se pueden electrizar, aunque insignificadamente, si se ponen en estrecho contacto sin rozamiento. ¿Significa esto que se pueden obtener dos cuerpos cargados sin realizar trabajo?
3. Determinar la fuerza de interacción del electrón con el núcleo en el átomo de hidrógeno, si la distancia entre ellos es igual a $0,5 \cdot 10^{-8} \text{ cm}$.
4. ¿Cuántas veces mayor es la fuerza de Coulomb de la interacción del electrón con el núcleo en el átomo de hidrógeno que la fuerza de su interacción gravitatoria? La masa del electrón $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ y la masa del protón $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$. La constante de gravitación $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$.
5. ¿Con qué fuerza interaccionarían dos gotas de agua a la distancia de 1 km entre sí, si se consiguiera transferir a una de ellas el 1% de todos los electrones contenidos en la otra gota, cuya masa es de 0,03 g?
6. Dos esferitas iguales se hallan a la distancia de 40 cm entre sí. La carga de una de ellas es $9 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ y la de la otra $-2 \cdot 10^{-9} \text{ C}$. Ponen las esferitas en contacto y después vuelven a separarlas a la misma distancia que antes. Hallar las fuerzas de su interacción antes y después de haberlas puesto en contacto.
7. Dos cargas puntuales de $1,0 \cdot 10^{-8}$ y $2,0 \cdot 10^{-8} \text{ C}$, respectivamente,

están sujetas a 1 m de distancia entre sí en el vacío. En la recta que une dichas cargas, y a igual distancia de cada una de ellas, se encuentra un cuerpo pequeño portador de una carga de $-3 \cdot 10^{-9}$ C. ¿Cuál será el módulo y la dirección de la fuerza que actúe sobre este cuerpo?

8.6.

Acción próxima y acción a distancia

ACCIÓN PRÓXIMA. La ley de la interacción de las cargas eléctricas en reposo fue establecida empíricamente. Pero siguió sin resolver el problema de cómo se efectúa esta interacción.

Si observamos la acción de un cuerpo sobre otro situado a cierta distancia de él, antes de admitir que esta acción es directa nos sentimos inclinados a averiguar si entre dichos cuerpos existe algún enlace material: hilos, varillas, etc. Si existen estos enlaces, explicamos la acción de un cuerpo sobre el otro por medio de dichos eslabones intermedios. Así, cuando el conductor de un autobús antiguo, hoy casi desaparecido, giraba la palanca para abrir la puerta, las sucesivas partes de la varilla de enlace se comprimían, se ponían luego en movimiento y, por fin, se abría la puerta. En los autobuses modernos el conductor hace que la puerta se abra impulsando aire comprimido por unos tubos a un cilindro, que acciona el mecanismo de la puerta. Para este mismo fin se puede emplear un electroimán y hacer llegar a él la corriente por unos alambres.

En los tres casos de apertura de la puerta hay algo común. Entre el conductor y la puerta existe una línea de unión continua, en cada uno de cuyos puntos se realiza cierto proceso físico. Por medio de este proceso, que se propaga de punto a punto, se produce la transmisión de la acción, y no instantáneamente, sino con determinada velocidad.

Así, la acción entre los cuerpos a distancia se puede explicar en muchos casos por la presencia de eslabones intermedios que transmiten aquella. ¿No será razonable suponer que en aquellos casos en que no se observa ningún medio, ningún intermediario entre los cuerpos que interaccionan, existen ciertos eslabones intermedios? De lo contrario habría que admitir que el cuerpo actúa allí donde él no está.

A una persona que desconozca las propiedades del aire puede parecerle que la boca o las cuerdas vocales de su interlocutor actúan directamente sobre su oído y considerar que la transmisión del sonido por un medio invisible es algo totalmente incomprensible. No obstante, se puede seguir todo el proceso de propagación de las ondas sonoras y calcular su velocidad.

La suposición de que la acción mutua entre cuerpos separados uno de otro siempre se efectúa a través de eslabones (o de un medio) intermediarios, que transmiten dicha interacción de punto a punto, constituye la esencia de la teoría de la acción próxima.

Muchos científicos, partidarios de la teoría de la acción próxima, para explicar el origen de las fuerzas gravitatorias y electromagnéticas idearon fluidos imponderables, que rodeaban los planetas y los imanes, o atmósferas invisibles alrededor de los cuerpos electrizados. Estas reflexiones eran a veces muy ingeniosas, pero no aportaban nada a la ciencia.

ACCIÓN A DISTANCIA. Así continuaron las cosas hasta que Newton estableció la ley de la atracción universal, sin dar, no obstante, explicación alguna de su acción. Los éxitos en la investigación del sistema solar, que siguieron al descubrimiento de dicha ley, cautivaron de tal modo la imaginación de los científicos, que la mayoría de ellos empezaron a inclinarse a la idea de que la búsqueda de cualesquiera intermediarios transmisores de la interacción de un cuerpo a otro era totalmente innecesaria.

Surgió la teoría de la acción a distancia directamente a través del vacío. Según esta teoría la acción se transmite instantáneamente a distancias tan grandes como sea necesario. Los cuerpos son capaces de "sentir" la presencia mutua sin que haya medio alguno entre ellos. A los partidarios de la acción a distancia no les sorprendía la idea de la acción del cuerpo allí donde él no está. "¿Acaso no vemos—razonaban ellos—cómo un imán o una varilla electrizada atrae los cuerpos directamente a través del vacío?" Y, además, la fuerza de atracción del imán, por ejemplo, no varía apreciablemente si éste se envuelve en un papel o se coloca en una caja de madera. Es más, incluso si nos parece que la interacción de los cuerpos es producida por su contacto directo, esto no es así en realidad. Hasta en el contacto más íntimo entre los cuerpos o entre las partes de un cuerpo quedan pequeños intervalos. Por ejemplo, un peso colgado de un hilo no lo rompe, a pesar de que entre los átomos que forman el hilo no hay nada (fig. 98). La acción a distancia—según dicha teoría—es el único procedimiento de acción que se encuentra por doquier.

Las objeciones que se oponían a la teoría de la acción próxima eran bastante fuertes, tanto más si se tiene en cuenta que se apoyaban en los éxitos obtenidos por partidarios tan convencidos de la acción a distancia como Coulomb y Ampère, descubridores de las leyes de la interacción de las cargas y de las corrientes.

Si la ciencia se desarrollara rectilíneamente, el triunfo de la teoría de la acción a distancia hubiera estado al parecer asegurado. Pero en realidad el desarrollo de la ciencia sigue más bien una línea helicoidal. Después de recorrer una espira, la ciencia retorna aproximadamente a las mismas representaciones, pero ya a un nivel superior. Así ocurrió precisamente con




Fig. 98

el desarrollo de la teoría cinético-molecular. La hipótesis atómica de Demócrito fue abandonada para cierto tiempo por la mayoría de los científicos. Pero luego resurgió en forma matemática rigurosa y fue demostrada experimentalmente. Lo mismo sucedió con el desarrollo de la teoría de la acción próxima.

Los éxitos en el descubrimiento de las leyes de la interacción de las cargas y las corrientes eléctricas no estaban ligados indisolublemente con la representación de la acción a distancia. La investigación experimental de las propias fuerzas no presupone unas ideas determinadas acerca de cómo se transmiten dichas fuerzas. En primer lugar había que encontrar la expresión matemática de las fuerzas, su naturaleza ya se explicaría después.

8.7. Campo eléctrico

IDEAS DE FARADAY. El giro decisivo en las representaciones de la acción próxima fue iniciado por el gran científico inglés Michael Faraday y rematado definitivamente por Maxwell.

Según la teoría de la acción a distancia una carga "siente" directamente la presencia de otra. Si una de las cargas *A* (fig. 99) se desplaza, la fuerza que actúa sobre otra carga *B* cambia inmediatamente de valor. Al ocurrir esto, la carga *B* y el espacio que la circunda no sufren variación alguna.

De acuerdo con la idea de Faraday las cargas eléctricas no actúan directamente una sobre otra. Cada una de ellas crea en el espacio que la rodea un campo eléctrico. El campo de una carga actúa sobre la otra carga y viceversa. A medida que se aleja de la carga, el campo se debilita.

Al principio esta idea expresaba solamente la convicción de Faraday de que la acción de un cuerpo sobre otro a través del vacío es imposible.

Pruebas de la existencia del campo no existían. Estas pruebas eran imposibles de obtener estudiando únicamente la interacción de las cargas en reposo. El éxito de la teoría de la acción próxima se produjo después de estudiar las interacciones electromagnéticas de las partículas cargadas que se mueven. Primero se demostró la existencia de campos variables con el tiempo y luego se llegó a la conclusión de que el campo eléctrico de las cargas en reposo era una realidad.

VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE LAS INTERACCIONES ELECTROMAGNÉTICAS. Basándose en las ideas de Faraday, Maxwell supo demostrar teóricamente que las interacciones electromagnéticas deben propagarse en el espacio con una velocidad finita.

Esto significa que si la carga *A* (fig. 99) se desplaza un poco, la fuerza que actúa sobre la carga *B* varía, pero no en el mismo instante, sino al cabo




Fig. 99



Michael Faraday (1791-1867), gran científico inglés, creador de la teoría general de los fenómenos electromagnéticos, en la cual todos los fenómenos se consideran desde un mismo punto de vista. Fue el primero en introducir las ideas de los campos eléctrico y magnético. "Allí donde los matemáticos veían centros de tensión de las fuerzas de acción a distancia, Faraday veía un agente intermediario. Donde ellos no veían nada, excepto la distancia y se conformaban con hallar la ley de distribución de las fuerzas que actúan sobre los fluidos eléctricos (es decir las cargas, desde el punto de vista actual), Faraday buscaba la esencia de los fenómenos reales que se desarrollan en el medio". (J. Maxwell)

de cierto tiempo.

$$t = \frac{|AB|}{c}, \quad (8.8)$$

donde $|AB|$ es la distancia entre las cargas, y c , la velocidad de propagación de las interacciones electromagnéticas. Maxwell halló que esta velocidad es igual a la velocidad de la luz en el vacío, es decir, de 300 000 km/s. Al trasladarse la carga A , el campo eléctrico que hay alrededor de la carga B varía al cabo de un tiempo t .

Por consiguiente, entre las cargas se desarrolla en el vacío cierto proceso, como resultado del cual la interacción entre ellas se propaga con una velocidad finita.

LA EXISTENCIA, EN EL ESPACIO ENTRE LOS CUERPOS QUE INTERACCIONAN DE UN DETERMINADO PROCESO QUE DURA UN TIEMPO FINITO ES LO QUE DIFERENCIA PRINCIPALMENTE LA TEORÍA DE LA ACCIÓN PRÓXIMA DE LA TEORÍA DE LA ACCIÓN A DISTANCIA. Todos los demás argumentos en pro de una u otra teoría no se pueden considerar definitivos. Es cierto que el experimento para comprobar la igualdad (8.8), al desplazarse las cargas, es difícil de realizar a causa de que la velocidad c tiene un valor muy grande. Pero después de la invención de la radio esto no es necesario.

ONDAS RADIOELÉCTRICAS. La transmisión de informaciones por medio de ondas electromagnéticas recibe el nombre de radiocomunicación. Ahora sinceramente se puede leer en los periódicos que las ondas radioeléctricas procedentes de una estación espacial, que se aproxima a Venus, llegan a la Tierra al cabo de más de cuatro minutos. Dicha estación puede arder en la atmósfera del planeta, pero las ondas emitidas por ella seguirán aún mucho tiempo surcando el espacio. Así, pues, el campo electromagnético se manifiesta como algo que existe realmente.

¿QUÉ ES EL CAMPO ELÉCTRICO? Sabemos que el campo eléctrico

existe en realidad. Podemos estudiar sus propiedades experimentalmente. Pero no podemos decir de qué está formado este campo. Aquí hemos llegado al límite de lo que hoy conoce la ciencia.

Una casa está hecha de ladrillos, losas, etc. Estas piezas están constituidas a su vez por moléculas, y las moléculas por átomos. Los átomos lo están por partículas elementales. Hasta ahora no se conocen formaciones más simples que las partículas elementales. Así se encuentra el problema del campo eléctrico. No conocemos nada que sea más simple que el campo. Por eso, acerca de la naturaleza del campo eléctrico sólo se puede decir lo siguiente.

primero, el campo es material: existe independientemente de nosotros y de nuestros conocimientos acerca de él,

segundo, el campo posee determinadas propiedades que no permiten confundirlo con ninguna otra cosa del mundo que nos rodea. El establecimiento de estas propiedades nos da idea de lo que es el campo eléctrico

Al estudiar el campo eléctrico nos encontramos con una forma especial de la materia, cuyo movimiento no se subordina a las leyes de la mecánica de Newton. Con el descubrimiento del campo eléctrico se manifestó por primera vez durante toda la historia de la ciencia una idea profunda: *existen diversas formas de la materia y cada una de ellas tiene sus propias leyes*

PROPIEDADES FUNDAMENTALES DEL CAMPO ELÉCTRICO. La propiedad fundamental del campo eléctrico es su acción sobre las cargas eléctricas con cierta fuerza. Por la acción sobre la carga se establece la existencia del campo, su distribución en el espacio y se estudian todas sus características.

El campo eléctrico de las cargas en reposo se llama **ELECTROSTÁTICO**. Este campo no varía con el tiempo. *El campo electrostático sólo es creado por las cargas eléctricas.* Existe en el espacio que rodea a dichas cargas y está ligado inseparablemente con ellas.

A medida que vayamos estudiando la electrodinámica iremos conociendo nuevas propiedades del campo. Conoceremos el campo eléctrico variable con el tiempo, que ya no está inseparablemente ligado con las cargas. Muchas propiedades de los campos estáticos y alternativos coinciden. No obstante, entre ellos existen diferencias esenciales. Al hablar de las propiedades del campo, llamaremos a éste simplemente eléctrico si la propiedad a que nos referimos es propia en igual medida tanto de los campos estáticos como de los alternativos.

8.8. Intensidad del campo eléctrico. Principio de la superposición de los campos

INTENSIDAD DEL CAMPO ELÉCTRICO. El campo eléctrico se manifiesta mediante las fuerzas que actúan sobre una carga. Se puede afirmar que conocemos acerca de un campo todo lo que nos hace falta, si nos es conocida la fuerza que actúa sobre una carga cualquiera en todo punto del campo

Si en un mismo punto de un campo se colocan sucesivamente pequeños

cuerpos cargados y se miden las fuerzas, se pone de manifiesto que la fuerza que actúa sobre una carga por parte del campo es directamente proporcional a esta carga. Efectivamente, supongamos que el campo es creado por una carga puntual q_1 . Según la ley de Coulomb (8.2), sobre una carga q_2 actúa una fuerza proporcional a la carga q_2 . Por eso, la razón de la fuerza que actúa sobre la carga que se coloca en un punto dado del campo, a esta misma carga, para cada punto del campo, no depende de la carga y se puede considerar como característica del campo. Esta característica se denomina INTENSIDAD DEL CAMPO ELÉCTRICO. Lo mismo que la fuerza, la intensidad del campo es una magnitud vectorial. Se designa con la letra \vec{E} . Si la carga introducida en el campo se designa por q , en vez de q_2 , por definición, la intensidad será:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}. \quad (8.9)$$

La intensidad del campo es igual a la razón de la fuerza con que el campo actúa sobre una carga puntual, a esta misma carga.

De aquí que la fuerza que actúa sobre la carga q por parte del campo eléctrico sea:

$$\vec{F} = q\vec{E}. \quad (8.10)$$

El sentido del vector \vec{E} coincide con el de la fuerza que actúa sobre una carga positiva y es contrario al sentido de la fuerza que actúa sobre una carga negativa.

De acuerdo con la fórmula (8.9), la intensidad del campo en unidades del sistema SI se puede expresar en newtones por culombio (N/C).

INTENSIDAD DEL CAMPO DE UNA CARGA PUNTUAL.

Hallemos la intensidad del campo eléctrico que crea una carga puntual q_0 . Por la ley de Coulomb, esta carga actuará sobre otra carga q con la fuerza

$$F = k \frac{|q||q_0|}{r^2}.$$

El módulo de la intensidad del campo de la carga puntual q_0 a la distancia r de ella es:

$$E = \frac{F}{q} = k \frac{|q_0|}{r^2}. \quad (8.11)$$

El vector intensidad, en cualquier punto del campo eléctrico, está dirigido a lo largo de la recta que une este punto y la carga, en el sentido de la carga al punto si $q_0 > 0$, y en el del punto a la carga si $q_0 < 0$ (fig. 100).

PRINCIPIO DE LA SUPERPOSICIÓN DE LOS CAMPOS. Si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, según las leyes de la mecánica, la fuerza resultante es igual a la suma geométrica de dichas fuerzas: $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots$

Sobre las cargas eléctricas actúan fuerzas por parte del campo eléctrico. Si al superponerse los campos de varias cargas estos campos no ejercen in-




Fig. 100

fluencia alguna uno sobre otro, la fuerza resultante por parte de todos los campos debe ser igual a la suma geométrica de las fuerzas originadas por cada campo. Así precisamente ocurre en realidad. Esto significa que las intensidades de los campos se suman geoméricamente, ya que según (8.9), la intensidad es directamente proporcional a las fuerzas.

En esto consiste el PRINCIPIO DE LA SUPERPOSICIÓN DE LOS CAMPOS¹¹. Este principio se enuncia así: si en un punto dado del espacio varias partículas cargadas crean campos eléctricos cuyas intensidades sean \vec{E}_1 , \vec{E}_2 , \vec{E}_3 , etc., la intensidad resultante en este punto será:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots \quad (8.12)$$

En virtud del principio de la superposición, para hallar la intensidad del campo de un sistema de partículas cargadas en cualquier punto, basta conocer la expresión (8.11) para la intensidad del campo de una carga puntual. En la fig. 101 se muestra cómo se determina la intensidad del campo \vec{E} creado por dos cargas puntuales q_1 y q_2 .




Fig. 101

8.9. Líneas de fuerza de un campo eléctrico

Podemos hacernos cierta idea de la distribución del campo si dibujamos los vectores intensidad del mismo en varios puntos del espacio (fig. 102). La figura será más clara si se dibujan líneas continuas cuyas tangentes en cada punto por que pasen coincidan con el vector intensidad. Estas líneas se conocen con el nombre de líneas de fuerza del campo eléctrico o LÍNEAS DE INTENSIDAD (fig. 103).

No debe pensarse que las líneas de intensidad son formaciones realmente existentes, semejantes a hilos o cordones elásticos tensos, como suponía el mismo Faraday. Estas líneas solamente ayudan a representar intuitivamente la distribución del campo en el espacio y no son más reales que los meridianos o paralelos sobre la esfera terrestre.

Sin embargo las líneas de fuerza se pueden hacer "visibles". Si cristallitos alargados de una sustancia aisladora (por ejemplo, la quinina, que se emplea

¹¹ Del latín "superponere", añadir o poner una cosa encima de otra

Fig 102




Fig. 103




Fig 104




Fig. 105




Fig 106





Fig. 107



como medicamento contra la malaria) se mezclan bien con un líquido viscoso (como, por ejemplo, el aceite de ricino) y en dicha mezcla se introducen cuerpos cargados, en las proximidades de ellos los cristallitos se "forman" en filas a lo largo de las líneas de intensidad

En las figuras se dan los siguientes ejemplos de líneas de intensidad: de una esferita con carga positiva (fig. 104); de dos esferitas con cargas de signos contrarios (fig. 105); de dos esferitas con cargas del mismo signo (fig. 106), y de dos placas cuyas cargas tienen módulos iguales y signos contrarios (fig. 107) Este último ejemplo es particularmente importante. En la fig. 107 se ve que en el espacio entre las placas, lejos de los bordes de

estas, las líneas de fuerza son paralelas: el campo eléctrico es aquí igual en todos los puntos.

Un campo eléctrico cuya intensidad es igual en todos los puntos del espacio se llama campo homogéneo (o uniforme). En una región limitada del espacio el campo eléctrico se puede considerar homogéneo aproximadamente si su intensidad dentro de dicha región varía de un modo insignificante.

Las líneas de fuerza del campo eléctrico no son cerradas; empiezan en las cargas positivas y terminan en las negativas¹⁾. Estas líneas son continuas y no se cortan, ya que su intersección significaría la ausencia de una dirección determinada de la intensidad del campo eléctrico en un punto dado. Como las líneas de fuerza empiezan o terminan en cuerpos cargados y después divergen en distintos sentidos (fig. 104), la densidad de líneas es mayor en las proximidades de los cuerpos cargados, donde la intensidad del campo también es mayor.

¿ ?

- 1 ¿En qué consiste la diferencia entre la teoría de la acción próxima y la teoría de la acción a distancia?
- 2 Enumere las propiedades principales del campo eléctrico.
3. ¿A qué se llama intensidad del campo eléctrico?
4. ¿A qué es igual la intensidad del campo de una carga puntual?
- 5 Enuncie el principio de la superposición.
- 6 ¿A qué se da el nombre de líneas de fuerza de un campo eléctrico?
- 7 Dibuje las líneas de fuerza de un campo eléctrico homogéneo

8.10. Conductores en un campo electrostático

CARGAS LIBRES. En los conductores, a los cuales pertenecen en primer lugar los metales, hay partículas capaces de trasladarse dentro del conductor bajo la influencia de un campo eléctrico. Por esta razón, las cargas de estas partículas se denominan CARGAS LIBRES.

En los metales los portadores de las cargas libres son los electrones. Al formarse el metal de átomos neutros, éstos comienzan a interactuar entre sí. En virtud de esta interacción, los electrones de las capas exteriores (periféricas) de los átomos pierden totalmente la ligazón con "sus" átomos y se convierten en "propiedad" de todo el conductor en conjunto. Como resultado, los iones, cargados positivamente, se encuentran rodeados de un "gas" cargado negativamente, formado por electrones "socializados" (fig. 108). Los electrones libres participan en el movimiento térmico, como las moléculas de un gas, y se pueden trasladar por el trozo de metal en cualquier dirección.

CAMPO ELECTROSTÁTICO DENTRO DE UN CONDUCTOR. La existencia de las cargas libres en el conductor hace que dentro de él sea nulo el campo electrostático. Si la intensidad del campo eléctrico fuera distinta de cero, el campo haría que las cargas libres se movieran ordenadamente, es

¹⁾ Las líneas de fuerza representadas en la fig. 104 también terminan en cargas negativas que se hallan en algún lugar lejano




Fig. 108

decir, en el conductor existiría corriente eléctrica. La afirmación de que dentro de un conductor no existe campo eléctrico es correcta en igual medida para un conductor cargado y para un conductor no cargado, situado en un campo electrostático exterior ¹⁾.

Basándonos en el ejemplo de una placa no cargada introducida en un campo homogéneo (fig. 109), vamos a aclarar a qué proceso se debe que la intensidad del campo electrostático dentro de un conductor sea nula. Bajo la acción del campo eléctrico los electrones de la placa comienzan a desplazarse de derecha a izquierda. En el primer instante (cuando el conductor se introduce en el campo) se produce una corriente eléctrica. La parte izquierda de la placa se carga negativamente y la derecha, positivamente. En esto consiste el fenómeno de la INDUCCIÓN ELECTROSTÁTICA. (Si la placa se dividiera en dos partes por la línea MN , ambas mitades estarían cargadas.) Las cargas aparecidas crean su campo (las líneas de intensidad de este campo se muestran en la fig. 110 por medio de rectas de trazos), el cual se superpone al campo exterior y lo compensa. En un tiempo infinitamente pequeño las cargas se redistribuyen de tal modo, que la intensidad del campo resultante dentro de la placa se anula y el movimiento de las cargas cesa. En el caso contrario por el conductor pasaría corriente durante todo el tiempo y se




Fig. 109




Fig. 110




Fig. 111

¹⁾ Es natural que las partículas cargadas—electrones e iones—crean individualmente campos microscópicos. Pero estos campos se compensan mutuamente y el valor medio de la intensidad de su campo resulta ser nulo.

desprendería calor. Pero de acuerdo con la ley de conservación de la energía esto es imposible.

Así, pues, dentro del conductor no hay campo electrostático. En esto se funda la denominada PROTECCIÓN ELECTROSTÁTICA. Para proteger los aparatos sensibles al campo eléctrico, encierran éstos en cajas metálicas.

Las líneas de fuerza del campo electrostático fuera del conductor son perpendiculares a su superficie. Si esto no fuera así, existiría una componente de la intensidad del campo a lo largo de la superficie del conductor y por esta superficie pasaría corriente eléctrica.

CARGA ELÉCTRICA DE LOS CONDUCTORES. En el caso del equilibrio de las cargas dentro del conductor no sólo es nula la intensidad del campo, sino también la carga. *Toda la carga estática del conductor está concentrada en su superficie.* En efecto, si dentro del conductor hubiera una carga, en las proximidades de ella habría un campo. Pero dentro del conductor no hay campo electrostático. Por consiguiente, las cargas que hay en el conductor sólo se pueden encontrar en su superficie.

La ausencia de carga dentro del conductor se puede poner de manifiesto mediante sencillos experimentos, por ejemplo, con un cilindro de tela metálica (fig. 111). En la superficie de este cilindro se pegan tiras ligeras de papel de estaño. Dentro del cilindro, sobre una varilla conductora móvil, van sujetas otras dos tiras análogas. Si al cilindro se le comunica la carga procedente, por ejemplo, de una máquina electrostática, las tiras de papel de estaño se desvían cierto ángulo, ya que la carga llegada hasta ellas es repelida por la carga del mismo signo que tiene el cilindro o la tira contigua. Pero si las tiras de papel de estaño sujetas a la varilla se introducen en el cilindro, no se desvían, porque en ellas la carga será nula.

8.11. Intensidad del campo eléctrico de una esfera conductora cargada uniformemente y de un plano infinito

Determinemos la intensidad del campo eléctrico de cuerpos de forma simple, como la esfera y el plano, cargados. Forma aproximadamente esférica tienen muchos cuerpos en la naturaleza y en la técnica: los núcleos atómicos, las gotas de lluvia, los planetas, etc. Las superficies planas también se encuentran con frecuencia. Además, un trozo pequeño de cualquier superficie se puede considerar que aproximadamente es plano.

CAMPO DE UNA ESFERA. Consideremos una esfera conductora cargada cuyo radio sea R . La carga q está uniformemente repartida por toda la superficie de la esfera. Las líneas de fuerza del campo eléctrico, como se infiere de las razones de simetría, están dirigidas a lo largo de las prolongaciones de los radios de la esfera (fig. 112).

Fijese, las líneas de fuerza de la esfera se distribuyen en el espacio lo mismo que las líneas de fuerza de una carga puntual (fig. 113). Si coinciden las figuras de las líneas de fuerza cabe esperar que también coincidirán las




Fig. 112




Fig. 113

intensidades de los campos. Por eso, a una distancia $r \geq R$ del centro de la esfera, la intensidad del campo se determina por la misma fórmula (8.11) que la intensidad del campo de una carga puntual que estuviera situada en el centro de la esfera:

$$E = k \frac{|q|}{r^2} \quad (8.13)$$

A este resultado conducen también los cálculos rigurosos.

Dentro de la esfera conductora ($r < R$) la intensidad del campo es nula.

CAMPO DE UN PLANO. La distribución de la carga eléctrica por la superficie de un cuerpo cargado se caracteriza por medio de una magnitud especial: la densidad superficial de carga σ . Se llama *densidad superficial de carga* la razón de la carga al área de la superficie por la cual está distribuida. Si la carga q se distribuye uniformemente por una superficie, cuya área sea S , obtendremos

$$\sigma = \frac{q}{S}$$

La unidad de densidad superficial de carga es el C/m^2 .

Por razones de simetría es evidente que las líneas de fuerza del campo eléctrico de un plano infinito cargado uniformemente son rectas perpendiculares al plano (fig. 114). El campo de un plano infinito es homogéneo, es decir, en todos los puntos del espacio, independientemente de su distancia al plano, la intensidad del campo es la misma. Dicha intensidad viene determinada por la densidad superficial de carga σ .

Para hallar la dependencia de la intensidad del campo respecto de la densidad superficial de carga σ se puede utilizar un método muy empleado en física, basado en el conocimiento de las denominaciones de las magnitudes físicas. La unidad de intensidad de campo eléctrico se denomina N/C y la unidad de densidad superficial de carga, C/m^2 .

Para obtener en este caso la denominación correcta de la unidad de intensidad de campo debemos suponer que la intensidad es directamente proporcional al producto del coeficiente k (véase 8.11) por la densidad superficial de carga σ : $E \sim k\sigma$. El coeficiente k tiene la denominación $(N \cdot m^2)/C^2$. Entonces la denominación de la unidad de intensidad será

$$\frac{N \cdot m^2}{C^2} \cdot \frac{C}{m^2} = \frac{N}{C}.$$




Fig. 114

El coeficiente de proporcionalidad sólo se puede hallar por medio de cálculos. Estos cálculos conducen al resultado siguiente:

$$E = k 2\pi |\sigma|. \quad (8.14)$$

Planos infinitos no existen. Pero si las dimensiones de un plano son grandes, en comparación con la distancia desde el punto dado hasta el, la componente de la intensidad normal al plano en este punto será prácticamente igual a la intensidad del campo de un plano infinito.

8.12. Dieléctricos en un campo electrostático. Dos tipos de dieléctricos

Un aislador, o dieléctrico¹⁾, está constituido por átomos o moléculas neutras en conjunto. Las cargas eléctricas (o, más exactamente, las partículas eléctricamente cargadas: electrones y núcleos) están en el átomo neutro LIGADAS unas a otras y no pueden, como las cargas libres de un conductor, desplazarse bajo la acción de un campo por todo el volumen de la sustancia.

La diferencia entre la estructura de los conductores y los dieléctricos hace que éstos se comporten de distinto modo en un campo electrostático. El campo electrostático puede existir dentro del dieléctrico, en cuyo caso este último ejerce sobre aquél una influencia determinada.

Por medio de un simple experimento es posible cerciorarse de que un dieléctrico no cargado puede crear un campo eléctrico. En la fig. 115 se ve un electrómetro cargado, con un disco metálico en el extremo de la varilla. Si al disco de este electrómetro se aproxima un dieléctrico no cargado, por ejemplo, un vidrio grueso, la aguja indicadora del electrómetro se aproxima a la varilla (fig. 116). Esto sólo puede ocurrir si el dieléctrico introducido en el campo eléctrico del disco cargado crea él mismo un campo eléctrico. Este campo influye sobre la distribución de la carga en la varilla del electrómetro, disminuyendo la carga de la aguja y de la varilla y aumentando respectivamente la carga del disco.

¹⁾ Los cuerpos aisladores se llaman en física dieléctricos, del griego "diá", a través, y "eléctrico" (con el término "dieléctricos" se designan las sustancias a través de las cuales se transmiten las interacciones electromagnéticas).




Fig. 115




Fig. 116

PROPIEDADES ELÉCTRICAS DE LOS ÁTOMOS Y MOLECULAS NEUTROS. Para comprender cómo crea el campo eléctrico un dieléctrico sin carga hay que conocer previamente las propiedades eléctricas de los átomos y moléculas neutros.

Los átomos y las moléculas constan de partículas cargadas positivamente—núcleos—y de partículas cargadas negativamente—electrones. En la fig. 117 se representa el esquema del átomo más simple, el de hidrógeno. La carga positiva del átomo, es decir, la carga de su núcleo, está concentrada en el centro del átomo. El electrón se mueve en el átomo a gran velocidad. Una vuelta alrededor del núcleo la da en un tiempo muy pequeño, del orden de 10^{-15} s. Por eso, por ejemplo, en 10^{-9} s ya tiene tiempo de dar un millón de vueltas y, por consiguiente, de encontrarse un millón de veces en dos puntos cualesquiera 1 y 2 situados simétricamente con relación al núcleo. Esto da pie para suponer que, en promedio respecto del tiempo, el centro de la distribución de la carga negativa corresponde al punto medio del átomo, o sea, coincide con el núcleo, cargado positivamente.

Sin embargo, no siempre ocurre esto. Consideremos una molécula de sal común NaCl. El átomo de sodio tiene en su capa periférica un electrón de valencia, débilmente enlazado con el átomo. En el cloro hay siete electrones de valencia. Al formarse la molécula, el único electrón de valencia del sodio es capturado por el cloro. Los dos átomos neutros se convierten en un sistema de dos iones con cargas de signos opuestos (fig. 118). Las cargas positiva y negativa ya no están distribuidas simétricamente por el volumen de la molécula; el centro de la distribución de la carga positiva se encuentra en el ion de sodio, y el de la carga negativa, en el ion de cloro.

DIPOLO ELÉCTRICO. A una distancia grande de la molécula, ésta se puede considerar aproximadamente como un conjunto formado por dos cargas puntuales, de módulos iguales y signos opuestos, que se hallan a cierta distancia l una de otra (fig. 119). Este sistema de cargas neutro en conjunto recibe el nombre de **DIPOLO ELÉCTRICO**.

DOS TIPOS DE DIELECTRICOS. Los dieléctricos se pueden dividir en dos tipos:

POLARES, compuestos de moléculas en las cuales los centros de la distribución de las cargas positivas y negativas no coinciden, y

NEUTROS, constituidos por átomos o moléculas en los cuales los centros




Fig. 117



Fig. 118




Fig. 119

de la distribución de las cargas positivas y negativas coinciden. A los dieléctricos polares pertenecen los alcoholes, el agua y otros, y a los neutros, los gases inertes, el oxígeno, hidrógeno, bencol, polietileno y otros.

8.13. Polarización de los dieléctricos. Permitividad

POLARIZACIÓN DE LOS DIELECTRICOS POLARES.

Un dieléctrico polar consta de moléculas que pueden considerarse como dipolos eléctricos. El movimiento térmico hace que los dipolos estén orientados caóticamente (fig. 120, a). A causa de esto en la superficie del dieléctrico, y en cualquier volumen de él, que contenga un gran número de moléculas (como el rectángulo destacado en la fig. 120, a), la carga eléctrica es nula en promedio. La intensidad del campo en el dieléctrico también es nula en promedio.

Coloquemos este dieléctrico entre dos placas metálicas paralelas, portadoras de cargas de signos opuestos. Si las dimensiones de las placas son mucho mayores que la distancia que las separa, el campo entre ellas será homogéneo (véase el § 8.9). Por parte de este campo actuarán sobre cada dipolo eléctrico dos fuerzas, de módulos iguales y signos opuestos (fig. 121). Éstas crean un momento de fuerzas que tiende a hacer girar el dipolo de forma que éste tome la dirección que tienen las líneas de fuerza del campo (fig. 122). Las cargas positivas se desplazan entonces en el sentido del campo eléctrico y las negativas, en sentido contrario.




Fig. 120




Fig 121





Fig. 122



El desplazamiento en sentidos opuestos de las cargas positivas y negativas enlazadas de un dieléctrico se denomina polarización.

El movimiento térmico caótico impide que se cree una orientación ordenada de todos los dipolos. Únicamente a temperatura igual a la del cero absoluto todos los dipolos se alinean a lo largo de las líneas de fuerza. De este modo, bajo la influencia del campo sólo se produce una orientación parcial de los dipolos eléctricos. Esto significa que, en promedio, el número de dipolos orientados a lo largo del campo es mayor que el número de dipolos orientados en sentido contrario al del campo. En la fig. 120, b se ve que: junto a la placa positiva, en la superficie del dieléctrico aparecen principalmente las cargas negativas de los dipolos, y junto a la placa negativa, las cargas positivas. Como resultado, en la superficie del dieléctrico surge una carga ligada. Dentro del dieléctrico las cargas positivas y negativas de los dipolos se compensan entre sí y la carga ligada media continúa siendo nula.

POLARIZACIÓN DE LOS DIELECTRICOS NEUTROS. Los dieléctricos neutros también se polarizan en un campo eléctrico. Bajo la acción del campo las cargas positivas y negativas de la molécula se desplazan en sentidos opuestos y los centros de la distribución de las cargas positivas y negativas dejan de coincidir, lo mismo que en la molécula polar. Las moléculas así deformadas se pueden considerar como dipolos eléctricos cuyos ejes están dirigidos a lo largo del campo. En las superficies del dieléctrico lindantes con las placas cargadas aparecen cargas ligadas, lo mismo que cuando se polariza un dieléctrico polar.

PERMITIVIDAD. Una carga ligada crea un campo eléctrico de intensidad \vec{E}_1 dirigido, dentro del dieléctrico, en sentido contrario al de la intensidad del campo exterior de las cargas de las placas (fig. 123). Por eso dentro del dieléctrico el campo se debilita. El grado de debilitación del campo depende de las propiedades del dieléctrico.

Para caracterizar las propiedades eléctricas de los dieléctricos se introduce una nueva magnitud cuyo nombre es PERMITIVIDAD.

La permitividad de un medio es la magnitud física que indica cuántas veces es menor la intensidad \vec{E} del campo eléctrico dentro del dieléctrico homogéneo, que la intensidad \vec{E}_0 del campo en el vacío.

Designando la permitividad por ϵ , tenemos que $\epsilon = E_0/E$.

Respectivamente, la intensidad del campo eléctrico de una carga puntual, de una esfera cargada y de un plano, situados en un dieléctrico homogéneo, será ϵ veces menor que en el vacío. Para la carga puntual y para la esfera, en




Fig. 123

vez de (8.13), valdrá la fórmula

$$E = k \frac{|q|}{\epsilon r^2}. \quad (8.15)$$

Y para el plano cargado situado en un dieléctrico homogéneo, en vez de (8.14), se cumplirá la fórmula

$$E = k \frac{2\pi |\sigma|}{\epsilon}. \quad (8.16)$$

La fuerza de interacción de las cargas puntuales que se encuentran en un dieléctrico homogéneo también decrece ϵ veces a causa de la disminución de la intensidad del campo. La ley de Coulomb para las cargas situadas en un dieléctrico homogéneo se escribe en la forma

$$F = k \frac{|q_1| |q_2|}{\epsilon r^2}. \quad (8.17)$$

Así, pues, las fuerzas de interacción entre dos cuerpos cargados, a diferencia de las fuerzas de la atracción universal, dependen de las propiedades del medio en que éstos se encuentran.

¿ ?

1. ¿A qué es igual la intensidad del campo dentro de un conductor en el caso de equilibrio de las cargas?
2. ¿Cómo se distribuye por el conductor la carga que se le comunica?
3. ¿A qué es igual la intensidad del campo de una esfera conductora cargada?
4. ¿A qué es igual la intensidad del campo de un plano cargado uniformemente?
5. ¿Qué dieléctricos se llaman polares y cuáles neutros?
6. ¿A qué se llama polarización de un dieléctrico?
7. ¿Qué es la permitividad?

8.14. Energía potencial de un cuerpo cargado en un campo electrostático homogéneo

ENERGÍA ELÉCTRICA. Por el curso de mecánica sabemos que los cuerpos que interactúan mediante las fuerzas gravitatorias poseen energía potencial. La ley de Coulomb para la in-

interacción de los cuerpos eléctricamente cargados tiene la misma forma matemática que la ley de la atracción universal. De aquí se puede concluir que UN SISTEMA DE CUERPOS CARGADOS ELECTRICAMENTE también POSEE ENERGÍA POTENCIAL. Esto significa que el sistema de cuerpos cargados eléctricamente es capaz de realizar un trabajo determinado. Por ejemplo, este trabajo se realiza cuando se repelen entre sí las hojas cargadas de un electroscope.

La energía potencial de los cuerpos cargados eléctricamente se llama ELÉCTRICA O DE COULOMB.

La energía de interacción de los electrones con el núcleo en el átomo y la energía de interacción de los átomos entre sí en las moléculas (energía química) son en lo fundamental energía eléctrica. Una energía eléctrica enorme se halla concentrada dentro del núcleo atómico. Precisamente a costa de esta energía se desprende el calor durante el funcionamiento del reactor nuclear en las centrales eléctricas atómicas.

Desde el punto de vista de la teoría de la acción proxima, sobre la carga actúan directamente no las otras cargas, sino el campo eléctrico que ellas crean. Cuando una carga se desplaza, es precisamente la fuerza que por parte del campo actúa sobre ella la que realiza el trabajo (En adelante, para simplificar, diremos trabajo del campo.) Por eso se puede hablar no sólo de energía de un sistema de partículas cargadas, sino también de la energía potencial de un cuerpo individual cargado en un campo eléctrico.

Hallemos la energía potencial de una carga en un campo eléctrico homogéneo.

TRABAJO DE TRASLACIÓN DE UNA CARGA EN UN CAMPO HOMOGÉNEO El campo homogéneo lo creamos, por ejemplo, (dos placas metálicas grandes con cargas eléctricas de signos contrarios. Este campo actúa sobre la carga q con una fuerza constante $F = qE$, de un modo semejante a como la Tierra actúa con la fuerza constante $F = mg$ sobre una piedra que se encuentre cerca de su superficie. Supongamos que las placas están dispuestas verticalmente (fig. 124), estando cargada negativamente la placa izquierda B y positivamente la placa derecha D . Calculemos el trabajo que realiza el campo cuando la carga q se traslada del punto 1, que se encuentra a la distancia d_1 de la placa B , al punto 2, situado a la distancia $d_2 < d_1$ de la misma placa. Los puntos 1 y 2 se hallan en una misma línea de fuerza.

En el trozo de camino $\Delta d = d_1 - d_2$ el campo eléctrico realiza el trabajo

$$A = qE(d_1 - d_2). \quad (8.18)$$

Este trabajo no depende de la forma de la trayectoria

La demostración correspondiente, referida a la fuerza constante de la gravedad mg se dio en el texto de "Física 2" (Ed. MIR) y no hay necesidad de repetirla para la fuerza constante qE . Aquí tiene importancia el hecho de que la fuerza sea constante, y no su origen.

ENERGÍA POTENCIAL. Si el trabajo no depende de la forma de la trayectoria del movimiento del cuerpo, dicho trabajo es igual a la variación de




Fig. 124

la energía potencial del cuerpo, tomada con signo contrario. (De esto se trata detalladamente en el curso de "Física 2".)

En efecto,

$$A = qE(d_1 - d_2) = - (qEd_2 - qEd_1) = - (W_{p2} - W_{p1}) = - \Delta W_p.$$

donde

$$W_p = qEd \quad (8.19)$$

es la energía potencial de la carga q que se encuentra en el campo eléctrico homogéneo a la distancia d de la placa.

La fórmula (8.19) es semejante a la $W_p = mgh$ de la energía potencial de un cuerpo sobre la superficie de la Tierra. Pero la carga q , a diferencia de la masa, puede ser tanto positiva como negativa. Si $q < 0$, la energía potencial (8.19) es negativa¹⁾.

Si el campo realiza trabajo positivo, la energía potencial del cuerpo cargado que se encuentra en el campo, disminuye: $\Delta W_p < 0$. Al mismo tiempo, de acuerdo con la ley de conservación de la energía, aumenta la energía cinética. En esto se basa la aceleración de los electrones por el campo eléctrico en los tubos electrónicos, en los tubos catódicos de televisión, etc. Y al contrario, si el trabajo es negativo (por ejemplo, si una partícula cargada positivamente se mueve en sentido contrario al de la intensidad \vec{E} ; este movimiento es semejante al de una piedra lanzada hacia arriba), $\Delta W_p > 0$. La energía potencial crece y la cinética disminuye: la partícula se decelera.

En una trayectoria cerrada, en la que la carga retorna al punto inicial 1 , el trabajo del campo es nulo:

$$A = - \Delta W_p = - (W_{p1} - W_{p1}) = 0.$$

¹⁾ Además, si el sentido de la fuerza de la gravedad no podemos cambiarlo, el del campo eléctrico es muy fácil de variar cambiando los signos de las cargas de las placas B y D . Al hacer esto, en la expresión de la energía potencial (8.19) aparece el signo menos.

NIVEL CERO DE LA ENERGÍA POTENCIAL. La energía potencial (8.19) es nula en la superficie de la placa B . Esto significa que el nivel cero de la energía potencial coincide con la placa B . Pero, lo mismo que en el caso de las fuerzas de gravedad, el nivel cero de la energía potencial se elige arbitrariamente. Se puede considerar que $W_p = 0$ a la distancia d_2 de la placa B . Entonces

$$W_p = qEd - qEd_2.$$

Tiene sentido físico no la energía potencial misma, sino la diferencia de sus valores, la cual queda determinada por el trabajo del campo al trasladar una carga desde la posición inicial hasta la final.

8.15. Potencial de un campo electrostático y diferencia de potencial

CAMPOS DE POTENCIAL. Se puede demostrar que el trabajo de un campo electrostático cualquiera al trasladar un cuerpo cargado de un punto a otro no depende de la trayectoria, lo mismo que el trabajo de un campo homogéneo. En una trayectoria cerrada el trabajo del campo electrostático es siempre nulo. Los campos que poseen esta propiedad reciben el nombre de campos de POTENCIAL. Tienen carácter de potencial, en particular, el campo electrostático de una carga puntual.

El trabajo de un campo de potencial se puede expresar por medio de la variación de la energía potencial. La fórmula $A = -(W_{p2} - W_{p1})$ es correcta para cualquier campo electrostático. Pero únicamente en el caso de un campo homogéneo la energía viene expresada por la fórmula (8.19).

POTENCIAL. La energía potencial de una carga en un campo electrostático es proporcional a la carga. Esto es válido tanto para el campo homogéneo (véase la fórmula 8.19) como cualquier otro campo. Por consiguiente, la razón de la energía potencial a la carga no depende de la carga situada en el campo.

Esto da la posibilidad de introducir una nueva característica cuantitativa del campo, el POTENCIAL. Se llama potencial de un campo electrostático la razón de la energía potencial de la carga en el campo a dicha carga.

Según esta definición el potencial es:

$$\varphi = \frac{W_p}{q} \quad (8.20)$$

La intensidad del campo \vec{E} es un vector que representa la característica de fuerza del campo; esta característica determina la fuerza que actúa sobre la carga q en un punto dado del campo. El potencial φ es un escalar que sirve de característica energética del campo; este escalar determina la energía potencial de la carga q en un punto dado del campo.

Si como nivel cero de la energía potencial y, por lo tanto, del potencial, se toma la placa cargada negativamente (fig. 124), de acuerdo con las fór-

mulas (8.19 y 8.20), el potencial del campo homogéneo es:

$$\varphi = \frac{W_p}{q} = Ed. \quad (8.21)$$

DIFERENCIA DE POTENCIAL. De un modo semejante a la energía potencial, el valor del potencial en un punto dado depende del nivel cero que se elija como referencia del potencial. En la práctica tiene importancia no el potencial mismo en un punto, sino la variación del potencial, que no depende del nivel cero que se elija como referencia del potencial.

Como la energía potencial $W_p = q\varphi$, el trabajo será:

$$A = -(W_{p2} - W_{p1}) = -q(\varphi_2 - \varphi_1) = -q\Delta\varphi \quad (8.22)$$

En adelante, en vez de la variación del potencial $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$, que representa la diferencia de los valores del potencial en los puntos final e inicial de la trayectoria, emplearemos otra magnitud, la **DIFERENCIA DE POTENCIAL**. Se entiende por diferencia de potencial la diferencia entre los valores del potencial en los puntos inicial y final de la trayectoria:

$$U = \varphi_1 - \varphi_2 = -\Delta\varphi. \quad (8.23)$$

La diferencia de potencial también suele llamarse **TENSIÓN**.

Con la diferencia de potencial o tensión U es más conveniente operar que con la variación del potencial $\Delta\varphi$, sobre todo cuando se estudia la corriente eléctrica.

De acuerdo con las fórmulas (8.22) y (8.23), la diferencia de potencial

$$U = \varphi_1 - \varphi_2 = -\Delta\varphi = \frac{A}{q} \quad (8.24)$$

Por lo tanto, la diferencia de potencial (tensión) entre dos puntos es igual a la razón del trabajo realizado por el campo, en trasladar la carga del punto inicial al final, a esta misma carga.

Conociendo la tensión en una red de alumbrado, sabemos al mismo tiempo el trabajo que el campo eléctrico puede realizar al trasladar una carga unitaria desde un contacto del tomacorriente hasta el otro por cualquier circuito eléctrico. Con el concepto de diferencia de potencial nos encontraremos durante todo el curso de física.

UNIDAD DE DIFERENCIA DE POTENCIAL. La unidad de diferencia de potencial se establece por medio de la fórmula (8.24). En el sistema internacional de unidades (SI) el trabajo se expresa en julios y la carga en culombios. Por eso la diferencia de potencial entre dos puntos será igual a la unidad, si para trasladar la carga de 1 C desde un punto hasta otro el campo eléctrico realiza el trabajo de 1 J. Esta unidad se llama voltio (V). $1 \text{ V} = 1 \text{ J/1 C}$

¿ ?

1. ¿Qué campos se llaman de potencial?
2. ¿Cómo está relacionada la variación de la energía potencial con el trabajo?
3. ¿A qué es igual la energía potencial de una partícula cargada en un campo eléctrico homogéneo?

4. Defina el potencial.

5. ¿A qué es igual la diferencia de potencial entre dos puntos de un campo?

8.16. Potencial del campo electrostático de una carga puntual

La deducción de la fórmula del potencial del campo eléctrico de una carga puntual q , en dependencia de la distancia r , es bastante complicada y no vamos a detenernos en ella. La intensidad del campo de la carga puntual disminuye con la distancia y para hallar el potencial hay que calcular el trabajo de la fuerza de Coulomb variable.

La expresión del potencial del campo de una carga puntual tiene la forma

$$\varphi = k \frac{q}{er}. \quad (8.25)$$

Es evidente que el potencial de los puntos del campo de una carga positiva ($q > 0$) será también positivo ($\varphi > 0$), y el de una carga negativa ($q < 0$), negativo ($\varphi < 0$).

La fórmula (8.25) corresponde a una elección determinada del nivel cero del potencial. Se considera que el potencial de los puntos del campo infinitamente alejados de la carga es nulo cuando $r \rightarrow \infty$, $\varphi \rightarrow 0$. Esta elección del nivel cero es conveniente, pero no obligatoria. Al potencial (8.25) se le podría añadir cualquier magnitud constante. Con esto la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera del campo no variaría, y precisamente es ella la que tiene importancia práctica.

Si se toma como nulo el potencial de los puntos infinitamente alejados, el potencial del campo de una carga puntual tendrá un sentido físico simple. Haciendo en la fórmula (8.24) la sustitución $\varphi_2 = 0$, se obtiene:

$$\varphi_1(r) = \frac{A}{q}.$$

Por consiguiente, el potencial del campo electrostático a la distancia r de la carga puntual será numéricamente igual al trabajo que realiza el campo en trasladar la carga unitaria positiva desde el punto dado del espacio hasta un punto infinitamente alejado.

La fórmula (8.25) es válida también para el potencial del campo de una esfera cargada uniformemente a distancias mayores o iguales que su radio, ya que el campo de la esfera cargada uniformemente, fuera de ella y en su superficie, coincide con el campo de una carga puntual situada en el centro de la esfera.

Hemos estudiado el potencial del campo de una carga puntual. La carga de un cuerpo cualquiera se puede dividir mentalmente en elementos tan pequeños que cada uno de ellos sea una carga puntual. Entonces el potencial del campo en un punto arbitrario se determina como la suma algebraica de

los potenciales creados por las cargas puntuales individualmente, φ_1 , φ_2 , φ_3 , etc.

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \dots \quad (8.26)$$

Esta relación es consecuencia del principio de la superposición de los campos.

ENERGÍA POTENCIAL DE LA INTERACCIÓN DE DOS CARGAS PUNTUALES. Conociendo la expresión del potencial del campo de una carga puntual, se puede calcular la energía potencial de la interacción de dos cargas puntuales. Esta puede ser, en particular, la energía con que interacciona un electrón con el núcleo atómico.

La energía potencial de una carga q_2 en el campo eléctrico de la carga puntual q_1 es igual al producto de la carga q_2 por el potencial $\varphi(q_1)$ del campo de la carga q_1 . $W_p = q_2\varphi(q_1)$.

Aplicando la fórmula (8.25) se obtiene la expresión de la energía.

$$W_p = q_2\varphi(q_1) = k \frac{q_1 q_2}{cr}.$$

Si las cargas q_1 y q_2 tienen signos iguales, la energía potencial de su interacción será positiva. Esta energía será tanto mayor cuanto menor sea la distancia entre las cargas, ya que el trabajo que pueden realizar las fuerzas de Coulomb para repeler las cargas entre sí será mayor. Si las cargas tienen signos contrarios, la energía será negativa y su valor máximo, igual a cero, lo alcanzará cuando $r \rightarrow \infty$. Cuanto mayor sea r tanto mayor será el trabajo que tengan que realizar las fuerzas de atracción para acercar las cargas.

8.17. Relación entre la intensidad del campo eléctrico y la diferencia de potencial. Superficies equipotenciales

Entre la intensidad del campo eléctrico y la diferencia de potencial existe una dependencia determinada. Sea una carga q que se desplace en el sentido de la intensidad del campo homogéneo \vec{E} desde un punto 1 hasta otro punto 2, que se encuentre a la distancia Δd del punto 1 (fig. 125). El campo eléctrico realizará el trabajo

$$A = qE\Delta d.$$

Este trabajo, según la fórmula (8.24), se puede expresar por medio de la diferencia de potencial entre los puntos 1 y 2:

$$A = q(\varphi_1 - \varphi_2) = qU \quad (8.27)$$

Igualando entre sí las expresiones del trabajo, hallamos el módulo del vector intensidad de campo

$$E = \frac{U}{\Delta d} \quad (8.28)$$




Fig. 125

En esta fórmula U es la diferencia de potencial entre los puntos 1 y 2, que están ligados por el vector de traslación Δd , cuyo sentido coincide con el del vector \vec{E} (fig. 125).

La fórmula (8.28) muestra que cuanto menos varía el potencial a la distancia Δd , tanto menor es la intensidad del campo eléctrico. Si el potencial no varía en absoluto, la intensidad del campo es nula.

Como durante la traslación de una carga positiva en el sentido del vector \vec{E} el campo eléctrico realiza el trabajo positivo $A = q(\varphi_1 - \varphi_2)$, el potencial φ_1 es mayor que el potencial φ_2 . Por consiguiente, *la intensidad del campo eléctrico está dirigida en el sentido en que disminuye el potencial.*

Todo campo eléctrico en una pequeña región del espacio se puede considerar homogéneo. Por eso la fórmula (8.28) es válida para cualquier campo eléctrico, si la distancia Δd es tan pequeña que la variación de la intensidad del campo en esta distancia se puede despreciar.

UNIDAD DE INTENSIDAD DE CAMPO ELECTRICO La unidad de intensidad de campo eléctrico en unidades del SI se establece basándose en la unidad de diferencia de potencial y utilizando la fórmula (8.28). La intensidad del campo eléctrico es igual a la unidad si la diferencia de potencial entre dos puntos situados a 1 m de distancia en un campo homogéneo es igual a 1 V. Esta unidad recibe el nombre de VOLTIO POR METRO (V/m).

Como ya se ha dicho, la intensidad se puede expresar también en newtones por culombio. Efectivamente,

$$1 \frac{\text{V}}{\text{m}} = 1 \frac{\text{J}}{\text{C}} \cdot \frac{1}{\text{m}} = 1 \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{C}} \cdot \frac{1}{\text{m}} = 1 \frac{\text{N}}{\text{C}}.$$

SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES. Cuando una carga se desplaza formando un ángulo de 90° con las líneas de fuerza, el campo no realiza trabajo, ya que la fuerza es perpendicular a la traslación. Por lo tanto, si se hace pasar una superficie perpendicular en cada punto a las líneas de fuerza, al trasladar una carga por esta superficie no se realiza trabajo. Esto a su vez significa que *todos los puntos de una superficie perpendicular a las líneas de fuerza tienen el mismo potencial.* Las superficies de igual potencial se llaman equipotenciales.

Las superficies equipotenciales de un campo homogéneo son planos (fig. 126), y las del campo de una carga puntual, esferas concéntricas (fig. 127). Las superficies equipotenciales del campo de un dipolo se representan en la fig. 128.

De un modo semejante a las líneas de fuerza, las superficies equipotenciales caracterizan cualitativamente la distribución del campo en el espacio. El vector intensidad es perpendicular a las superficies equi-




Fig. 126




Fig. 127




Fig. 128

potenciales y está dirigido en el sentido en que el potencial disminuye. Así, por ejemplo, el potencial del campo de una carga puntual positiva disminuye a medida de alejarse de la carga, y la intensidad del campo está dirigida, desde la carga, a lo largo de los radios de las esferas concéntricas (fig. 127).

Es equipotencial la superficie de cualquier conductor en un campo electrostático, porque las líneas de fuerza de éste son perpendiculares a la superficie del conductor. Y no sólo la superficie, sino todos los puntos dentro del conductor tienen el mismo potencial. La intensidad del campo dentro del conductor es nula, por consiguiente, es nula también la diferencia de potencial entre cualesquiera puntos del conductor.

8.18. Medida de la diferencia de potencial

Para medir la diferencia de potencial se utiliza un aparato llamado ELECTRÓMETRO. En la fig. 129 se representa uno de los electómetros más simples. Su parte fundamental es una aguja liviana, de aluminio, sujeta a una varilla por medio de un eje horizontal. El centro de



Fig. 129

gravidad de la aguja se encuentra más bajo que el eje, de manera que, antes de empezar a medir, la aguja está en posición vertical. La varilla con la aguja se halla en una caja metálica, aislada de la primera por medio de un tapón de ebonita. Para que la aguja pueda verse, la caja tiene en su cara delantera un vidrio. Este electrómetro se parece a un electroscopio, pero difiere de él en que posee la caja metálica.

Para medir la diferencia de potencial entre dos conductores, uno de ellos se conecta a la varilla del electrómetro y el otro a la caja. (Si se quiere medir el potencial de un cuerpo respecto del de la Tierra, el cuerpo se conecta por medio de un cable con la varilla y la caja se conecta a tierra.) Entre la caja y la varilla se establece la diferencia de potencial que hay que medir. El campo eléctrico dentro del electrómetro solo depende de esta diferencia de potencial, ya que el campo eléctrico exterior de los cuerpos cargados o polarizados no penetra a través de la caja metálica del aparato (protección electrostática). La distribución del campo dentro del electrómetro determina unívocamente la fuerza que actúa sobre la aguja. Para que por la posición de la aguja se pueda apreciar la diferencia de potencial, el aparato debe gra-




Fig. 130

duarse. Esto se hace hallando los ángulos de desviación de la aguja que corresponden a valores conocidos de la tensión entre conductores cargados.

Valiéndose del electrómetro es fácil cerciorarse experimentalmente de que todos los puntos de un conductor tienen el mismo potencial respecto a la Tierra. Para esto se van conectando por medio de un alambre las diversas partes del conductor con la varilla del electrómetro, cuya caja debe estar conectada a tierra (fig. 130). Al hacer esto, las indicaciones del electrómetro no variarán.

6. ?

1. ¿A qué es igual el potencial del campo de una carga puntual?
2. ¿Cómo está relacionada la diferencia de potencial con la intensidad del campo eléctrico?
3. ¿Qué se entiende por la unidad de diferencia de potencial, es decir, 1 voltio?
4. ¿A qué es igual la diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor cargado?

Ejemplos de resolución de problemas

Para resolver problemas utilizando los conceptos de intensidad de campo eléctrico hay que conocer ante todo las fórmulas (8.10) y (8.15), que determinan la fuerza, que actúa sobre la carga por parte del campo eléctrico, y la intensidad del campo de una carga puntual. La intensidad del campo eléctrico, creado por varias cargas puntuales, es igual a la suma geométrica de las intensidades de los campos de las cargas por separado.

El trabajo de las fuerzas que actúan sobre la carga por parte del campo se expresa por medio de la diferencia de las energías potenciales o de la diferencia de potencial (fórmula 8.27). El potencial de un campo homogéneo se determina por la fórmula (8.21), y el del campo de una carga puntual, por la fórmula (8.25).

Frecuentemente hay que tener en cuenta al resolver los problemas que todos los puntos de un conductor en un campo electrostático tienen el mismo potencial, y que la intensidad del campo dentro del conductor es nula.

— Dos cargas puntuales iguales, positivas, están situadas a la distancia r entre sí en un medio homogéneo de permitividad ϵ . Hallar la intensidad del campo eléctrico y el potencial en un punto situado a la misma distancia r tanto de una como de otra carga.

Solución. De acuerdo con el principio de superposición, la intensidad E que se busca es igual a la suma geométrica de las intensidades de los campos creados por cada una de las cargas (fig. 131). Los módulos de las intensidades de los campos de cada una de las cargas son: $E_1 = E_2 = k(|q|/\epsilon r^2)$. La diagonal del paralelogramo construido sobre los vectores \vec{E}_1 y \vec{E}_2 es la intensidad del campo resultante, cuyo módulo será:

$$E = 2E_1 \cos 30^\circ = 2k \frac{|q|}{\epsilon r^2} \frac{\sqrt{3}}{2} = k \frac{|q|\sqrt{3}}{\epsilon r^2}.$$




Fig. 131

El potencial φ es igual a la suma de los potenciales $\varphi_1 = k(q/cr)$ creados por cada carga:

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_1 = k \frac{2q}{\epsilon r}.$$

2 Una esfera conductora de radio $r = 0,2$ m, cargada hasta el potencial $\varphi = 3 \cdot 10^3$ V, se encuentra en un dieléctrico de permitividad $\epsilon = 27$. Determinar: 1) la carga q de la esfera, 2) el módulo de la intensidad E del campo eléctrico en su superficie, 3) el módulo de la intensidad E_1 y el potencial φ_1 del campo eléctrico en un punto situado a la distancia $r_1 = 10$ m del centro de la esfera; 4) el módulo de la intensidad E_0 y el potencial φ_0 en el centro de la esfera.

Solución. El campo eléctrico de la esfera cargada, fuera de ella, coincide con el campo de una carga puntual. Por eso

$$\varphi = k \frac{q}{\epsilon r}, \quad E = k \frac{|q|}{\epsilon r^2}$$

Por consiguiente,

$$1) \quad q = \frac{1}{k} \epsilon r \varphi; \quad q = 1,8 \cdot 10^{-4} \text{ C};$$

$$2) \quad E = k \frac{|q|}{\epsilon r^2} = \frac{\varphi}{r}, \quad E = 1,5 \cdot 10^6 \text{ V/m};$$

$$3) \quad E_1 = k \frac{|q|}{\epsilon r_1^2} = \frac{\varphi}{r_1^2}, \quad E_1 = 600 \text{ V/m}, \quad \varphi_1 = k \frac{q}{\epsilon r_1} = \frac{r \varphi}{r_1}; \quad \varphi_1 = 6000 \text{ V}.$$

4) La carga $q > 0$ está distribuida uniformemente por la superficie de la esfera. La intensidad en cualquier punto dentro de la esfera conductora es nula: $E_0 = 0$. Por eso el potencial de todos los puntos dentro de la esfera debe ser el mismo (e igual a los potenciales de los puntos de la esfera propia): $\varphi_0 = \varphi$.




Fig. 132

Ejercicio
9

1. En un campo eléctrico homogéneo de $1,3 \cdot 10^3$ V/m de intensidad, dirigido verticalmente hacia abajo, una gotita de líquido, de masa igual a $2 \cdot 10^{-9}$ g, está en equilibrio. Hallar la carga de la gotita y el número de electrones superfluos que hay en ella.
2. Dibujar la gráfica de la dependencia del módulo de la intensidad del campo de una esfera conductora cargada respecto de la distancia hasta su centro.
3. ¿Por qué un peine cargado atrae trocitos de papel eléctricamente neutros?
4. Una carga eléctrica $q_1 > 0$ se trasladó por un contorno cerrado ABCDA en el campo de una carga puntual $q_2 > 0$ (fig. 132). ¿En qué tramos fue positivo el trabajo del campo en el traslado de la carga? ¿En cuáles fue negativo? ¿En cuáles, nulo? ¿Como varió la energía potencial del sistema? ¿A qué es igual el trabajo total de traslación de la carga?
5. Un electrón, moviéndose en un campo eléctrico, pasó de un punto a otro cuyo potencial era 1 V más alto. ¿Cuánto varió la energía cinética del electrón y cuánto su energía potencial?
6. Las cargas puntuales $q_1 > 0$ y $q_2 > 0$ se encuentran en dos vértices de un triángulo equilátero de lado r . Hallar el módulo del vector intensidad y el potencial del campo electrostático en el tercer vértice, si la permitividad del medio es ϵ .
7. El potencial de un campo electrostático aumenta de abajo a arriba. ¿Hacia dónde está dirigido el vector intensidad del campo?
8. La diferencia de potencial entre dos puntos que se encuentran en una misma línea de fuerza, a 3 cm de distancia uno de otro, es igual a 120 V. Hallar la intensidad del campo eléctrico sabiendo que dicho campo es homogéneo.
9. Representar las superficies equipotenciales de un cilindro conductor infinito, uniformemente cargado.
10. La velocidad de un electrón que se mueve en un campo eléctrico aumenta desde $v_1 = 1 \cdot 10^7$ m/s hasta $v_2 = 3 \cdot 10^7$ m/s. Hallar la diferencia de potencial entre el punto inicial y el final de la traslación del electrón. La razón de la carga del electrón a su masa es: $e/m = 1,76 \cdot 10^{11}$ C/kg.

8.19. Capacidad eléctrica.

Unidad de capacidad eléctrica

Cualquiera que sea el procedimiento empleado para cargar los cuerpos—por fricción, con una máquina electrostática, con una pila, etc.—al principio los cuerpos neutros se cargan en virtud de que cierta parte de las partículas cargadas pasan de un cuerpo a otro. Por lo general estas partículas son los electrones.



Fig. 133

Aclaremos una cuestión importante en la práctica. ¿cual es la condición para que en los cuerpos conductores se pueda almacenar una gran carga eléctrica?

Cuando dos cuerpos conductores se cargan valiéndose, por ejemplo, de una máquina electrostática, uno de ellos adquiere la carga $+|q|$, y el otro, la $-|q|$. Entre estos cuerpos surge un campo eléctrico y se produce una diferencia de potencial (tensión). Si la tensión aumenta, el campo eléctrico entre los conductores se intensifica $V = E \cdot d$.

En un campo eléctrico intenso (cuando la tensión es grande) un dieléctrico (el aire, por ejemplo) se hace conductor. Se produce la llamada "ruptura" o "perforación" del dieléctrico: entre los conductores salta una chispa (fig. 133) y éstos se descargan. Cuanto más lentamente crece la tensión entre los conductores al aumentar sus cargas, tanto mayor es la carga que se puede almacenar en ellos.

CAPACIDAD ELÉCTRICA Vamos a introducir una magnitud física que caracterice la aptitud de dos conductores para almacenar carga eléctrica. Esta magnitud se denomina **CAPACIDAD ELÉCTRICA**.

La tensión U entre dos conductores es proporcional a la carga eléctrica que hay en ellos ($+|q|$ en uno y $-|q|$ en el otro). Esto se infiere del principio de superposición. Si la carga se duplica, la intensidad del campo también se hace dos veces mayor. Por consiguiente, se duplica el trabajo que realiza el campo para trasladar la carga, es decir, se duplica la tensión. Por eso la razón de la carga q de uno de los conductores (en el otro hay una carga de igual módulo) a la diferencia de potencial entre este conductor y su vecino no depende de la carga. Esta razón viene determinada únicamente por las dimensiones geométricas de los conductores, por su forma y disposición mutua, y por las propiedades eléctricas del medio que los rodea (es decir, por su permitividad ϵ). Esto permite introducir el concepto de capacidad eléctrica de dos conductores.

Se llama capacidad eléctrica de dos conductores la razón de la carga de

uno de ellos a la diferencia de potencial entre este conductor y su vecino:

$$C = \frac{q}{U}. \quad (8.29)$$

Cuanto menor sea la tensión U al comunicarles a los conductores las cargas $+|q|$ y $-|q|$, tanto mayor será la capacidad eléctrica de los conductores. En los conductores se pueden almacenar cargas mayores sin que se produzca la ruptura del dieléctrico.

A veces se habla de la capacidad eléctrica de un conductor. Eso tiene sentido si el conductor está apartado, es decir, situado a una distancia grande, en comparación con sus dimensiones, de otros conductores. Se dice, por ejemplo, capacidad de una esfera conductora. En este caso se entiende que la misión del otro conductor la desempeñan los objetos lejanos que hay alrededor de la esfera.

UNIDAD DE CAPACIDAD ELÉCTRICA La fórmula (8.29) da la posibilidad de introducir la unidad de capacidad eléctrica.

La capacidad eléctrica de dos conductores es igual a la unidad si cuando se les comunican las cargas $+1\text{ C}$ y -1 C se produce entre ellos la diferencia de potencial de 1 V . Esta unidad recibe el nombre de faradio (F). $1\text{ F} = 1\text{ C/V}$.

Como la carga de 1 C es muy grande, la capacidad de 1 F también lo es. Por eso en la práctica se utilizan los submúltiplos de esta unidad: el microfaradio (μF), igual a 10^{-6} F , y el picofaradio (pF), igual a 10^{-12} F .

8.20. Condensadores. Capacidad eléctrica de un condensador plano¹⁾

Tienen gran capacidad eléctrica los sistemas de dos conductores llamados condensadores. El condensador está formado por dos conductores separados por una capa de dieléctrico, cuyo espesor es pequeño en comparación con las dimensiones de los conductores. Los conductores reciben en este caso el nombre de ARMADURAS DEL CONDENSADOR.

El condensador plano más simple consta de dos placas paralelas iguales situadas a una distancia pequeña entre sí (fig. 134). Si las cargas de las placas tienen igual módulo y signos opuestos, las líneas de fuerza del campo eléctrico comenzarán en la armadura del condensador cargada positivamente y terminarán en la cargada negativamente. Por eso casi todo el campo eléctrico está concentrado dentro del condensador.

En un condensador esférico, formado por dos esferas concéntricas, todo el campo está concentrado entre ellas.

Para cargar un condensador hay que conectar sus armaduras con los

¹⁾ La palabra "condensador" equivale a "densificador" o "aumentador de la densidad". En este caso "aumentador de la densidad de carga".




Fig. 134

polos de una fuente de tensión, por ejemplo, con los polos de una batería de acumuladores. También se puede conectar una armadura con el polo de una batería, cuyo otro polo esté conectado a tierra, y la otra armadura conectarla a tierra. Entonces en la armadura puesta a tierra queda una carga de signo contrario e igual módulo que la carga de la otra armadura. Otra carga de igual módulo irá a parar a tierra.

Se entiende por carga de un condensador el valor absoluto de la carga de una de sus armaduras.

La capacidad eléctrica del condensador se determina por la fórmula (8.29)

Los campos eléctricos de los cuerpos conductores circundantes casi no penetran en el condensador ni influyen en la diferencia de potencial entre sus armaduras. Por eso la capacidad eléctrica de un condensador no depende prácticamente de la presencia de otros cuerpos cualesquiera cerca de él.

El primer condensador, llamado botella de Leyden, fue creado a mediados del siglo XVIII. Se descubrió que un clavo introducido en un tarro de vidrio que contenía mercurio acumulaba una gran carga eléctrica. En dicho condensador el mercurio hacía las veces de una de las armaduras, y la mano del experimentador que sostenía el tarro, la función de la otra armadura. Más tarde ambas armaduras empezaron a hacerse de latón fino o de papel de estaño.

CAPACIDAD ELÉCTRICA DE UN CONDENSADOR PLANO.

Calculemos la capacidad de un condensador plano. Para esto llamaremos S al área de cada una de las placas, y d a la distancia entre ellas. Para calcular la capacidad por la fórmula (8.29) hay que expresar la diferencia de potencial U por medio de la carga q . Esta diferencia de potencial se determina por la intensidad E del campo, la cual depende de las cargas de las armaduras del condensador.

La intensidad E_1 del campo creado por una de las placas viene dada por la fórmula (8.16). Las intensidades de los campos de las placas cargadas positiva y negativamente tienen igual módulo y están dirigidas dentro del condensador en un mismo sentido. Por lo tanto, el módulo E de la intensidad resultante es igual a la suma de los módulos de las intensidades de los campos de las dos placas:

$$E = 2E_1 = k \frac{4\pi\sigma}{e}.$$

La fórmula de la capacidad se puede escribir de un modo más compacto si en vez del coeficiente k se emplea su expresión en la forma (8.6): $k =$

$= 1/4\pi\epsilon_0$. En este caso, teniendo en cuenta que la densidad superficial de carga $\sigma = q/S$, se obtiene:

$$E = \frac{q}{\epsilon_0 \epsilon S}.$$

Por consiguiente, $U = Ed = qd/\epsilon_0 \epsilon S$.

Sustituyendo U por esta expresión en (8.29) y simplificando por q , se obtiene la fórmula de la capacidad eléctrica del condensador plano:

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}. \quad (8.30)$$

Como puede verse, la capacidad eléctrica del condensador depende de sus factores geométricos: área de las placas y distancia entre ellas, y de las propiedades eléctricas del medio. No depende del material de los conductores: las armaduras del condensador pueden ser de hierro, cobre, aluminio, etc.

Comprobemos experimentalmente la fórmula (8.30) obtenida por vía teórica. Para esto tomamos un condensador, cuyas placas están a una distancia entre sí que se puede variar, y un electrómetro con el cuerpo conectado a tierra (fig. 135). Conectamos la caja y la varilla del electrómetro con las placas del condensador, por medio de alambres conductores, y cargamos el condensador. Para esto hay que tocar con una varilla electrizada la placa del condensador que está conectada con la varilla del electrómetro. Éste indica la diferencia de potencial entre las placas.

Separando más las placas se observa que la diferencia de potencial aumenta. De acuerdo con la definición de capacidad eléctrica (8.29), esto indica que la capacidad disminuye. Según la fórmula (8.30), la capacidad eléctrica debe en realidad disminuir si aumenta la distancia entre las placas.

Colocando entre las armaduras del condensador una lámina de material dieléctrico, por ejemplo, de vidrio orgánico, observamos que la diferencia de




Fig. 135




Fig. 136

potencial disminuye. Por consiguiente, la capacidad del condensador aumenta.

La distancia d entre las placas puede ser muy pequeña, y el área S y la permitividad, suficientemente grandes. Por eso un condensador de dimensiones pequeñas puede tener una capacidad eléctrica grande. No obstante, un condensador plano de 1 F de capacidad debería tener un área de sus placas $S = 100 \text{ km}^2$, si la distancia entre ellas fuera $d = 1 \text{ mm}$.

MEDIDA DE LA PERMITIVIDAD. La dependencia de la capacidad de un condensador respecto de las propiedades eléctricas de la sustancia que se encuentra entre sus armaduras se aprovecha para medir la permitividad de dicha sustancia. Para eso hay que determinar experimentalmente la razón de la capacidad del condensador con la lámina de material dieléctrico entre sus armaduras (C) y sin dicha lámina (C_0). Como se sigue de la fórmula (8.30), la permitividad será.

$$\epsilon = \frac{C}{C_0}.$$

TIPOS DE CONDENSADORES En dependencia del fin a que se destinan, los condensadores tienen diferente estructura. El condensador técnico ordinario de papel consta de dos tiras de papel de aluminio, aisladas entre sí y del cuerpo metálico, por medio de cintas de papel impregnado en parafina. Las tiras y las cintas están fuertemente enrolladas en forma de cilindro de pequeñas dimensiones.

En radiotécnica se utilizan mucho los condensadores de capacidad variable (fig. 136). Estos condensadores están formados por dos sistemas de láminas metálicas que, al girar un botón, pueden entrar uno en otro. Al hacer esto varía el área de la parte de las láminas que penetra en los huecos, que median entre las placas, y, por consiguiente, su capacidad eléctrica. En estos condensadores hace las veces de dieléctrico el aire.

Un gran aumento de la capacidad eléctrica, a expensas de la disminución de la distancia entre las armaduras, se consigue en los llamados condensadores electrolíticos (fig. 137). En ellos sirve de dieléctrico la tenue película de óxidos que cubre una de las armaduras (tira de papel metálico). De




Fig. 137

segunda armadura hace las veces un papel impregnado en una solución de sustancia especial (electrólito)

8.21. Energía de un condensador cargado. Empleo de los condensadores

ENERGÍA DE UN CONDENSADOR CARGADO Para cargar un condensador hay que realizar trabajo en separar las cargas positivas y negativas. De acuerdo con la ley de conservación de la energía, este trabajo es igual a la energía que adquiere el condensador.

De que el condensador cargado tiene energía es fácil cerciorarse si este, una botella de Leyden, por ejemplo, se descarga por medio de un descargador especial (fig 138). Al hacerlo, entre la esferita del descargador y la armadura del condensador salta una chispa. La energía del condensador se transforma en energía mecánica, luminosa y térmica. Cuanto mayor sea la capacidad del condensador y la tensión, tanto mayor será la potencia de la chispa.




Fig. 138




Fig. 139

Deduzcamos la fórmula de la energía de un condensador plano. La intensidad del campo creado por la carga de una de las placas es igual a $E/2$, donde E es la intensidad del campo en el condensador (véase el § 8.20). En el campo homogéneo de una placa se encuentra la carga q , distribuida por la superficie de la otra placa (fig. 139). Según la fórmula (8.19) de la energía potencial de una carga en un campo homogéneo, la energía del condensador será

$$W_p = q \frac{E}{2} d, \quad (8.31)$$

en la que q es la carga del condensador, y d , la distancia entre las placas.¹⁾

Como $Ed = U$ es la diferencia de potencial entre las armaduras del condensador, su energía será:

$$W_p = \frac{qU}{2} \quad (8.32)$$

Esta energía es igual al trabajo que realizará el campo eléctrico al acercar las placas hasta juntarlas.

Sustituyendo en la fórmula (8.32) la diferencia de potencial o la carga por sus valores deducidos de la expresión (8.29) para la capacidad eléctrica del condensador, se obtiene:

$$W_p = \frac{qU}{2} = \frac{q^2}{2C} = \frac{CU^2}{2}. \quad (8.33)$$

Se puede demostrar que esta fórmula es válida para calcular la energía de cualquier condensador, y no sólo la del condensador plano.

ENERGÍA DEL CAMPO ELÉCTRICO. De acuerdo con la teoría de la acción próxima, toda la energía de interacción de los cuerpos cargados está

¹⁾ La fórmula (8.19) es correcta para la energía de una carga puntual en un campo homogéneo. Pero la carga de la placa se puede dividir mentalmente en elementos pequeños Δq . La energía de cada uno de estos elementos será $\Delta W_p = \Delta q d E/2$. Sumando estas energías se obtiene la fórmula (8.31).

concentrada en el campo eléctrico de estos cuerpos. Por lo tanto, la energía se puede expresar mediante la característica fundamental del campo, la intensidad.

Sustituimos en la fórmula (8.33) la capacidad del condensador plano por su valor (véase 8.30) y expresemos la diferencia de potencial, en dicha fórmula, por medio de la intensidad del campo: $U = Ed$. Entonces la energía del condensador será:

$$W_p = \frac{CU^2}{2} = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d} \frac{E^2 d^2}{2} = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} Sd. \quad (8.34)$$

Dividiendo (8.34) por el volumen Sd ocupado por el campo, se obtiene la energía correspondiente a la unidad de volumen, es decir, la densidad de la energía

$$w_p = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2}. \quad (8.35)$$

Esta fórmula es correcta no sólo para el campo homogéneo de un condensador plano, sino también para cualquier otro campo electrostático. Es más, la expresión obtenida de la densidad de energía también es válida para los campos eléctricos alternativos.

● **APLICACIÓN DE LOS CONDENSADORES.** La energía de un condensador, por lo general, no es grande. No suele ser mayor que varios centenares de julios. Además no se conserva durante mucho tiempo, debido a la fuga de la carga. Por eso, los condensadores cargados no pueden sustituir, por ejemplo, a los acumuladores como fuentes de energía eléctrica.

Pero esto no significa en absoluto que los condensadores no tengan aplicación práctica como almacenadores de energía. Los condensadores tienen una propiedad importante. El condensador puede almacenar energía durante un tiempo más o menos largo, y al descargarse a través de un circuito de poca resistencia cede la energía casi instantáneamente. Esta propiedad se aprovecha extensamente en la práctica.

La lámpara de destello o "flash" que se utiliza en fotografía se alimenta con la corriente de descarga de un condensador previamente cargado por una batería especial. La excitación de las fuentes cuánticas de luz —láseres— se efectúa por medio de un tubo de descarga en gases, cuyo destello se produce al descargarse una batería de condensadores de gran capacidad eléctrica.

No obstante, su aplicación fundamental la encuentran los condensadores en radiotécnica. Los condensadores se utilizan en diversos circuitos eléctricos para obtener un determinado cambio de tensión a expensas de la variación de la carga. Los condensadores de gran capacidad son aptos para almacenar o ceder una gran carga sin que la tensión varíe mucho.

¿ ?

1. ¿Cuál es la condición para poder almacenar en los conductores una gran carga eléctrica?
2. ¿A qué se llama capacidad eléctrica de dos conductores?
3. ¿Por qué no se puede aplicar el concepto de capacidad eléctrica a los dieléctricos?
4. ¿De qué depende la capacidad eléctrica?

5. Defina la unidad de capacidad eléctrica
6. ¿A qué es igual la capacidad eléctrica de un condensador plano?
7. ¿A qué es igual la energía de un condensador?
8. Enumere las principales aplicaciones de los condensadores.

Ejemplos de resolución de problemas

La capacidad eléctrica es el último tema de la "Electrostática". Al resolver los problemas sobre este tema pueden necesitarse todos los conocimientos adquiridos durante el estudio de la electrostática: la conservación de la carga eléctrica, los conceptos de intensidad de campo y de potencial, el comportamiento de los conductores en un campo electrostático, la variación de la intensidad del campo en los dieléctricos y la ley de conservación de la energía con arreglo a los fenómenos electrostáticos. Solamente cuando se han asimilado bien todos los conceptos fundamentales de la electrostática se pueden resolver sin gran dificultad los problemas sobre capacidad eléctrica.

Las fórmulas principales para resolver dichos problemas son las siguientes: la que define la capacidad eléctrica (8.29) y la que expresa la capacidad eléctrica de un condensador plano (8.30).

Con frecuencia los condensadores se unen entre sí. Esto da la posibilidad de, teniendo un conjunto de condensadores, obtener baterías de distinta capacidad. En los ejemplos № 2 y 3 se calculan las capacidades de sendas baterías de condensadores. Debe prestarse atención a estos problemas porque las fórmulas que en ellos se obtienen se aplican después para resolver otros problemas.

1. Un condensador tiene la capacidad eléctrica $C = 5 \text{ pF}$. ¿Qué carga hay en cada una de sus armaduras, si la diferencia de potencial entre ellas es $U = 1000 \text{ V}$?

Solución. De acuerdo con la fórmula (8.29) la capacidad del condensador es $C = q/U$, de donde la carga de las armaduras será $q = CU$,

$$q = 5 \cdot 10^{-12} \cdot 1000 \text{ C} = 5 \cdot 10^{-9} \text{ C}.$$

2. Determinar la capacidad de una batería de condensadores acoplados en paralelo (fig. 140), cuyas capacidades respectivas son C_1 y C_2 . (Cuando los condensadores están conectados en paralelo, sus armaduras van unidas de manera que forman parejas, respectivamente, las que tienen carga positiva y las que la tienen negativa.)

Solución. Cuando el acoplamiento es en paralelo, la diferencia de potencial entre las armaduras es igual en ambos condensadores. Si la carga del primer condensador es q_1 y la del segundo q_2 , la carga de la batería será: $q = q_1 + q_2$. La capacidad eléctrica de la batería de condensadores es $C = q/U = (q_1 + q_2)/U$. Y como $C_1 = q_1/U$ y $C_2 = q_2/U$, la capacidad de la batería cuando la conexión es en paralelo será.

$$C = C_1 + C_2 \quad (8.36)$$

3. Determinar la capacidad eléctrica de dos condensadores conectados en serie (fig. 141), cuyas capacidades respectivas son C_1 y C_2 . (Cuando el acoplamiento es en serie, la armadura cargada negativamente de un condensador va unida a la armadura del condensador siguiente, cuya carga tiene el mismo módulo pero signo positivo.)




Fig 140




Fig 141

Solución En el caso de la conexión en serie de los condensadores, ambos tienen la misma carga. En efecto, si la carga de la armadura externa del primer condensador es $+|q|$, en la armadura opuesta aparece la carga $-|q|$. Como el conductor entre los condensadores y las armaduras que él conecta son en conjunto neutros, la carga de la armadura interna del segundo condensador será $+|q|$.

La capacidad de la batería de condensadores acoplados en serie es $C = q/(\varphi_1 - \varphi_2)$, donde φ_1 y φ_2 son los potenciales de las armaduras externas. Las capacidades de los condensadores son: $C_1 = q/(\varphi_1 - \varphi')$ y $C_2 = q/(\varphi' - \varphi_2)$, siendo φ' los potenciales de las armaduras internas de los condensadores. Hallamos la suma de las magnitudes recíprocas de las capacidades de los condensadores:

$$\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{\varphi_1 - \varphi'}{q} + \frac{\varphi' - \varphi_2}{q} = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{q} = \frac{1}{C}$$

Por consiguiente, cuando los condensadores se acoplan en serie, la magnitud recíproca de la capacidad de la batería es igual a la suma de las magnitudes recíprocas de las capacidades de los condensadores por separado:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \quad (8.37)$$

Ejercicio 10

1. ¿A qué es igual la capacidad de un condensador plano cuyas armaduras son dos tiras de papel metálico, de área $S = 0,4 \text{ m}^2$ cada una y están separadas por un papel parafinado ($\epsilon = 2,2$) de espesor $d = 0,08 \text{ mm}$?
2. La diferencia de potencial entre las armaduras del condensador descrito en el problema anterior varía en 175 V . Determinar la variación que experimenta la carga del condensador.
3. La carga de un condensador plano con dieléctrico de mica es igual a $2,7 \cdot 10^{-4} \text{ C}$. El área de cada placa es de 2500 cm^2 . La permitividad de la mica es igual a 7. Hallar la intensidad del campo en el dieléctrico.
4. En el espacio entre las placas de un condensador plano penetra un electrón con la velocidad de $2 \cdot 10^7 \text{ m/s}$, dirigida paralelamente a dichas placas. ¿Qué distancia se desviará el electrón hacia la placa cargada positivamente durante el tiempo en que se mueve dentro del condensador, si la capacidad de éste $C = 0,885 \text{ pF}$, su longitud es de $0,05 \text{ m}$ y la diferencia de potencial entre las placas, de 200 V ? El área de las placas del condensador es $S = 0,002 \text{ m}^2$. La razón de la carga del electrón a su masa es igual a $1,76 \cdot 10^{11} \text{ C/kg}$.




Fig. 142

5. A una batería de dos condensadores acoplados en serie se hace llegar una tensión de 300 V. ¿Cuál será la diferencia de potencial en las armaduras de cada condensador, si la capacidad del primero es de 2 pF y la del segundo, 3 pF?
6. Dos condensadores de 10 000 pF y 1500 pF de capacidad, respectivamente, están acoplados en paralelo. ¿Que carga tendrá el segundo condensador, si la del primero es de $2 \cdot 10^{-6}$ C?
7. Hallar la capacidad C de un condensador, cuyas placas tienen el área S y están situadas entre sí a la distancia l , si en el condensador se ha introducido una placa metálica de espesor d paralelamente a las armaduras (fig. 142).
8. En cuántas veces variará la energía de un condensador cargado y desconectado de la fuente, si el espacio entre sus armaduras se llena de un dieléctrico de permitividad $\epsilon = 3$?
9. Determinar la densidad de energía en el campo eléctrico del condensador mencionado en el problema 4.

Breve resumen del capítulo VIII

Dos cargas eléctricas puntuales inmóviles q_1 y q_2 interactúan en el vacío, de acuerdo con la ley de Coulomb, con la fuerza

$$F = k \frac{|q_1| |q_2|}{r^2},$$

en la que el coeficiente $k = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$. La carga se mide en culombios.

En un sistema cerrado de cuerpos cargados se conserva la carga eléctrica.

La interacción de las cargas se efectúa por medio del campo eléctrico. La intensidad \vec{E} del campo determina la fuerza que actúa sobre la carga: $\vec{F} = q\vec{E}$. Las intensidades de los campos creados por cargas separadas se suman geométricamente (principio de superposición).

La intensidad del campo eléctrico de una carga puntual en el vacío es:

$$E = k \frac{|q|}{r^2}.$$

Esta misma fórmula determina la intensidad del campo fuera de una esfera cargada uniformemente (r será la distancia desde el centro de la esfera). La intensidad del campo de un plano es $E = k2\pi|\sigma|$, donde σ es la densidad superficial de carga.

En los conductores hay cargas eléctricas libres. La intensidad del campo y la carga eléctrica dentro de un conductor son nulas (en electrostática).

En los dieléctricos todas las cargas están ligadas dentro de los átomos o moléculas independientes. Bajo la acción de un campo eléctrico las cargas ligadas de distinto signo se desplazan en sentidos opuestos. Este fenómeno se llama polarización de los dieléctricos. El dieléctrico polarizado crea un campo eléctrico que dentro del dieléctrico debilita el campo exterior. Como resultado, en un dieléctrico homogéneo el campo eléctrico se debilita ϵ veces, siendo ϵ la permitividad.

El campo electrostático es de potencial: su trabajo no depende de la forma de la trayectoria de la carga y es igual a la variación de la energía potencial tomada con signo contrario: $A = -\Delta W_p$.

La energía potencial de una carga en un campo homogéneo es $W_p = qEd$, donde d es la distancia desde el plano en el cual la energía potencial se toma igual a cero.

Se llama potencial de un campo eléctrico la razón de la energía potencial de la carga en el campo, a esta misma carga

$$\varphi = \frac{W_p}{q}$$

La diferencia de potencial (tensión) entre dos puntos es igual a la razón del trabajo del campo en trasladar la carga desde el punto inicial hasta el final, a la carga misma. $U = \varphi_1 - \varphi_2 = A/q$. La diferencia de potencial se mide en voltios: $1 \text{ V} = 1 \text{ J/1 C}$

El potencial de una carga puntual en el vacío es.

$$\varphi = k \frac{q}{r}.$$

La intensidad del campo está relacionada con la diferencia de potencial por la fórmula

$$E = \frac{U}{\Delta d},$$

en la que U es la diferencia de potencial entre dos puntos situados en una misma línea de fuerza a una pequeña distancia Δd entre sí

La aptitud de los conductores para almacenar carga eléctrica se caracteriza por medio de la capacidad eléctrica. La capacidad de dos conductores es

$$C = \frac{q}{U},$$

donde q es la carga de uno de los conductores (en el otro conductor la carga tiene signo contrario), y U es la diferencia de potencial entre ellos. La

capacidad eléctrica no depende de la carga de los conductores y viene determinada solamente por sus dimensiones geométricas, forma y disposición mutua, y por las propiedades eléctricas del medio que los rodea (es decir, por su permitividad ϵ).

La capacidad eléctrica se mide en faradios:

$$1 F = \frac{1 C}{1 V}.$$

La carga mayor se almacena en los condensadores, que son sistemas de dos conductores cuyas dimensiones son mucho mayores que la distancia que hay entre ellos.

La capacidad de un condensador plano es.

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d},$$

en la que S es el área de las placas, d , la distancia entre ellas, y $\epsilon_0 = 1/4\pi k$, la constante eléctrica.

La energía de un condensador cargado $W_p = qU/2$.

La densidad de la energía de un campo eléctrico $w_p = \epsilon_0 \epsilon E^2/2$

+ + +

Hemos empleado mucho tiempo en estudiar la electricidad y sólo nos hemos ocupado hasta ahora del caso particular más simple, el de los cuerpos cargados que están en reposo, es decir, de la electrostática. ¿Vale la pena prestar tanta atención a la electrostática? Sí, porque en ella se han introducido los conceptos más importantes que se emplean en toda la electrodinámica: "carga eléctrica", "campo eléctrico", "potencial y diferencia de potencial", "capacidad eléctrica" y "energía del campo eléctrico". En un caso particular simple es más fácil explicar la esencia de estos conceptos que en el caso general de las cargas en movimiento.

Ahora vamos a pasar al estudio de los procesos electromagnéticos que se observan al moverse las partículas cargadas.

9. Corriente eléctrica continua

9.1. Corriente eléctrica. Intensidad de corriente

Durante el movimiento de las partículas cargadas tiene lugar el transporte de carga eléctrica desde un punto a otro. Pero si las partículas cargadas efectúan un movimiento térmico desordenado, por ejemplo, el de los electrones libres en un metal, el transporte de carga no existe (fig. 143). La carga eléctrica se traslada a través de la sección del conductor únicamente si, además de efectuar el movimiento caótico, los electrones participan en un movimiento ordenado (fig. 144). En este último caso se dice que en el conductor se ha establecido una CORRIENTE ELÉCTRICA.




Fig. 143




Fig. 144

Por el curso de "Física I" (Ed. MIR) se sabe que se llama corriente eléctrica el movimiento ordenado (dirigido) de las partículas cargadas. La corriente eléctrica surge al trasladarse ordenadamente los electrones en el metal o los iones en los electrolitos.

No obstante, si se traslada un cuerpo neutro en conjunto, a pesar de que se mueve ordenadamente un número enorme de electrones y de núcleos atómicos, no se produce corriente eléctrica. La carga total trasladada a través de cualquier sección del conductor será en este caso nula, ya que las cargas de signos distintos se trasladan con la misma velocidad media. La corriente sólo aparece en el conductor cuando al moverse las cargas en un sentido, el módulo de la carga positiva transportada a través de la sección no es igual al módulo de la carga negativa.

La corriente eléctrica tiene un sentido determinado. Como sentido de la corriente se toma el del movimiento de las partículas cargadas positivamente. Si la corriente se debe al movimiento de las partículas cargadas negativamente, el sentido de aquella se considera opuesto al del movimiento de las partículas¹¹.

ACCIONES DE LA CORRIENTE El movimiento de las partículas en el conductor no se observa directamente. Pero acerca de la existencia de la corriente eléctrica se puede juzgar por aquellas acciones o fenómenos de que dicha corriente va acompañada.

Primero, un conductor por el cual pasa corriente se calienta.

Segundo, la corriente eléctrica puede cambiar la composición química del conductor, por ejemplo, separar las partes químicas que lo componen (como el cobre de una solución de vitriolo azul (sulfato cúprico)). Este tipo de procesos no se observa en todos los conductores, sino únicamente en las soluciones (o fusiones) de electrolitos¹².

Tercero, la corriente ejerce acción magnética. Así, una aguja magnética, colocada cerca de un conductor con corriente, se desvía. La acción magnética de la corriente, a diferencia de la química y de la térmica, es fundamental, puesto que se manifiesta en todos los conductores sin excepción. La acción química sólo se observa en los electrolitos, y la ausencia de calentamiento, en los superconductores (véase el § 9.5).

INTENSIDAD DE CORRIENTE. Si en un circuito se establece corriente eléctrica, esto significa que a través de su sección transversal se

¹¹ Esta elección del sentido de la corriente no es acertada, ya que en la mayoría de los casos la corriente es un movimiento de electrones, es decir, de partículas cargadas negativamente. Pero la elección del sentido de la corriente se hizo en un tiempo en que aún se ignoraba la existencia de los electrones libres en los metales.

¹² De esto se trata detalladamente en el texto de "Química inorgánica".

transporta continuamente carga eléctrica. La carga transportada en la unidad de tiempo sirve de característica cuantitativa fundamental de la corriente y recibe el nombre de INTENSIDAD DE CORRIENTE. Si a través de la sección transversal de un conductor pasa, en el tiempo Δt , una carga Δq , la intensidad de corriente será:

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} \quad (9.1)$$

Así, pues, la intensidad de corriente es igual a la razón de la carga Δq transportada a través de la sección transversal del conductor durante un intervalo de tiempo Δt , a este mismo intervalo de tiempo. Si la intensidad de corriente no varía con el tiempo, la corriente se llama CONTINUA.

La intensidad de corriente, lo mismo que la carga, es una magnitud escalar. Puede ser tanto positiva como negativa. El signo de la intensidad de corriente depende del sentido que a lo largo del conductor se tome como positivo. La intensidad $I > 0$ si el sentido de la corriente coincide con el elegido convencionalmente como positivo a lo largo del conductor. En el caso contrario $I < 0$.

La intensidad de corriente depende de la carga que transporta cada partícula, de la concentración de partículas, de la velocidad de su movimiento dirigido y del área de la sección transversal del conductor. Vamos a demostrar esto.

Supongamos que el conductor tiene una sección transversal de área S . Como sentido positivo en el conductor tomamos el de izquierda a derecha. La carga de cada partícula es igual a q_0 . En el volumen de conductor limitado por las secciones 1 y 2 hay $nS\Delta l$ partículas, siendo n la concentración de las mismas (fig. 145). Su carga total $q = q_0 nS\Delta l$. Si las partículas se mueven de izquierda a derecha con la velocidad media v ¹¹, al cabo de un tiempo $\Delta t = \Delta l/v$ todas las partículas que hay en el volumen considerado habrán pasado a través de la sección 2. Por lo tanto, la intensidad de corriente será:

$$I = \frac{q}{\Delta t} = \frac{q_0 n v S \Delta l}{\Delta l} = q_0 n v S \quad (9.2)$$




Fig. 145

¹¹ Más exactamente, v es la proyección de la velocidad media sobre la dirección positiva a lo largo del conductor.

En el sistema internacional de unidades (SI) la intensidad de corriente se expresa en amperios (A). Esta unidad se establece basándose en la interacción magnética de las corrientes. La intensidad de corriente se mide con AMPERIMETROS. El principio en que se funda la estructura de estos aparatos, basados en la acción magnética de la corriente, se estudiará más adelante.

VELOCIDAD DEL MOVIMIENTO ORDENADO DE LOS ELECTRONES EN UN CONDUCTOR. Hallemos la velocidad del desplazamiento ordenado de los electrones en un conductor metálico. De acuerdo con la fórmula (9.2),

$$|v| = \frac{|I|}{enS},$$

donde e es el módulo de la carga del electrón. Sean, por ejemplo, la intensidad de corriente $I = 1$ A y el área de la sección transversal del conductor $S = 10^{-6} \text{ m}^2$. El módulo de la carga del electrón $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. El número de electrones que hay en 1 m^3 de cobre es igual al número de átomos que hay en dicho volumen, ya que uno de los electrones de valencia de cada átomo de cobre está "colectivizado" y es libre. Este número es $n = 8,5 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$ (véase el problema № 8 del ejercicio 1). Por consiguiente,

$$|v| = \frac{1}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 8,5 \cdot 10^{28} \cdot 10^{-6}} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 7 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}.$$

La velocidad de la traslación ordenada de los electrones, como puede verse, es muy pequeña.

9.2. Condiciones necesarias para que exista corriente eléctrica

Para que aparezca y exista corriente eléctrica continua es necesario, primero, que haya partículas cargadas libres. Si las cargas positivas y negativas están ligadas entre sí en los átomos o moléculas, su traslación no hace que se produzca corriente eléctrica.

Pero la existencia de cargas libres es insuficiente para que surja la corriente. Para crear y mantener el movimiento ordenado de las partículas cargadas es necesario, en segundo lugar, que una fuerza actúe sobre ellas en un sentido determinado. Si esta fuerza deja de actuar, el movimiento ordenado de las partículas cargadas cesa, a causa de la resistencia que ofrecen a su movimiento los iones de la red cristalina de los metales o las moléculas neutras de los electrolitos.

Sobre las partículas cargadas, como se sabe, actúa el campo eléctrico con la fuerza $\vec{F} = q\vec{E}$. Por lo general es precisamente el campo eléctrico dentro del conductor la causa que origina y mantiene el movimiento ordenado de las partículas cargadas. Únicamente en el caso estático, en el cual las cargas están en reposo, es nulo el campo eléctrico dentro del conductor.

SI DENTRO DEL CONDUCTOR HAY CAMPO ELÉCTRICO, ENTRE LOS EXTREMOS DEL CONDUCTOR, DE ACUERDO CON LA FÓRMULA (8.23), EXISTE




Fig. 146

DIFERENCIA DE POTENCIAL. Cuando esta diferencia de potencial no varía con el tiempo, en el conductor se establece una corriente continua. A lo largo del conductor disminuye el potencial desde su valor máximo, en uno de los extremos, hasta el mínimo, en el otro. Esta disminución del potencial se puede observar en un experimento sencillo.

Se toma como conductor una varilla de madera no muy seca y se sujeta horizontalmente. (Esta varilla, aunque mal, conduce algo la corriente.) La fuente de tensión supongamos que sea una máquina electrostática. Para registrar el potencial en las distintas partes del conductor respecto de tierra se pueden utilizar hojitas de papel metálico sujetas a la varilla. Uno de los polos de la máquina se conecta a tierra y el otro a uno de los extremos del conductor (varilla). El circuito no está cerrado. Al girar la manivela de la máquina se observa que todas las hojitas de papel metálico se desvían un mismo ángulo (fig. 146). Esto significa que el potencial de todos los puntos del conductor respecto de la tierra es el mismo. Así debe ser cuando las cargas están en equilibrio en el conductor. Si ahora se conecta a tierra el




Fig. 147

otro extremo de la varilla, cuando se gira la manivela de la máquina se obtiene otro resultado. (Como la tierra es conductora, la puesta a tierra del conductor hace que el circuito se cierre.) En el extremo conectado a tierra las hojitas no se separan en absoluto: el potencial de este extremo del conductor es prácticamente igual que el potencial de la tierra (la caída de potencial en el alambre metálico es muy pequeña). El ángulo de separación máximo de las hojitas se observará en el extremo del conductor conectado a la máquina (fig. 147). La disminución del ángulo de separación de las hojitas a medida que se alejan de la máquina pone de manifiesto la caída de potencial a lo largo del conductor.

¿ ?

1. ¿A qué se llama corriente eléctrica?
2. ¿Qué lleva el nombre de intensidad de corriente?
3. ¿Qué sentido de la corriente se toma como positivo?
4. ¿Que condiciones son necesarias para que exista la corriente eléctrica?

9.3.

Ley de Ohm para un trozo de circuito. Resistencia

CARACTERÍSTICA TENSION-INTENSIDAD. En el párrafo anterior quedó establecido que para que exista corriente en un conductor hay que crear una diferencia de potencial entre sus extremos. La intensidad de la corriente en el conductor viene determinada por esta diferencia de potencial. Cuanto mayor sea la diferencia de potencial, tanto mayor será la intensidad del campo en el conductor y, por consiguiente, la velocidad del movimiento dirigido que adquieren las partículas cargadas. Según (9.2), esto significa que la intensidad de la corriente aumenta

Para cada conductor, sea sólido, líquido o gaseoso, existe una dependencia determinada de la intensidad de la corriente respecto de la diferencia de potencial aplicada. Esta dependencia se expresa por medio de la llamada **CARACTERÍSTICA TENSION-INTENSIDAD DEL CONDUCTOR**. Esta característica se halla midiendo la intensidad de la corriente en el conductor con diferentes valores de la tensión. Es de suma importancia conocer la característica tensión-intensidad cuando se estudian todos los fenómenos relacionados con la circulación de la corriente.

LEY DE OHM. La forma más simple de la característica tensión-intensidad la tienen los conductores metálicos y las soluciones de electrolitos. Esta dependencia la estableció por primera vez (para los metales) el científico alemán Georg S. Ohm. Por eso lleva el nombre de ley de Ohm. La ley de Ohm se estudió detenidamente en "Física I", pero como su importancia es muy grande, conviene repasarla.

En el trozo de circuito representado en la fig. 148, la corriente va del punto 1 al punto 2. La diferencia de potencial (tensión) en los extremos del conductor es $U = \varphi_1 - \varphi_2$. Como la corriente está dirigida de izquierda a derecha, la intensidad del campo eléctrico tiene el mismo sentido y $\varphi_1 > \varphi_2$.



Georg Simon Ohm (1787-1854) destacado físico alemán. Fue maestro de escuela. Descubrió la ley de la dependencia de la intensidad de la corriente respecto de la tensión en un trozo de circuito y la ley que define la intensidad de la corriente en un circuito cerrado. El mismo hizo un aparato sensible para medir la intensidad de la corriente. Como fuente de tensión utilizó un par termoeléctrico, o sea, dos conductores de distintos metales soldados. Aumentando la diferencia de temperatura en las soldaduras hacía que cambiase la tensión, la cual es proporcional a dicha diferencia. Asimismo halló la resistencia de un conductor en función de su longitud y del área de su sección transversal.

De acuerdo con la ley de Ohm para un trozo de circuito, la intensidad de la corriente es directamente proporcional a la tensión aplicada U e inversamente proporcional a la resistencia R del conductor:

$$I = \frac{U}{R} \quad (9.3)$$

La ley de Ohm tiene una forma muy sencilla, pero demostrar experimentalmente que es justa resulta bastante difícil. Esto se debe a que la diferencia de potencial en un trozo de conductor metálico es pequeña, incluso si es grande la intensidad de la corriente, ya que es pequeña la resistencia del conductor. El electrometro de que se trató en el 8.18 no sirve para medir tensiones tan pequeñas, su sensibilidad es demasiado pequeña. Se necesita un instrumento cuya sensibilidad sea incomparablemente mayor. La utilización para este fin de los aparatos medidores de tensión ordinarios (voltímetros) se basa en la aplicación de la ley de Ohm.

La estructura del voltímetro se funda en el mismo principio que la del amperímetro. El ángulo de desviación de la aguja indicadora del aparato es proporcional a la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente que pasa por el voltímetro está determinada por la tensión que hay entre los puntos del circuito a que está conectado. Por eso, conociendo la resistencia




Fig. 148

del voltímetro, por la intensidad de la corriente puede determinarse la tensión. En la práctica se gradúa el aparato de tal forma que indique directamente la tensión en voltios.

RESISTENCIA. La característica eléctrica fundamental de un conductor es la resistencia. De esta magnitud depende la intensidad de la corriente en el conductor para una tensión dada. La resistencia del conductor es algo así como la medida de la reacción que éste opone a que se establezca en él la corriente eléctrica. Valiéndose de la ley de Ohm (9.3) se puede hallar la resistencia de un conductor: $R = U/I$. Para esto hay que medir la tensión y la intensidad de la corriente.

La resistencia depende del material del conductor y de sus dimensiones geométricas. La resistencia de un conductor de longitud l y área de la sección transversal S constante, es:

$$R = \rho \frac{l}{S},$$

en la que ρ es una magnitud que depende del tipo de la sustancia y de su estado (en primer lugar de la temperatura). La magnitud ρ se denomina RESISTENCIA ESPECÍFICA O RESISTIVIDAD DEL CONDUCTOR. La resistividad es numéricamente igual a la resistencia de un conductor en forma de cubo, cuya arista sea igual a 1 m, si la corriente está dirigida perpendicularmente a dos caras opuestas del cubo.

La unidad de resistencia de un conductor se establece basándose en la ley de Ohm y recibe el nombre de ohmio (Ω). Un conductor tiene la resistencia de 1 Ω , si con una diferencia de potencial de 1 V la intensidad de la corriente en él es de 1 A.


La unidad de resistividad es 1 $\Omega \cdot m$. La resistencia específica de los metales es pequeña. Los dieléctricos poseen una gran resistividad. En la tabla que hay en las guardas se dan ejemplos de los valores de la resistividad de algunas sustancias.

IMPORTANCIA DE LA LEY DE OHM. La ley de Ohm determina la intensidad de la corriente en un circuito eléctrico para una tensión dada y una resistencia conocida. Con esto permite calcular las acciones térmicas, químicas y magnéticas de la corriente, ya que éstas dependen de la intensidad de la corriente. De la ley de Ohm se infiere que es peligroso cerrar el circuito de una red de alumbrado ordinaria con un conductor de poca resistencia. La intensidad de la corriente, según (9.3), resulta ser tan grande en este caso, que dicho cierre puede tener graves consecuencias.

9.4. Dependencia de la resistencia de un conductor respecto de la temperatura

Al variar la temperatura, la resistencia del conductor cambia. De esto es posible cerciorarse si la corriente de un acumulador se hace pasar por un alambre de acero en espiral calentado por la

Fig. 149



llama de un mechero. El amperímetro intercalado en el circuito indica cómo disminuye la intensidad de la corriente a medida que se eleva la temperatura de la espiral.

Si a 0°C la resistencia del conductor es R_0 y a la temperatura t es R , la variación relativa de la resistencia, como la experiencia demuestra, es directamente proporcional a la variación de la temperatura t :

$$\frac{R - R_0}{R_0} = \alpha t \quad (9.4)$$

El coeficiente de proporcionalidad α se llama COEFICIENTE DE TEMPERATURA DE RESISTENCIA. Este coeficiente caracteriza la dependencia de la resistencia respecto de la temperatura. El coeficiente de temperatura de resistencia es igual a la variación relativa de la resistencia del conductor cuando se calienta 1 K . Para todos los conductores metálicos $\alpha > 0$ y cambia muy poco al variar la temperatura. Si el intervalo de variación de la temperatura es pequeño, el coeficiente de temperatura se puede considerar constante e igual al valor medio en dicho intervalo de temperatura. En los metales puros $\alpha \approx 1/273\text{ K}^{-1}$.

En las soluciones de electrolitos la resistencia no aumenta al elevarse la temperatura, sino al contrario, disminuye. Para ellas $\alpha < 0$. Por ejemplo, para la solución al 10% de sal común $\alpha = -0,02\text{ K}^{-1}$.

Al calentarse un conductor, sus dimensiones geométricas varían muy poco. La resistencia del conductor cambia a causa de la variación de la resistividad. La dependencia de la resistividad respecto de la temperatura se puede hallar si en la fórmula (9.4) se hacen las sustituciones $R = \rho l/S$ y $R_0 = \rho_0 l/S$. Los cálculos conducen al resultado siguiente:

$$\rho = \rho_0(1 + \alpha t). \quad (9.5)$$

Como α cambia poco al variar la temperatura, se puede considerar que la resistividad depende linealmente de la temperatura (fig. 149).

Aunque el coeficiente α es bastante pequeño, cuando se calculan aparatos de calefacción es absolutamente necesario tener en cuenta la dependencia de la resistencia respecto de la temperatura. Así, la resistencia del filamento de wolframio de una lámpara de incandescencia ordinaria aumenta más de 10 veces cuando la corriente pasa por él.

En ciertas aleaciones, como, por ejemplo, en las de cobre y níquel (constantán) el coeficiente de temperatura de resistencia es muy pequeño: $\alpha \approx 10^{-5}\text{ K}^{-1}$. La resistividad del constantán es grande: $\rho \approx 10^{-6}\ \Omega \cdot \text{m}$. Estas aleaciones se utilizan para hacer resistencias patrón y resistencias adicionales para los aparatos de medir, o sea, en aquellos casos en que se

requiere que la resistencia no varíe sensiblemente cuando la temperatura oscila

La dependencia de la resistencia de los metales respecto de la temperatura se aprovecha en los TERMÓMETROS DE RESISTENCIA. Por lo general, como elemento termométrico se toma un alambre de platino cuya resistencia en función de la temperatura es bien conocida. Las variaciones de la temperatura se aprecian por el cambio de la resistencia del alambre, el cual se puede medir. Estos termómetros dan la posibilidad de medir temperaturas muy bajas y muy altas, para las que los termómetros de líquido ordinarios no sirven

9.5. Superconductividad

En 1911 el físico holandés H. Kamerlingh Onnes descubrió un fenómeno admirable, la SUPERCONDUCTIBILIDAD. Si el mercurio se enfría en helio líquido, su resistencia cambia al principio paulatinamente y luego, a la temperatura de 4,1 K, desciende en flecha hasta cero (fig. 150). A este fenómeno se le dio el nombre de superconducibilidad. Más tarde se descubrieron otros muchos superconductores

La superconductibilidad se observa a temperaturas muy bajas, no superiores a 25 K. En la tabla que hay en las guardas se dan las temperaturas de transición al estado de superconducción de algunas sustancias

Si en un conductor anular en estado de superconducción se crea corriente y después se elimina la fuente, la intensidad de esta corriente no cambia en tanto tiempo como se desee. Por el contrario, en un conductor ordinario, no superconductor, la corriente cesaría muy pronto en este caso

Los superconductores encuentran gran aplicación práctica. Así, se construyen potentes electroimanes con devanados superconductores, los cuales crean un campo magnético de gran duración sin gasto de energía, porque en estos devanados no tiene lugar desprendimiento de calor.

Sin embargo, es imposible conseguir un campo magnético tan intenso como se quiera valiéndose de un electroimán superconductor. El campo magnético, si su intensidad es demasiado grande, destruye el estado de superconducción. Un campo así puede ser creado por la corriente en el mismo superconductor. Por eso, para cada conductor en estado de superconducibilidad existe un valor crítico de la intensidad de la corriente, el cual es imposible superar sin alterar dicho estado.

Los imanes superconductores se utilizan en los aceleradores de partículas elementales, en los generadores magnetohidrodinámicos (generadores MHD).




Fig. 150

que transforman la energía mecánica de un chorro de gas ionizado a alta temperatura, que se mueve en el campo magnético, en energía eléctrica.

Si se consiguiera crear materiales superconductores a temperaturas próximas a la ambiente, se habría resuelto un problema técnico importantísimo, el de la transmisión sin pérdidas de la energía por conductores. En la actualidad los físicos se esfuerzan en resolver este problema.

La superconductividad sólo puede explicarse basándose en la teoría cuántica. Esta explicación fue dada en 1957.

9.6. Circuitos eléctricos. Conexión en serie y en paralelo de los conductores

Desde la fuente de corriente la energía puede transmitirse por medio de cables a los dispositivos consumidores de ella, la lámpara eléctrica, el motor, el receptor de radio, etc. Para esto se crean circuitos eléctricos de diversa complejidad. El circuito eléctrico consta de una fuente de energía, dispositivos consumidores de ésta, conductores de conexión e interruptores para cerrar el circuito. Al circuito eléctrico se suelen conectar aparatos para controlar la intensidad de la corriente y la tensión en sus distintos trozos, es decir, amperímetros y voltímetros.

A los tipos más simples y frecuentes de conexiones de los conductores pertenecen las CONEXIONES EN SERIE Y EN PARALELO.

CONEXION EN SERIE DE LOS CONDUCTORES. Cuando la conexión se hace en serie, el circuito eléctrico no tiene ramificaciones. Todos los conductores van conectados en el circuito sucesivamente, es decir, uno detrás de otro. La fig. 151 muestra la conexión en serie de dos conductores, 1 y 2, cuyas resistencias son R_1 y R_2 . Estos conductores pueden ser dos lámparas, dos devanados de motor eléctrico, etc.

La intensidad de la corriente es igual en ambos conductores:

$$I_1 = I_2 = I, \quad (9.6)$$

ya que, en el caso de la corriente continua, la carga eléctrica no se acumula en los conductores y a través de cualquier sección de ellos pasa la misma carga en un intervalo de tiempo determinado.

La tensión (o diferencia de potencial) en los extremos del trozo de circuito que se considera se compone de las tensiones en los conductores primero y segundo: $U = U_1 + U_2$.

Aplicando la ley de Ohm para todo el trozo y para los trozos cuyas resistencias son R_1 y R_2 , puede demostrarse que la resistencia total de la conexión en serie es:

$$R = R_1 + R_2 \quad (9.7)$$

Una fórmula análoga puede utilizarse para cualquier número de conductores conectados en serie.

Entre la tensión en los conductores y las resistencias de éstos en una




Fig. 151




Fig. 152

conexión en serie existe la relación siguiente:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}. \quad (9.8)$$

CONEXIÓN EN PARALELO DE LOS CONDUCTORES La fig. 152 muestra la conexión en paralelo de dos conductores, 1 y 2, cuyas resistencias son R_1 y R_2 . En este caso la corriente eléctrica I se bifurca. La intensidad de la corriente en los conductores primero y segundo la designaremos respectivamente por I_1 y I_2 . Como en el punto a , de bifurcación de los conductores (que recibe el nombre de nodo), la carga eléctrica no se acumula, la carga que llega al nodo en la unidad de tiempo es igual a la carga que sale de él en el mismo tiempo. Por consiguiente,

$$I = I_1 + I_2. \quad (9.9)$$

La tensión U en los conductores conectados en paralelo es la misma.

En la red del alumbrado se mantiene la tensión de 220 ó 127 V. Para esta tensión están calculados los aparatos consumidores de energía eléctrica. Por eso la conexión en paralelo es el procedimiento más extendido de conexión de los distintos consumidores. En este caso, si un aparato se estropea, esto no se refleja en el funcionamiento de los demás, mientras que en la conexión en serie la avería de uno de los aparatos acarrea la desconexión de todo el circuito.

Aplicando la ley de Ohm a los trozos cuyas resistencias son R_1 y R_2 puede demostrarse que la magnitud recíproca de la resistencia total del trozo ab es igual a la suma de las magnitudes recíprocas de las resistencias de los conductores por separado

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}. \quad (9.10)$$

De aquí se sigue que

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}. \quad (9.11)$$

Fórmulas análogas a las (9.9) y (9.10) pueden aplicarse a las conexiones de un número cualquiera de conductores.

Entre las intensidades de la corriente en los conductores y sus resistencias en una conexión en paralelo existe la relación siguiente:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}. \quad (9.12)$$

9.7.

Medida de la intensidad de la corriente y de la tensión

MEDIDA DE LA INTENSIDAD DE LA CORRIENTE

Para medir la intensidad de la corriente en un conductor, el amperímetro se conecta en serie con dicho conductor (fig. 153). Pero debe tenerse en cuenta que el amperímetro mismo tiene cierta resistencia R_a . Por eso la resistencia del trozo de circuito con el amperímetro conectado aumenta, y, si la tensión permanece constante, la intensidad de la corriente disminuye de acuerdo con la ley de Ohm (9.3). Para que el amperímetro influya lo menos posible en la intensidad de la corriente que mide, su resistencia se hace muy pequeña. Esto debe recordarse y no intentar jamás "medir la intensidad de la corriente" en la red del alumbrado conectando el amperímetro a un enchufe. De lo contrario se producirá un cortocircuito. La intensidad de la corriente alcanza una magnitud tan grande, cuando la resistencia del aparato es pequeña, que el devanado del amperímetro se funde.

SHUNT AMPERIMETRICO Todo amperímetro está calculado para medir intensidades de corriente de hasta cierto valor máximo I_0 . Pero valiéndose de una resistencia auxiliar, llamada SHUNT, conectada en paralelo con el amperímetro, puede medirse una intensidad de corriente n veces mayor $I = nI_0$.

Hallemos la resistencia R_{sh} que debe tener el shunt para medir una intensidad de corriente n veces mayor que aquella para la cual está calculado el aparato. La resistencia del amperímetro la designaremos por R_a .

Al conectar el shunt una parte de la intensidad de la corriente I_{sh} pasa por él. A través del amperímetro debe pasar una corriente no mayor que I_0 (fig. 154). La intensidad de corriente I_0 es n veces menor que la que se mide ($I_0 = I/n$). Por consiguiente, el valor de cada división de la escala del aparato aumenta n veces, es decir, la desviación de la aguja indicadora en una división de la escala corresponderá a una intensidad n veces mayor. Dicho de otra forma, la sensibilidad del amperímetro disminuye n veces conectando el shunt, la aguja del aparato se desvía un ángulo n veces menor que sin el shunt.

En la conexión en paralelo $I = I_0 n = I_0 + I_{sh}$, y la tensión en el shunt y en el amperímetro es la misma e igual, según la ley de Ohm a: $I_0 R_a = I_{sh} R_{sh}$. Despejando la intensidad I_0 en las últimas ecuaciones, se obtiene:

$$R_{sh} = \frac{R_a}{n - 1}. \quad (9.13)$$

MEDIDA DE LA TENSION Para medir la tensión en un trozo de circuito de resistencia R , se conecta en paralelo a él un voltímetro. La tensión en el voltímetro coincidirá con la tensión en el trozo considerado (fig. 155).

Si la resistencia del voltímetro es R_v , después de conectarlo al circuito la resistencia del trozo no será R , sino $R' = RR_v / (R + R_v) < R$. Debido a esto, la tensión que se mide en dicho trozo disminuye. Para que el voltímetro no introduzca variaciones sensibles en la tensión que se mide, su resistencia




Fig. 153




Fig. 154




Fig. 155




Fig. 156

debe ser grande en comparación con la del trozo de circuito en que se mide la tensión. El voltímetro se puede conectar a la red sin peligro de que se funda, siempre que esté calculado para una tensión mayor que la de la red.

RESISTENCIA ADICIONAL A UN VOLTÍMETRO Todo voltímetro está calculado para una tensión límite U_0 . Pero mediante la conexión en serie con el voltímetro de una resistencia adicional R_{ad} se pueden medir tensiones n veces mayores. $U = nU_0$. Hallemos la resistencia adicional necesaria para medir tensiones n veces mayores que aquellas para las cuales está calculado el aparato. La resistencia del voltímetro la anotaremos por R_v .

Al conectar al circuito del voltímetro la resistencia adicional, al voltímetro corresponderá, lo mismo que antes, la tensión U_0 , pero esto constituye solamente la $1/n$ parte de la tensión que se mide ($U_0 = U/n$). La parte restante ($U_{ad} = U - U_0$) corresponderá a la resistencia adicional (fig. 156). Por eso los límites dentro de los cuales puede medir el voltímetro aumentan n veces y el mismo número de veces aumenta el valor de las divisiones de su escala y, por consiguiente, disminuye su sensibilidad.

En el voltímetro y en la resistencia adicional se establece una misma intensidad de corriente. Por lo tanto, $U_0 = IR_v$, $U_{ad} = IR_{ad}$ y $U = U_0 + U_{ad} = IR_v + IR_{ad} = nU_0 = nIR_v$. De donde

$$R_{ad} = R_v(n - 1). \quad (9.14)$$

9.8. Trabajo y potencia de la corriente continua

En el circuito eléctrico se produce una serie de transformaciones de la energía. Durante el movimiento ordenado de las partículas cargadas en un conductor, el campo eléctrico realiza trabajo. Este trabajo se suele llamar TRABAJO DE LA CORRIENTE

Consideremos un trozo arbitrario de circuito. Este puede ser un conductor homogéneo, por ejemplo, el filamento de una lámpara de incandescencia, el devanado de un motor, etc. Supongamos que en el tiempo Δt pasa por la sección transversal del conductor la carga Δq . En este caso el campo eléctrico realiza el trabajo $A = \Delta q U$.

Como la intensidad de la corriente $I = \Delta q / \Delta t$, el trabajo será:

$$A = IU \Delta t. \quad (9.15)$$

El trabajo de la corriente en un trozo de circuito es igual al producto de la intensidad de la corriente por la tensión y por el tiempo durante el cual se realizó el trabajo.

De acuerdo con la ley de conservación de la energía, este trabajo debe ser igual a la variación de la energía del trozo de circuito considerado. Por eso la energía desprendida en el trozo de circuito dado durante el tiempo Δt es igual al trabajo de la corriente (9.15).

Si en el trozo de circuito no se realiza trabajo mecánico ni la corriente efectúa acciones químicas, sólo tiene lugar el calentamiento del conductor. El conductor caliente cede calor a los cuerpos que lo rodean.

El calentamiento del conductor transcurre como sigue. El campo eléctrico acelera los electrones. Al chocar con los iones de la red cristalina, los electrones transmiten a éstos su energía. Como resultado, la energía del movimiento caótico de los iones en torno a las posiciones de equilibrio, aumenta. Esto significa que la energía interna aumenta. La temperatura del conductor se eleva y éste empieza a transmitir calor a los cuerpos que lo rodean. Al cabo de cierto tiempo corto de haber cerrado el circuito, el proceso se estabiliza y la temperatura cesa de variar con el tiempo. Al conductor llega continuamente energía a costa del trabajo del campo eléctrico. Pero su energía interna permanece constante, ya que el conductor cede a los cuerpos circundantes una cantidad de calor igual al trabajo de la corriente. De este modo, la fórmula (9.15) del trabajo de la corriente determina la cantidad de calor que el conductor transmite a otros cuerpos.

Si en la fórmula (9.15) se expresa la tensión por medio de la intensidad de la corriente, o la intensidad de la corriente por medio de la tensión, valiéndose de la ley de Ohm para un trozo de circuito, se obtienen tres fórmulas equivalentes del trabajo de la corriente:

$$A = IU \Delta t = I^2 R \Delta t = \frac{U^2}{R} \Delta t = Q \quad (9.16)$$

La fórmula $A = I^2 R \Delta t$ conviene aplicarla cuando se trata de conductores conectados en serie, porque en este caso la intensidad de la corriente es igual en todos los conductores. Si la conexión es en paralelo, es mejor aplicar la fórmula $A = U^2 \Delta t / R$, ya que la tensión es igual en todos los conductores.

La ley que determina la cantidad de calor que desprende un conductor con corriente hacia el medio circundante la establecieron por primera vez, empíricamente, los científicos J. P. Joule, inglés, y E. C. Lenz, ruso. La ley de Joule-Lenz fue enunciada como sigue: la cantidad de calor que desprende un conductor con corriente es igual al producto del cuadrado de la intensi-

dad de la corriente por la resistencia del conductor y por el tiempo:

$$Q = I^2 R \Delta t. \quad (9.17)$$

Heimos obtenido esta ley valiéndonos de razonamientos basados en la ley de conservación de la energía. La fórmula (9.17) permite calcular la cantidad de calor que se desprende en cualquier trozo de un circuito que contenga todo tipo de conductores.

Todo aparato eléctrico, sea una lámpara, un motor eléctrico u otro cualquiera, está calculado para consumir una energía determinada en la unidad de tiempo. Por eso, además del trabajo de la corriente, tiene gran importancia el concepto de potencia de la corriente. La potencia de la corriente es igual a la razón del trabajo realizado por la corriente durante el tiempo Δt , a este intervalo de tiempo.

De acuerdo con la definición de potencia

$$P = \frac{A}{\Delta t} = IU \quad (9.18)$$

Esta expresión de la potencia puede escribirse en varias formas equivalentes si se aplica la ley de Ohm para un trozo de circuito.

$$P = IU = I^2 R = U^2/R.$$

En la mayoría de los aparatos se indica la potencia que consumen.

¿ ?

1. ¿Cómo se enuncia la ley de Ohm?
2. ¿Cómo varía con la temperatura la resistencia de los metales y de las soluciones electrolíticas?
3. ¿Qué dificultades técnicas principales ofrece la utilización de los superconductores en la práctica?
4. ¿Por qué la resistencia del amperímetro debe ser pequeña y la del voltímetro, grande?
5. ¿A qué se llama trabajo de la corriente?

Ejemplos de resolución de problemas

Para resolver los problemas sobre la aplicación de la ley de Ohm (9.3), además de dicha ley es necesario tener presente que en las conexiones en serie la intensidad de la corriente es igual en todos los conductores, y la tensión en los extremos del circuito es igual a la suma de las tensiones en los trozos de circuito por separado. En las conexiones en paralelo la tensión es la misma en todos los conductores, y la intensidad de la corriente en el circuito no ramificado es igual a la suma de las intensidades de la corriente en los conductores por separado. Las fórmulas (9.7), (9.8), (9.10) y (9.12) se infieren de la ley de Ohm, pero es preferible recordarlas y aplicarlas directamente al resolver los problemas.

Para resolver los problemas relativos al trabajo y la potencia de la corriente deben aplicarse las fórmulas (9.16) y (9.18)

1. La intensidad de la corriente en un circuito, en el cual hay un reóstato, es $I =$




Fig. 157

$= 3,2 \text{ A}$ La tensión entre los bornes del reóstato es $U = 14,4 \text{ V}$. ¿Cuál es la resistencia R de la parte del reóstato en que existe corriente?

Solución Según la ley de Ohm $I = U/R$, de donde $R = U/I$, $R = 4,5 \Omega$.

2. El dispositivo que sirve para suministrar a la entrada de un circuito eléctrico una parte arbitraria U de una tensión continua U_0 dada, se llama divisor de tensión. Por lo general, se hace de un conductor que posee gran resistividad y se provee de un contacto deslizante que permite regular suavemente la tensión U .

Este divisor de tensión recibe el nombre de POTENCIÓMETRO. El esquema de su conexión se representa en la fig. 157. La resistencia del conductor AB es $R_0 = 4 \text{ k}\Omega$, la tensión en él, $U_0 = 220 \text{ V}$. Entre el contacto deslizante D y el borne A del potenciómetro hay conectada una carga (consumidor), cuya resistencia es $R = 10 \text{ k}\Omega$.

Determinar la tensión U en la carga, cuando el contacto deslizante D está colocado de tal modo que divide al conductor AB en dos partes iguales.

Solución. En el circuito hay dos trozos conectados en serie: el AD , formado por la mitad del conductor AB (cuya resistencia es $R_0/2$) y la carga (cuya resistencia es R), conectadas en paralelo, y el DB , de resistencia igual a $R_0/2$. La resistencia del trozo AD es:

$$R_{AD} = \frac{\frac{R_0}{2} R}{\frac{R_0}{2} + R} = \frac{R_0 R}{R_0 + 2R}.$$

La resistencia total del circuito es:

$$R_{AB} = R_{AD} + \frac{R_0}{2} = \frac{2R_{AD} + R_0}{2}$$

La intensidad de la corriente en el circuito:

$$I = \frac{U_0}{R_{AB}} = \frac{2U_0}{2R_{AD} + R_0}.$$

Y la tensión buscada será:

$$U = IR_{AD} = \frac{2U_0 R_{AD}}{2R_{AD} + R_0} = \frac{2U_0 R}{R_0 + 4R}, \quad U = 100 \text{ V}$$

Ejercicio
11

1. Los electrones lanzados hacia la pantalla de un tubo catódico de televisión forman un haz electrónico. ¿En qué sentido está dirigida la corriente en dicho haz?

2. En los experimentos desiertos en el § 9.2, para observar la caída del potencial a lo largo del conductor se utilizó una varilla de madera y no un conductor metálico, ¿por qué?
3. Determinar el área de la sección transversal y la longitud de un conductor de cobre, si su resistencia es de $0,2\Omega$ y su masa, de $0,2\text{ kg}$. La densidad del cobre es de 8900 kg/m^3 .
4. Un galvanómetro, cuya resistencia interna es de 600Ω , se shunta con una resistencia de 25Ω . ¿Cuántas veces mayor se hará el valor de las divisiones de la escala del galvanómetro?
5. Con un voltímetro, cuya resistencia interna es $R_v = 1000\Omega$, calculado para la tensión máxima $U_0 = 150\text{ V}$, hay que medir una tensión seis veces mayor, $U = 900\text{ V}$. ¿Qué resistencia adicional habrá que conectar en serie con el voltímetro para realizar esta medición?
6. A los extremos de un conductor de cobre de 300 m de longitud se aplica una tensión de 36 V . Hallar la velocidad media del movimiento ordenado de los electrones en el conductor, si la concentración de los electrones de conducción en el cobre es de $8,5 \cdot 10^{28}\text{ m}^{-3}$.
7. ¿Cómo cerciorarse de que en un superconductor anular se establece en realidad una corriente invariable?
8. Un alambre largo, en cuyos extremos se mantiene una tensión constante, se calienta hasta ponerse rojo. Si una parte de este alambre se sumerge en agua fría, la parte que queda fuera del agua se calienta aun más, ¿por qué?
9. La espiral de un hornillo eléctrico se ha fundido. Después de volver a unir sus extremos la espiral queda algo más corta. ¿Cómo variará la cantidad de calor que desprende el hornillo en un tiempo determinado?
10. Durante cierto intervalo de tiempo un hornillo eléctrico conectado a una red de tensión constante desprende la cantidad de calor Q . ¿Qué cantidad de calor desprenderán en el mismo tiempo dos hornillos eléctricos, iguales que el primero, conectados en serie a la misma red? ¿Y si se conectan en paralelo?
11. El devanado de aluminio de un electroimán a 0°C consume 5 kW de potencia. ¿Qué potencia consumirá este devanado si durante el funcionamiento su temperatura se eleva hasta 60°C y la tensión permanece invariable? Responder a esta misma pregunta si en el devanado se mantiene invariable la intensidad de la corriente.
12. La tirada de "Física 3" es de tres millones de ejemplares (en ruso). Para editarla se necesitan 1200 t de papel, cuya fabricación requiere $840\,000\text{ kW}\cdot\text{h}$ de energía eléctrica. La magnitud de estas cifras se puede valorar en el siguiente ejemplo.

Una locomotora eléctrica que arrastrara un tren de la misma masa que dicho papel y que consumiera la misma energía eléctrica, recorrería en 7 días 7500 km .

¿Cuál es el rendimiento de la locomotora eléctrica y la intensidad de la corriente en sus motores, si la tensión en la red de contacto es de 3000 V y la fuerza de tracción de la locomotora es igual, aproximadamente, a $1/30$ del peso del tren?

9.9. Fuerza electromotriz

Si por medio de un conductor se unen dos esferas metálicas, portadoras de cargas de signos contrarios, bajo la influencia del campo eléctrico de éstas se produce en el conductor una corriente eléctrica (fig. 158). Pero esta corriente durará muy poco. Las cargas se neutralizan




Fig. 158




Fig. 159

pronto, la diferencia de potencial entre las esferas se equilibra y la intensidad del campo eléctrico se anula

FUERZAS EXTERIORES. Para que la corriente sea continua hay que mantener constante la tensión entre las esferas. Esto requiere un dispositivo (fuente de corriente) que transporte las cargas de una esfera a otra en sentido contrario al de las fuerzas que actúan sobre estas cargas por parte del campo eléctrico de las esferas. En este dispositivo deben actuar sobre las cargas fuerzas de origen no electrostático (fig. 159). El campo eléctrico de las partículas cargadas (campo coulombiano) es incapaz él solo de mantener la corriente continua en el circuito

Toda fuerza que actúe sobre las partículas cargadas eléctricamente, a excepción de las fuerzas de origen electrostático (o sea, coulombianas), recibe el nombre de fuerza exterior.

La conclusión de que las fuerzas exteriores son necesarias para mantener la corriente continua en el circuito se hace aun más evidente si se recurre a la ley de conservación de la energía. El campo electrostático es un campo de potencial. El trabajo que realiza este campo en trasladar las partículas cargadas a lo largo de un circuito eléctrico cerrado es nulo. En cambio, el paso de la corriente por los conductores va acompañado de desprendimiento de energía, ya que el conductor se calienta. Por consiguiente, en todo circuito debe haber una fuente que suministre energía al circuito. En esta fuente, además de las fuerzas de Coulomb, deben actuar necesariamente fuerzas exteriores, no potenciales. El trabajo de estas fuerzas a lo largo del circuito cerrado debe ser distinto de cero. Precisamente durante el proceso de realización del trabajo por estas fuerzas, las partículas cargadas adquieren energía dentro de la fuente de corriente y, luego, al moverse por los conductores del circuito eléctrico, la ceden.

Las fuerzas exteriores ponen en movimiento las partículas cargadas dentro de todas las fuentes de corriente: en los generadores de las centrales eléctricas, en las pilas, en los acumuladores, etc.

Al cerrar un circuito se crea el campo eléctrico en todos los conductores que lo forman. Dentro de la fuente las cargas se mueven, bajo la acción de




Fig. 160

las fuerzas exteriores, en sentido opuesto al de las fuerzas de Coulomb (las negativas van del más al menos), y en el resto del circuito las pone en movimiento el campo eléctrico (fig. 159).

ANALOGÍA ENTRE LA CORRIENTE ELÉCTRICA Y LA CORRIENTE DE UN LÍQUIDO Para que se comprenda mejor lo antedicho vamos a recurrir a la analogía entre la corriente eléctrica en un conductor y la corriente de un líquido por los tubos. En cualquier trozo horizontal de tubería el líquido corre a costa de la diferencia de presión entre los extremos del trozo. El líquido se mueve en el sentido en que disminuye la presión. Pero la fuerza de la presión en el líquido es un tipo de las fuerzas de elasticidad, que son potenciales, y, por lo tanto, semejantes a las de Coulomb. Por eso el trabajo de estas fuerzas en un camino cerrado es nulo y dichas fuerzas son incapaces de producir una circulación duradera del líquido por los tubos. La corriente del líquido lleva consigo pérdidas de energía, debidas a la acción de las fuerzas de rozamiento. Para que el agua circule hace falta una bomba. El émbolo de esta bomba actúa sobre las partículas del líquido y crea una diferencia de presión constante entre la entrada y la salida de la bomba (fig. 160). En virtud de esto el líquido pasa por el tubo. La bomba es la análoga de la fuente de corriente y el papel de las fuerzas externas lo desempeña la fuerza que actúa sobre el agua por parte del émbolo en movimiento. Dentro de la bomba el líquido pasa de la parte en que la presión es menor a la parte en que la presión es mayor.

NATURALEZA DE LAS FUERZAS EXTERIORES. La naturaleza de las fuerzas exteriores puede ser diversa. En los generadores de las centrales eléctricas la fuerza exterior es la fuerza que, por parte del campo magnético, actúa sobre los electrones en el conductor que se mueve. De esto se trató brevemente en el curso de "Física I" (Ed. MIR).

En una pila, por ejemplo en la de Volta, actúan fuerzas químicas de naturaleza electromagnética. La pila de Volta consta de un electrodo de zinc y otro de cobre sumergidos en una solución de ácido sulfúrico. Las fuerzas químicas hacen que el zinc se disuelva en el ácido. A la solución pasan los iones de zinc, cargados positivamente, y el propio electrodo de zinc se carga negativamente. El cobre se disuelve muy poco en el ácido sulfúrico. Por eso

entre los electrodos de zinc y de cobre se produce una diferencia de potencial que condiciona la corriente en el circuito eléctrico cerrado.

FUERZA ELECTROMOTRIZ. La acción de las fuerzas exteriores se caracteriza por una magnitud física importante llamada **FUERZA ELECTROMOTRIZ** (abreviado f.e.m.). La fuerza electromotriz en un circuito cerrado es la razón del trabajo de las fuerzas exteriores en transportar la carga a lo largo del circuito, a esta misma carga¹⁾:

$$\mathcal{E} = \frac{A_{ca}}{\Delta q} \quad (9.19)$$

Lo mismo que la diferencia de potencial, la fuerza electromotriz se expresa en voltios.

Puede hablarse de fuerza electromotriz en cualquier trozo de circuito. Ésta será el trabajo específico de las fuerzas exteriores (trabajo de traslación de la carga unitaria) no en todo el circuito, sino únicamente en el trozo dado. La fuerza electromotriz de una pila es el trabajo que realizan las fuerzas exteriores en trasladar, dentro de ella, una carga positiva unitaria de un polo a otro. Debe subrayarse una vez más que el trabajo de las fuerzas exteriores no puede expresarse por medio de la diferencia de potencial, porque las fuerzas exteriores no son potenciales y su trabajo depende de la forma de la trayectoria. Así, por ejemplo, el trabajo que realizan las fuerzas exteriores en trasladar una carga entre los bornes de la fuente de corriente, fuera de ésta, es nulo.

Como la fuerza electromotriz es un trabajo específico, es también una magnitud escalar que puede ser tanto positiva como negativa.

9.10. Ley de Ohm para un circuito cerrado

Consideremos un circuito cerrado muy simple, formado por una fuente (pila, acumulador o generador) y una resistencia R (fig. 161). La fuente de corriente tiene la f.e.m. \mathcal{E} y la resistencia r . La resistencia de la fuente se suele llamar resistencia interna, para diferenciarla de la resistencia exterior R del circuito. En un generador r es la resistencia de los devanados, y en una pila, la resistencia de la solución electrolítica y de los electrodos.

La ley de Ohm para un circuito cerrado relaciona la intensidad de la corriente en el circuito, i , f.e.m. \mathcal{E} y la resistencia total $R + r$. Esta relación puede establecerse teóricamente aplicando la ley de conservación de la energía y la ley de Joule-Lenz (9.17).

Supongamos que en el tiempo Δt pasa por la sección transversal del conductor la carga Δq . Entonces el trabajo que realizan las fuerzas exteriores

¹⁾ Como se ve por la definición, la f.e.m. es numéricamente igual al trabajo realizado en transportar una carga positiva unitaria, y no una fuerza en el sentido ordinario de esta palabra. En este caso la terminología que se emplea tampoco es acertada, pero fue establecida hace mucho tiempo.

en trasladar la carga Δq se puede escribir así: $A_{ex} = \mathcal{E} \Delta q$. De acuerdo con la definición de intensidad de corriente (9.1), $\Delta q = I \Delta t$. Por lo tanto,

$$A_{ex} = \mathcal{E} I \Delta t. \quad (9.20)$$

Al realizarse este trabajo en las partes interna y externa del circuito, cuyas resistencias son r y R , se desprende cierta cantidad de calor. Según la ley de Joule-Lenz este calor será.

$$Q = I^2 R \Delta t + I^2 r \Delta t. \quad (9.21)$$

Y, de acuerdo con la ley de conservación de energía, $A = Q$. Igualando entre sí (9.20) y (9.21), se obtiene:

$$\mathcal{E} = IR + Ir. \quad (9.22)$$

El producto de la intensidad de la corriente por la resistencia del trozo de circuito se suele denominar CAÍDA DE TENSIÓN EN DICHO TROZO. Por lo tanto, la f.e.m. es igual a la suma de las caídas de tensión en las partes interna y exterior del circuito cerrado.

Por lo general, la ley de Ohm para un circuito cerrado se escribe en la forma siguiente:



$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}. \quad (9.23)$$

La intensidad de la corriente en un circuito cerrado es igual a la razón de la f.e.m. del circuito a su resistencia total.

La intensidad de la corriente depende de tres magnitudes: la f.e.m. \mathcal{E} y las resistencias R y r de las partes interna y exterior del circuito. La resistencia interna de la fuente de corriente no ejerce una influencia apreciable en la intensidad de la corriente, si es pequeña en comparación con la resistencia de la parte exterior del circuito ($R \gg r$). En este caso la tensión en los bornes de la fuente es aproximadamente igual a la f.c.m.: $U = IR \approx \mathcal{E}$.

Pero si se produce un cortocircuito ($R \rightarrow 0$) la intensidad de la corriente en el circuito la determina precisamente la resistencia interna de la fuente y puede ser muy grande cuando la fuerza electromotriz es de varios voltios, si r es pequeña (por ejemplo, en un acumulador $r \approx 0,1-0,001 \Omega$). Los cables pueden fundirse y la fuente misma inutilizarse.

Si en el circuito hay varias pilas conectadas en serie, cuyas f.c.m. sean






Fig. 163




Fig. 164

$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$, etc., la f.e.m. total del circuito será igual a la suma algebraica de las f.e.m. de las pilas por separado. Para determinar el signo de la f.e.m. de una fuente cualquiera es preciso primero elegir convencionalmente el sentido positivo de la corriente en el circuito. En la fig. 162 se considera positivo (arbitrariamente) el sentido opuesto al de las agujas del reloj

Si al recorrer el circuito se pasa del polo negativo de una fuente al positivo, la f.e.m. $\varepsilon > 0$. En este caso las fuerzas exteriores realizan dentro de la fuente un trabajo positivo. En cambio, si al recorrer el circuito se pasa del polo positivo de la fuente al negativo, la f.e.m. será negativa y las fuerzas exteriores realizarán dentro de la fuente un trabajo negativo. Así, para el circuito representado en la fig. 162:

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = |\varepsilon_1| - |\varepsilon_2| + |\varepsilon_3|.$$

Si $\varepsilon > 0$, de acuerdo con (9.23), la intensidad de la corriente $I > 0$, es decir, el sentido de la corriente coincide con el del recorrido del circuito. Cuando $\varepsilon < 0$, al contrario, el sentido de la corriente es opuesto al del recorrido del circuito. La resistencia total del circuito R_1 es igual a la suma de todas las resistencias: $R_1 = R + r_1 + r_2 + r_3$.

Si varias pilas (u otras fuentes) de igual f.e.m. están conectadas en paralelo, la f.e.m. de la batería es igual a la f.e.m. de una de las pilas (fig. 163). La resistencia interna de la batería se calcula por la regla general de la conexión de conductores en paralelo. Para el circuito representado en la fig. 163, según la ley de Ohm para un circuito cerrado, la intensidad de la corriente se determina por la fórmula

$$I = \frac{\varepsilon}{R + \frac{r}{3}}.$$

¿ ?

1. ¿Por qué el campo eléctrico de las partículas cargadas (campo coulombiano) es incapaz de mantener la corriente eléctrica continua en un circuito?
2. ¿Qué son las fuerzas exteriores?
3. ¿A qué se llama fuerza electromotriz?
4. Enuncie la ley de Ohm para un circuito cerrado.
5. ¿De qué depende el signo de la f.e.m. en la ley de Ohm para un circuito cerrado?

Ejemplos de resolución de problemas

En los problemas relacionados con la f.e.m. hay que conocer la ley de Ohm para un circuito cerrado (9.23) y saber colocar correctamente los signos de las f.e.m. en esta ley, cuando en el circuito hay varias fuentes de corriente. Además, en muchos problemas es necesario aplicar la ley de Ohm para un trozo de circuito (9.3) y las expresiones (9.16) y (9.18) del trabajo y de la potencia de la corriente.

1. Un acumulador de f.e.m. $|\mathcal{E}| = 6 \text{ V}$ y de resistencia interna $r = 0,1\Omega$, alimenta un circuito exterior de resistencia $R = 12,4\Omega$. ¿Qué cantidad de calor Q se desprende en el tiempo $t = 10 \text{ min}$ en todo el circuito?

Solución. De acuerdo con la ley de Ohm para un circuito cerrado, la corriente en el circuito es $I = \mathcal{E}/(R + r)$. La cantidad de calor que se desprende en la parte exterior del circuito es $Q_1 = I^2 R t$, y en la parte interna, $Q_2 = I^2 r t$. La cantidad total de calor que se desprende será:

$$Q = Q_1 + Q_2 = I^2 (R + r) t = \frac{\mathcal{E}^2 t}{R + r}; \quad Q = 1728 \text{ J.}$$

2. Una pila de f.e.m. $|\mathcal{E}| = 5 \text{ V}$ y resistencia interna $r = 0,2\Omega$, se conecta en circuito cerrado con una resistencia exterior $R = 40\Omega$. ¿A qué será igual la tensión U en la resistencia externa?

Solución. De acuerdo con la ley de Ohm para un trozo de circuito, $U = IR$. La intensidad de la corriente en el circuito cerrado $I = \mathcal{E}/(R + r)$. De donde $U = \mathcal{E}R/(R + r)$; $U \approx 4,8 \text{ V}$.

Ejercicio

12

1. ¿A qué es igual la tensión en los bornes de una pila, cuya f.e.m. es igual a \mathcal{E} , si el circuito está abierto?
2. ¿A qué será igual la intensidad de la corriente si se cortocircuita un acumulador de f.e.m. $|\mathcal{E}| = 12 \text{ V}$ y resistencia interna $r = 0,01\Omega$?
3. La batería de una linterna de bolsillo se conecta a un reóstato. Cuando la resistencia del reóstato es de $1,65\Omega$, la tensión en él es de $3,30 \text{ V}$, y cuando la resistencia es de $3,50\Omega$, la tensión es de $3,50 \text{ V}$. Hallar la f.e.m. y la resistencia interna de la batería.
4. Dos pilas, cuyas f.e.m. respectivas son de $4,50$ y $1,50 \text{ V}$ y cuyas resistencias internas son de $1,50$ y $0,50\Omega$, están conectadas como se ve en la fig. 164 y alimentan una lámpara de linterna de bolsillo. ¿Qué potencia consume dicha lámpara, si se sabe que la resistencia de su filamento cuando está caliente es igual a 23Ω ?
5. Un circuito cerrado se alimenta de una fuente con 6 V de f.e.m. y $0,1\Omega$ de resistencia interna. Construir las gráficas de la intensidad de la corriente en el circuito y de la tensión en los bornes de la fuente, en función de la resistencia de la parte exterior.
6. Dos pilas de igual f.e.m., de $4,1 \text{ V}$ cada una, pero de resistencias internas distintas, la una de 4Ω y la otra de 6Ω , están acopladas por los polos de igual signo, de los cuales se han hecho bornes. ¿Qué f.e.m. y qué resistencia interna debe tener una pila para poder sustituir a esta batería?

Breve resumen del capítulo IX

El movimiento dirigido (ordenado) de las partículas cargadas se llama corriente eléctrica. La intensidad de la corriente es igual a la razón de la carga Δq transportada a través de la sección transversal del conductor durante un intervalo de tiempo Δt , a este mismo intervalo $I = \Delta q / \Delta t$.

La intensidad de la corriente se mide en amperios. Según la ley de Ohm para un trozo de circuito

$$I = \frac{U}{R},$$

donde U es la tensión en los extremos del trozo de circuito, y R , la resistencia de éste. La resistencia se mide en ohmios: $1 \Omega = 1 \text{ V} / 1 \text{ A}$.

La resistencia de los conductores metálicos aumenta, al elevarse su temperatura, de un modo aproximadamente lineal. Una serie de metales puros y aleaciones a temperaturas próximas al cero absoluto pierden totalmente la resistencia. Este fenómeno se llama superconductibilidad.

Durante el movimiento ordenado de las partículas cargadas por el conductor, el campo eléctrico realiza el trabajo denominado trabajo de la corriente. El trabajo de la corriente durante el tiempo Δt en un trozo de conductor es:

$$A = IU \Delta t.$$

La cantidad de calor que se desprende en el conductor con corriente, según la ley de Joule-Lenz, es

$$Q = I^2 R \Delta t.$$

La potencia de la corriente $P = A / \Delta t = IU$.

Las fuerzas potenciales del campo coulombiano no pueden mantener la corriente continua en un circuito cerrado, ya que no realizan trabajo al trasladar las partículas cargadas a lo largo del circuito cerrado. En el circuito deben existir fuerzas externas no potenciales de una u otra naturaleza. Estas fuerzas actúan dentro de la fuente de corriente que se conecta al circuito.

La razón del trabajo que realizan las fuerzas exteriores en trasladar la carga Δq a lo largo del circuito cerrado, a dicha carga, se llama fuerza electromotriz:

$$\mathcal{E} = \frac{A_{\text{ex}}}{\Delta q}$$

La intensidad de la corriente en un circuito cerrado es igual a la razón de la f.e.m. del circuito a su resistencia total:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}.$$

10. La corriente eléctrica en distintos medios

10.1. Conductibilidad eléctrica de las diversas sustancias

Hemos estudiado con detalles la corriente eléctrica en los conductores metálicos y conocido la característica tensión-intensidad de estos conductores establecida empíricamente, es decir, la ley de Ohm. Los conductores metálicos se emplean mucho en la transmisión de la energía eléctrica desde la fuente de corriente hasta el consumidor. Así mismo estos conductores se utilizan en los motores y generadores eléctricos, en los aparatos eléctricos de caldeo, etc.

A la vez que los metales, son buenos conductores, es decir, *sustancias con gran cantidad de partículas cargadas libres*, las soluciones acuosas o las fusiones de electrólitos y el gas ionizado o plasma. Estos conductores también se usan mucho en la técnica. En los dispositivos electrónicos de vacío la corriente eléctrica la forman los flujos de electrones.

Además de los conductores y de los dieléctricos o *sustancias con pequeña cantidad de partículas cargadas libres*, existe un grupo de sustancias cuya conductibilidad ocupa una posición intermedia entre los conductores y los dieléctricos. Estas sustancias conducen la electricidad no tan bien que sea posible llamarlas conductoras, ni tan mal que se las pueda calificar de dieléctricas. Por eso se les ha dado el nombre de SEMICONDUCTORES.

Hasta hace poco tiempo los semiconductores no desempeñaban un papel práctico apreciable. En la electrónica y en radiotecnica se utilizaban exclusivamente diversos conductores y dieléctricos. Pero la situación ha cambiado radicalmente e incluso puede decirse que en radiotecnica se ha producido una revolución cuando, al principio teóricamente y después por vía experimental, fue descubierta y estudiada la posibilidad de controlar fácilmente la conductibilidad eléctrica de los semiconductores.

Es natural que para transmitir la energía eléctrica por cables se siguen empleando los materiales conductores. Los semiconductores se utilizan como elementos transformadores de la corriente en los receptores de radio, en las máquinas calculadoras, etc.

En este capítulo vamos a estudiar los procesos físicos que condicionan el paso de la corriente eléctrica a través de los diversos medios. Empezaremos por los conductores metálicos. La característica tensión-intensidad de estos conductores nos es conocida, pero hasta ahora no se ha dicho nada de su explicación desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular.

10.2. Conducción por electrones de los metales

Los portadores de la carga libre en los metales son los electrones. Estos electrones participan en el movimiento térmico caótico. Bajo la acción del campo eléctrico empiezan a desplazarse ordenadamente con una velocidad media del orden de 10^{-4} m/s (véase el 9 I).



Leonid Isaákovich Mandelshtam (1879-1944), uno de los más grandes físicos soviéticos, académico. Hizo una gran aportación al desarrollo de la teoría de las oscilaciones, de la radiofísica y de la óptica. Con G. S. Landsberg descubrió la dispersión de la luz por los cristales que va acompañada de la variación de la frecuencia (llamada dispersión de combinación y también efecto Raman). L. I. Mandelshtam creó toda una dirección en la física soviética. Discípulos suyos fueron después los académicos A. A. Andrónov y M. A. Leontóvich y los profesores S. M. Ritov y S. P. Strelkov.

DEMOSTRACION EXPERIMENTAL DE LA EXISTENCIA DE LOS ELECTRONES LIBRES EN LOS METALES La demostración experimental de que la conductibilidad de los metales se debe al movimiento de los electrones libres fue dada por L. I. Mandelshtam y N. D. Papalexí (en 1913) y por T. Stewart y R. Tolman (en 1916).

El esquema de estos experimentos es el siguiente. En una bobina se enrolla un alambre, cuyos extremos se sueldan a dos discos metálicos aislados entre sí (fig. 165). A los bordes de los discos, por medio de contactos deslizantes, se conecta un galvanómetro.

La bobina se hace girar con rapidez y luego se para bruscamente. Después de parar bruscamente la bobina, las partículas cargadas libres se mueven por inercia respecto del conductor durante cierto tiempo y, por consiguiente, en dicha bobina se produce corriente eléctrica. Esta corriente dura poco, ya que, a causa de la resistencia del conductor, las partículas cargadas se deceleran y su movimiento ordenado, que genera la corriente, cesa.

Las observaciones demostraron que en el circuito, después de parar la bobina, existe corriente durante cierto tiempo. El sentido de esta indica que está creada por el movimiento de partículas con carga negativa. La carga transportada al ocurrir esto es proporcional a la razón de la carga de las partículas que crean la corriente, a su masa, es decir, e/m . Por eso, midiendo



Fig. 165

la carga que pasa por el galvanómetro durante el tiempo que existe la corriente en el circuito, se consiguió determinar la relación e/m , que resultó ser igual a $1,8 \cdot 10^{11}$ C/kg. Esta magnitud coincide con la razón de la carga a la masa del electrón, hallada antes en otros experimentos.

MOVIMIENTO DE LOS ELECTRONES EN UN METAL. Los electrones, bajo la influencia de la fuerza continua que actúa sobre ellos por parte del campo eléctrico, adquieren una velocidad determinada del movimiento ordenado. Esta velocidad no aumenta después con el tiempo, porque por parte de los iones de la red cristalina actúa sobre los electrones cierta fuerza deceleradora. Esta fuerza es semejante a la de la resistencia que actúa sobre una piedra cuando ésta se hunde en el agua. Como resultado la velocidad media del movimiento ordenado de los electrones es proporcional a la intensidad del campo eléctrico en el conductor, $v \sim E$, y, por lo tanto, a la diferencia de potencial en los extremos del conductor, ya que $E = U/l$, siendo l la longitud del conductor.

Sabemos que la intensidad de la corriente en el conductor es proporcional a la velocidad del movimiento ordenado de las partículas (véase la fórmula 9.2). Por consiguiente, podemos decir que la intensidad de la corriente es proporcional a la diferencia de potencial entre los extremos del conductor, $I \sim U$. En esto consiste la explicación cualitativa de la ley de Ohm sobre la base de la teoría electrónica de la conductibilidad de los metales.

Construir una teoría cuantitativa satisfactoria del movimiento de los electrones en el metal, basándose en las leyes de la mecánica clásica, es imposible. Esto se debe a que las condiciones en que se efectúa el movimiento de los electrones en el metal son tales, que la mecánica clásica de Newton es inaplicable para su descripción. Esto se puede ver claramente en el ejemplo que sigue. Si se determina experimentalmente la energía cinética media del movimiento térmico de los electrones en el metal a la temperatura ambiente y se halla la temperatura correspondiente a esta energía por la fórmula $mv^2/2 = 3kT/2$, se obtiene una temperatura del orden de 10^5 – 10^6 K. Esa temperatura existe en el interior de las estrellas. El movimiento de los electrones en el metal se subordina a las leyes de la mecánica cuántica (las leyes de la mecánica clásica newtoniana son inaplicables en este caso).

-
6. ?
1. Enumere las sustancias (materiales) que son buenos conductores de la corriente eléctrica.
 2. La bobina en el experimento representado en la fig. 165 estaba girando en el sentido de las agujas del reloj y después se frenó bruscamente. Determine el sentido de la corriente eléctrica en dicha bobina en el instante de frenarla.
 3. ¿Cómo depende la velocidad del movimiento ordenado de los electrones en un conductor metálico de la tensión en los extremos del mismo?
-

10.3. La corriente eléctrica en los líquidos

Los líquidos, lo mismo que los sólidos, pueden ser dieléctricos, conductores y semiconductores. A los dieléctricos pertenece el agua destilada, a los conductores, las soluciones de electrolitos: ácidos, álcalis y sales. Son semiconductores líquidos, por ejemplo, el selenio fundido y las fusiones de los sulfuros.

DISOCIACIÓN ELECTROLÍTICA. En el curso de química inorgánica se explica detalladamente de por qué las soluciones acuosas de los electrolitos conducen la corriente eléctrica. Cuando los electrolitos se disuelven, bajo la influencia del campo eléctrico de las moléculas polares del agua transcurre la desintegración de las moléculas de los electrolitos en iones separados. Este proceso recibe el nombre de DISOCIACIÓN ELECTROLÍTICA.

El grado de disociación, es decir, la parte de las moléculas de sustancia disuelta que se desintegran en iones depende de la temperatura, de la concentración de la disolución y de la permitividad e del disolvente. Con el aumento de la temperatura crece el grado de disociación y, por consiguiente, aumenta la concentración de iones cargados positiva y negativamente.

Los iones de signos distintos, al encontrarse, se pueden volver a unir formando moléculas neutras (recombinación). Si las condiciones no varían, en la solución se establece un equilibrio dinámico con el cual el número de moléculas que, por segundo, se desintegran en iones es igual al número de pares de iones que en el mismo tiempo vuelven a juntarse y formar moléculas neutras.

CONDUCCIÓN POR IONES. Los portadores de carga en las disoluciones acuosas y en las fusiones de electrolitos son los iones cargados positiva y negativamente.

Si un recipiente con solución de electrolito se conecta a un circuito eléctrico, los iones negativos empiezan a moverse hacia el electrodo positivo o ánodo y los positivos, hacia el negativo o cátodo. Como resultado se establece la corriente eléctrica. En virtud de que el transporte de carga se efectúa en las soluciones acuosas y en las fusiones de electrolitos por medio de los iones, se dice que esta conducción es POR IONES.

Los líquidos pueden conducir también por electrones. Este tipo de conductibilidad lo tienen, por ejemplo, los metales líquidos.

ELECTRÓLISIS En la conducción por iones el paso de la corriente va ligado a un transporte de sustancia. En los electrodos se produce desprendimiento de las sustancias que entran en la composición de los electrolitos. En el ánodo los iones cargados negativamente ceden sus electrones superfluos (en química esto es una reacción de oxidación), y en el cátodo los iones positivos adquieren los electrones que les faltan (reacción de reducción). El proceso de desprendimiento de sustancia en los electrodos, debido a las reacciones de oxidación y reducción, se llama ELECTRÓLISIS.

APLICACIONES DE LA ELECTRÓLISIS La electrólisis se utiliza mucho en la técnica para diversos fines. Por vía electrolítica se recubre la superficie de un metal con una tenue capa de otro (niquelado, cromado, cobreado, etc.). Este recubrimiento protege la superficie contra la corrosión.

Si se toman medidas para que el recubrimiento electrolítico se pueda separar fácilmente de la superficie en que se haya depositado el metal (lo que se consigue, por ejemplo, recubriendo de grafito dicha superficie), se puede obtener una copia del relieve de la superficie.

En la industria tipográfica estas copias (estereotipos) se obtienen de las matrices (impreso de la composición sobre un material plástico). Para esto se deposita sobre las matrices una capa gruesa de hierro o de otro material. De esta forma se puede reproducir la composición en tantos ejemplares como sea necesario. Si antes la tirada de un libro se limitaba al número de impresiones posibles de obtener de una composición (porque durante la impresión se desgasta la matriz), ahora el empleo de los estereotipos permite aumentar mucho la tirada.

En la actualidad sólo se recurre a la electrólisis cuando se trata de obtener estereotipos para libros de alta calidad de impresión y con gran número de ilustraciones.

El proceso de obtención de recubrimientos exfoliables (galvanoplastia) fue elaborado por el científico ruso B.S. Yakobi, que en 1836 utilizó este procedimiento para hacer las imágenes huecas que adornan la catedral de San Isaac de Leningrado.

Por medio de la electrólisis se depuran los metales. Así, el cobre impuro obtenido del mineral, se funde, dándole forma de chapas gruesas, las cuales se colocan después en un baño electrolítico como ánodos. Durante la electrólisis el cobre del ánodo se disuelve, las impurezas, que contienen metales raros y de valor, precipitan en el fondo, y sobre el cátodo se deposita cobre puro.

Por electrólisis se obtiene el aluminio de las fusiones de bauxitas. Precisamente por este procedimiento de obtención del aluminio se ha conseguido que éste sea un metal barato y, junto con el hierro, el más extendido en la técnica y en los usos domésticos.

10.4. Ley de la electrólisis

Durante la electrólisis se produce en los electrodos un desprendimiento de sustancia. ¿De qué depende la masa de sustancia que se desprende en un tiempo determinado Δt ? Es evidente que esta masa será igual al producto de la masa de un ion m_{0i} por el número de iones N_i que llegan al electrodo en el tiempo Δt :

$$m = m_{0i} N_i \quad (10.1)$$

La masa del ion m_{0i} , según la fórmula (1.5), es:

$$m_{0i} = \frac{M}{N_A}, \quad (10.2)$$

donde M es la masa molar (o atómica) de la sustancia, y N_A , la constante de Avogadro, es decir, el número de iones que hay en un mol.

El número de iones que han llegado al electrodo será:

$$N_I = \frac{\Delta q}{q_{0I}}, \quad (10.3)$$

donde $\Delta q = I\Delta t$ es la carga que pasa a través del electrolito en el tiempo Δt , q_{0I} , la carga del ion, que viene determinada por la valencia n del átomo: $q_{0I} = ne$ (siendo e el módulo de la carga elemental).

Si se disocian moléculas constituidas por átomos monovalentes ($n = 1$), surgen iones de carga única. Por ejemplo, cuando se disocian las moléculas de KBr aparecen los iones K^+ y Br^- . La disociación de las moléculas de sulfato cúprico (vitriolo azul) hace que surjan los iones de carga doble Cu^{2+} y SO_4^{2-} , ya que los átomos de cobre en este compuesto son divalentes ($n = 2$). Sustituyendo en la fórmula (10.1) las expresiones (10.2) y (10.3) y teniendo en cuenta que $\Delta q = I\Delta t$ y $q_{0I} = ne$, se obtiene:

$$m = \frac{M}{neN_A} I\Delta t. \quad (10.4)$$

LEY DE FARADAY. Designemos por k el coeficiente de proporcionalidad entre la masa m de sustancia y la carga $\Delta q = I\Delta t$. Entonces,

$$m = k I\Delta t, \quad (10.5)$$

$$k = \frac{1}{eN_A} \frac{M}{n}; \quad (10.6)$$

k es un coeficiente de proporcionalidad que depende de la naturaleza de la sustancia.

Por consiguiente, la masa de sustancia que se desprende en el electrodo durante el tiempo Δt , al pasar la corriente, es proporcional a la intensidad de la corriente y al tiempo.

Esta afirmación, que hemos obtenido teóricamente, la estableció por primera vez, empíricamente, M. Faraday y lleva el nombre de LEY DE LA ELECTRÓLISIS DE FARADAY.

Por la fórmula (10.5) se ve que el coeficiente k es numéricamente igual a la masa de sustancia que se desprende en los electrodos cuando los iones transportan una carga igual a 1 C. La magnitud k se llama EQUIVALENTE ELECTROQUÍMICO DE LA SUSTANCIA DADA y se expresa en kilogramos por coulombio (kg/C).

El equivalente electroquímico tiene un sentido físico simple. Como $M/N_A = m_{0I}$ y $en = q_{0I}$, de acuerdo con (10.6), $k = m_{0I}/q_{0I}$, es decir, k es igual a la razón de la masa del ion a su carga.

Midiendo las magnitudes m y Δq se pueden determinar los equivalentes electroquímicos de las diversas sustancias.

De que la ley de Faraday es correcta podemos cerciorarnos haciendo un experimento. Montemos la instalación que se representa en la fig. 166. Los tres baños electrolíticos están llenos de la misma solución de electrolito, pero las corrientes que pasan por ellos son distintas. Designemos las intensidades




Fig. 166

de dichas corrientes por I_1 , I_2 e I_3 . Entonces $I_1 = I_2 + I_3$. Midiendo las masas m_1 , m_2 y m_3 de la sustancia que se desprende en los electrodos de los distintos baños, podemos convencernos de que estas masas son proporcionales a las respectivas intensidades I_1 , I_2 e I_3 .

CONSTANTE DE FARADAY. El producto de la carga elemental (carga del electrón) por la constante de Avogadro N_A se conoce con el nombre de constante de Faraday: $F = eN_A$. Introduciendo esta constante en la ecuación (10.4) de la masa de sustancia que se desprende durante la electrólisis, se obtiene:

$$m = \frac{1}{F} \frac{M}{n} I \Delta t \quad (10.7)$$

Según la fórmula (10.7), F es numéricamente igual a la carga que hay que hacer pasar a través de la solución de electrolito para que se desprenda en el electrodo una masa de sustancia numéricamente igual a la razón de la masa molar de dicha sustancia a su valencia. La constante de Faraday, hallada empíricamente es $F \approx 96\,500$ C/mol.

DETERMINACIÓN DE LA CARGA DEL ELECTRÓN Conociendo la constante de Avogadro y la de Faraday se puede hallar el módulo de la carga del electrón.

$$e = \frac{F}{N_A} = \frac{96\,500}{6,02 \cdot 10^{23}} \text{ C} \approx 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C.}$$

Precisamente por este procedimiento fue obtenido por primera vez, en 1874, el valor de la carga eléctrica elemental

¿ ?

1. ¿A qué se llama disociación electrolítica?
2. ¿Por qué cuando pasa corriente por una solución de electrolito tiene lugar el transporte de sustancia, mientras que cuando circula por un conductor metálico esto no ocurre?
3. Enuncie la ley de Faraday para la electrólisis.
4. ¿Cómo puede determinarse la carga eléctrica elemental por el valor de la constante de Faraday hallado por vía experimental?

10.5. La corriente eléctrica en los gases

DESCARGA ELÉCTRICA EN UN GAS Tomemos un electrómetro, conectemos a él las placas de un condensador plano y carguémoslo (fig. 167) A la temperatura ambiente, si el aire está suficientemente seco, el condensador no se descarga de un modo apreciable. Esto indica que la corriente eléctrica en el aire, debida a la diferencia de potencial entre las placas, es muy pequeña. Por consiguiente, la conductibilidad eléctrica del aire a la temperatura ambiente es muy pequeña. El aire se puede considerar como dieléctrico.

Calentemos con una cerilla el aire que hay entre las placas (fig. 168) Se observará que la aguja del electrómetro se acerca rápidamente al cero, es decir, el condensador se descarga. Por lo tanto, el gas calentado es conductor y en él se establece la corriente.

El proceso de paso de la corriente a través de un gas se llama descarga en el gas.

IONIZACIÓN DE LOS GASES. Hemos visto que a la temperatura ambiente el aire es muy mal conductor. Al calentarlo, la conductibilidad del aire aumenta. El incremento de la conductibilidad del aire se puede producir por otros procedimientos, como, por ejemplo, por la acción de diversas radiaciones: ultravioletas, de rayos X, radiactivas, etc.

En las condiciones ordinarias los gases están constituidos casi totalmente por átomos o moléculas neutros y, por consiguiente, son dieléctricos. Cuando se calientan o se someten a la acción de una radiación, parte de los átomos se ioniza, o sea, se desintegra en iones cargados positivamente y electrones (fig. 169) En el gas también pueden formarse iones negativos su aparición se debe a que a los átomos neutros se unen electrones.

La ionización de los gases al calentarlos se explica porque, a medida que se calientan, las moléculas se mueven más de prisa. Algunas de ellas lo hacen tan rápidamente que una parte de las mismas, al chocar, se desintegra convirtiéndose en iones. Cuanto más elevada es la temperatura, más iones se forman.




Fig. 167




Fig. 168

CONDUCTIBILIDAD DE LOS GASES El mecanismo de la conductibilidad de los gases se parece al de las soluciones y fusiones de los electrólitos. Pero se diferencia en que la carga negativa no es transportada por los iones negativos, como en aquéllas, sino por los electrones, aunque la conducción por iones negativos también puede desempeñar un papel determinado. Así, pues, en los gases se combina la conducción por electrones, semejante a la de los metales, con la conducción por iones, parecida a la de las soluciones acuosas o de las fusiones de los electrólitos. También existe otra diferencia esencial. En las soluciones electrolíticas la formación de los iones se debe al debilitamiento de las ligaduras intramoleculares de los iones de las moléculas del soluto bajo la acción de las moléculas del solvente (moléculas de agua). En los gases se forman los iones al calentar el gas o a costa de la acción de ionizadores exteriores, como, por ejemplo, de las radiaciones.

RECOMBINACIÓN Si el ionizador deja de actuar, puede observarse que el electrómetro cargado vuelve a conservar la carga. Esto indica que una vez que cesa la acción del ionizador, el gas deja de ser conductor. La corriente se interrumpe en cuanto todos los iones y electrones llegan a los electrodos.

Así mismo, cuando un electrón se aproxima a un ion cargado positivamente, ambos pueden formar de nuevo un átomo neutro. Esto se representa esquemáticamente en la fig. 170. Este proceso recibe el nombre de **RECOMBINACIÓN DE LAS PARTICULAS CARGADAS**.




Fig. 169




Fig. 170

En ausencia de campo exterior, las partículas cargadas sólo desaparecen a causa de la recombinación y el gas se convierte en dieléctrico. Si la acción del ionizador no varía, se establece un equilibrio dinámico, con el cual el número de pares de partículas cargadas que se forman de nuevo es igual al número medio de pares que desaparecen a causa de la recombinación

10.6. Descargas mantenida y automantenida

DESCARGA MANTENIDA. Para estudiar la descarga en un gas a distintas presiones conviene utilizar un tubo de vidrio con dos electrodos metálicos (fig. 171)

Supongamos que por medio de un ionizador cualquiera se forma, por segundo, en el gas un número determinado de pares de partículas cargadas iones y electrones

Si entre los electrodos existe una pequeña diferencia de potencial, los iones cargados positivamente se desplazan hacia el electrodo negativo y los electrones, hacia el positivo. Como resultado, en el tubo aparece una corriente eléctrica, es decir, se produce la descarga en el gas

No todos los iones que se forman alcanzan los electrodos. Una parte de ellos se junta de nuevo y forma moléculas neutras del gas. A medida que crece la diferencia de potencial entre los electrodos del tubo, la parte de partículas cargadas que alcanza dichos electrodos aumenta. También aumenta la intensidad de la corriente en el circuito. Por fin llega un instante en que todas las partículas cargadas que se forman por segundo en el gas alcanzan en este tiempo los electrodos. La corriente ya no crece más (fig. 172). Como suele decirse, la corriente ha llegado a la SATURACION. Si en estas condiciones cesa la acción del ionizador, se interrumpe la descarga, puesto que no hay otras fuentes de iones. Por esta razón se dice que la descarga es MANTENIDA o NO AUTÓNOMA.

DESCARGA AUTOMANTENIDA. ¿Qué ocurrirá con la descarga en el gas si seguimos aumentando la diferencia de potencial entre los electrodos?

Parecería que, al continuar aumentando la diferencia de potencial, la intensidad de la corriente debería permanecer invariable. Sin embargo, la experiencia demuestra que al aumentar la diferencia de potencial entre los electrodos, a partir de cierto valor, la corriente aumenta de nuevo (fig. 173). Esto significa que en el gas aparecen iones adicionales a los que se forman a costa de la acción del ionizador. La intensidad de la corriente puede aumentar centenares y millares de veces y el número de iones que surgen en el proceso de la descarga puede llegar a ser tan grande que el ionizador exterior será ya innecesario para mantener la descarga. Si ahora se elimina







Fig. 171




1 Ejemplos de máquinas térmicas: motor de combustión interna y motor cohete. Durante su funcionamiento la máquina térmica recibe la cantidad de calor Q_1 y cede Q_2 . El trabajo que realiza es $A = Q_1 - Q_2$.



2. Las fuerzas de la tensión superficial mantienen en la superficie del agua una aguja de acero y al insecto llamado zapatero o tejedor. Estas fuerzas determinan la forma y las propiedades de las pompas de jabón y de las gotas de líquido





3 Horno eléctrico de arco para fundir
acero 1, caja; 2, revestimiento, 3,
electrodo



4 Ejemplos de descargas en gases:
chorro de plasma lanzado por la tobera
de un plasmatrón; luminiscencia de las
capas superiores de la atmósfera
bombardeadas por las partículas
cósmicas cargadas (aurora boreal);
descarga luminiscente en un tubo; arco
eléctrico, descarga en chispas gigantesca
(rayo); descarga por efecto corona (fue-
gos de San Telmo).






Fig. 172




Fig. 173

dicho ionizador, la descarga no cesara. Como en este caso la descarga no necesita para su mantenimiento el ionizador exterior, se dice que es AUTOMANTENIDA o AUTÓNOMA.

IONIZACION POR CHOQUE CON ELECTRONES. ¿Cuál es la causa del brusco crecimiento de la intensidad de la corriente cuando las tensiones son grandes?

Consideremos un par cualquiera de partículas cargadas (un ion y un electrón) que se hayan formado en virtud de la acción de un ionizador exterior. El electrón libre así originado comienza a moverse hacia el electrodo positivo o ánodo, y el ion positivo, hacia el cátodo. En su trayectoria encuentra el electron iones y átomos neutros. En los intervalos entre dos choques consecutivos la energía del electrón aumenta a expensas del trabajo que realizan las fuerzas del campo eléctrico. Cuanto mayor sea la diferencia de potencial entre los electrodos, tanto mayor será la intensidad del campo eléctrico. La energía cinética del electrón antes del choque de turno es proporcional a la intensidad del campo y a la longitud del recorrido libre del electrón (es decir, entre dos choques consecutivos)

$$\frac{mv^2}{2} = eEl. \quad (10.8)$$

Si la energía cinética del electrón es mayor que el trabajo A_i necesario para ionizar un átomo neutro, o sea, si

$$\frac{mv^2}{2} \geq A_i,$$

al producirse la colisión del electrón con el átomo, este se ioniza. El esquema de este proceso puede verse en la fig. 174. Como resultado, en vez de un electrón surgen dos (el que incidió sobre el átomo y el que fue arrancado de este último). Estos electrones adquieren a su vez energía en el campo, ionizan los átomos que encuentran a su paso y así sucesivamente. A causa de esto el número de partículas cargadas crece rapidamente y se produce una avalancha electrónica. El proceso que acabamos de describir se llama **IONIZACIÓN POR CHOQUE CON ELECTRONES**. Pero esta ionización sola no puede asegurar el mantenimiento autónomo de la descarga. En efecto, todos los electrones que surgen de este modo se mueven en dirección al ánodo y al llegar a él "abandonan el juego". Para que la descarga se mantenga es




Fig. 174

necesario que el cátodo emita electrones. La emisión de electrones puede ser condicionada por varias causas

Los iones positivos, que se forman al chocar los electrones con los átomos neutros, moviéndose hacia el cátodo adquieren, bajo la acción del campo, una gran energía cinética. Cuando estos iones rápidos chocan con el cátodo, de la superficie de este se desprenden electrones.

EMISIÓN TERMOELECTRÓNICA. Además de esto, el cátodo puede emitir electrones cuando se calienta hasta una temperatura elevada. Este proceso se denomina **EMISIÓN TERMOELECTRÓNICA**. Puede considerarse como si los electrones se evaporaran del metal. En muchos sólidos la emisión termoelectrónica transcurre a temperaturas con las cuales la vaporización de la propia sustancia es aún pequeña. Estas sustancias son las que se emplean para hacer los cátodos.

Cuando la descarga es automantenida, el calentamiento del cátodo puede producirse a costa de su bombardeo por iones positivos. Si la energía de los iones no es demasiado grande, el arranque de electrones del cátodo no tiene lugar y los electrones surgen por emisión termoelectrónica.

10.7. Diversos tipos de descarga automantenida y sus aplicaciones técnicas

En dependencia de las propiedades y del estado del gas, del carácter y disposición de los electrodos y de la tensión aplicada a ellos, existen diversos tipos de descarga automantenida en los gases.

DESCARGA LUMINISCENTE. A presiones bajas (de décimas y centésimas de milímetro de la columna de mercurio) se observa en el tubo la **DESCARGA LUMINISCENTE**. Para excitar esta descarga es suficiente una tensión entre los electrodos de varios centenares de voltios (y a veces mucho menor). En la descarga luminiscente casi todo el tubo, excepto una pequeña zona junto al cátodo, está ocupado por una luminosidad homogénea llamada columna positiva (véase la 4^a lámina en color).

ARCO ELECTRICO. Si se ponen en contacto dos electrodos de carbón, en el punto en que se tocan la corriente eléctrica desprende una gran cantidad de calor a causa de la resistencia de contacto. La temperatura se eleva tanto, que comienza la emisión termoelectrónica. A consecuencia de esto, si los electrodos de carbón se van separando, entre ellos empieza la descarga. Ésta toma la forma de una columna de gas resplandeciente llamada **ARCO ELECTRICO** o **ARCO VOLTAICO**. La conductividad del gas en este caso es considerable incluso a la presión atmosférica, ya que el número de electrones




Fig. 175



Fig. 176




Fig. 177

que emite el electrodo negativo es muy grande. La intensidad de la corriente en un arco pequeño alcanza varios amperios, y en los arcos grandes llega a varios centenares de amperios con diferencias de potencial del orden de 50 V

El arco eléctrico fue obtenido la primera vez, en 1802, por el académico ruso V. V. Petrov.

La descarga de arco es una poderosa fuente de luz que se utiliza en los proyectores antiaéreos (fig. 175) y en los aparatos de proyección y de cine.

En la metalurgia se emplean mucho los bornos eléctricos, en los cuales la fuente de calor es una descarga de arco (véase la 3ª lámina en color). La descarga de arco se utiliza también para soldar metales (fig. 176).

OTROS TIPOS DE DESCARGA AUTOMANTENIDA A la presión atmosférica, en las proximidades de las partes puntiagudas de un conductor que porte gran carga eléctrica, se observa una descarga cuya zona luminosa parece una corona (véase la 4ª lámina en color). Esta descarga, llamada EFECTO CORONA, se debe a la gran intensidad (de cerca de $3 \cdot 10^6$ V/m) del campo eléctrico en las cercanías de la punta aguda cargada. El efecto corona debe tenerse en cuenta cuando se opera con alta tensión. Si existen partes salientes o conductores muy delgados puede iniciarse dicho efecto. Esto ocasiona fugas de energía eléctrica. Cuanto mayor sea la tensión de una línea de alto voltaje, tanto más gruesos deben ser los cables conductores.

Si la tensión entre los electrodos es grande, en el aire puede surgir la DESCARGA POR CHISPAS, cuya forma es la de un haz de rayas zigzagueantes que son ramificaciones de un canal delgado (fig. 177). Este tipo de descarga aparece cuando la potencia de la fuente no basta para mantener una descarga de arco o luminiscente. Un ejemplo de descarga por chispas gigantesca es el rayo (véase la 4ª lámina en color).

10.8. Plasma

A temperaturas muy bajas todas las sustancias se encuentran en estado sólido. El calentamiento hace que dichas sustancias pasen del estado sólido al líquido y después al gaseoso.

Cuando las temperaturas son suficientemente altas comienza la ionización del gas a expensas de los choques de los átomos o las moléculas que se mueven rápidamente. Entonces la sustancia pasa a un nuevo estado, llamado PLASMA¹¹. El plasma es un gas ionizado parcial o totalmente en el cual las densidades de carga positiva y negativa son prácticamente iguales. Por lo tanto, el plasma en conjunto es un sistema eléctricamente neutro. En dependencia de las condiciones, el grado de ionización del plasma, o sea, la razón del número de átomos ionizados a su número total, puede ser diverso. En el plasma totalmente ionizado no hay átomos neutros.

¹¹ Del griego "plasma", formación. Este término se empezó a usar en biología para designar los componentes líquidos incoloros de la sangre y de los tejidos vivos. En física el término "plasma" tiene otro sentido.

La ionización del gas y la formación del plasma puede deberse, además de al calentamiento, a diversos tipos de radiaciones o al bombardeo de los átomos del gas por partículas rápidas cargadas. En este caso se obtiene el llamado plasma frío o de baja temperatura.

PROPIEDADES DEL PLASMA. El plasma posee una serie de propiedades específicas que permiten considerarlo como cuarto estado de la materia.

Debido a la gran movilidad, las partículas cargadas del plasma se trasladan fácilmente bajo la acción de los campos eléctricos y magnéticos. Por eso cualquier alteración de la neutralidad eléctrica de partes aisladas del plasma, causada por una concentración de partículas con carga del mismo signo, se liquida rápidamente. Los campos eléctricos que surgen trasladan las partículas cargadas hasta que se restablezca la neutralidad eléctrica y el campo eléctrico se anula.

A diferencia de un gas neutro, entre cuyas moléculas existen fuerzas de acción próxima, entre las partículas cargadas del plasma actúan fuerzas de Coulomb que disminuyen lentamente al aumentar la distancia. Cada partícula interacciona al mismo tiempo con un gran número de partículas circundantes. En virtud de eso, a la vez que en el movimiento térmico caótico, las partículas del plasma pueden participar en diversos movimientos ordenados (colectivos). En el plasma se excitan con facilidad distintos tipos de oscilaciones y ondas.

La conductividad del plasma aumenta a medida que crece su grado de ionización. A alta temperatura el plasma totalmente ionizado se aproxima por su conductividad a los superconductores.

EL PLASMA EN EL COSMOS Y ALREDEDOR DE LA TIERRA. En estado de plasma se encuentra la inmensa mayoría (cerca del 99%) de la materia del Universo. A causa de la alta temperatura, el Sol y otras estrellas están constituidos en lo fundamental por plasma totalmente ionizado.

De plasma está formado el medio interestelar que llena el espacio entre las estrellas y las galaxias. La densidad de este medio es muy pequeña, en promedio es menor que un átomo por 1 cm^3 . La ionización de los átomos del medio interestelar se debe a la radiación de las estrellas y a los rayos cósmicos, que son flujos de partículas rápidas que atraviesan el espacio universal en todas direcciones. A diferencia del plasma caliente de las estrellas, la temperatura del plasma interestelar es muy baja.

El plasma envuelve nuestro planeta. La capa superior de la atmósfera, a la altura de 100 a 300 km, es un gas ionizado, la ionosfera. La ionización del aire de las capas superiores de la atmósfera la causan la radiación del Sol y los flujos de partículas cargadas que él emite. Por encima de la ionosfera se extienden los cinturones de radiación de la Tierra, descubiertos por medio de los satélites artificiales. Estos cinturones también están constituidos por plasma.

Muchas de las propiedades del plasma las poseen los electrones libres de los metales. A diferencia del plasma ordinario, en el plasma de los sólidos los iones positivos no se pueden trasladar por todo el cuerpo.

APLICACIONES PRÁCTICAS DEL PLASMA. El plasma se produce en todos los tipos de descarga en gases: luminiscente, de arco, de chispas, etc. Este plasma se llama de descarga gaseosa.

En los tubos de los anuncios luminosos y en las lámparas de luz solar se utiliza el plasma de la columna positiva de la descarga luminiscente. En estas últimas la descarga tiene lugar en vapor de mercurio. El tubo de cristal está recubierto de un compuesto especial, llamado luminóforo¹⁾, que bajo la influencia de la radiación del plasma también emite luz. El luminóforo se elige de forma que la composición de su luminosidad esté próxima a la de la luz blanca.

El plasma de descarga gaseosa se emplea en muchos aparatos, como, por ejemplo, en los láseres de gas o generadores cuánticos de luz. Los láseres son las fuentes de luz más potentes. Su radiación tiene una serie de propiedades sobresalientes. Se darán a conocer en el curso de "Física 4" (Ed. MIR).

Un chorro de plasma se utiliza en los generadores magnetohidrodinámicos (MHD), que ya se mencionaron al tratar de la superconductibilidad. Los motores de plasma de pequeña potencia ofrecen perspectivas de aplicación en las naves cósmicas.

Hace relativamente poco tiempo fue creado un nuevo aparato, el plasmatrón. En él se obtienen chorros potentes de plasma denso que se emplean mucho en distintas ramas de la técnica: para cortar y soldar metales, perforar pozos en terrenos duros, etc., (véase la 4ª lámina en color). Sometiéndolas al chorro de plasma se aceleran muchas reacciones químicas y pueden producirse otras que no se efectúan en las condiciones ordinarias.

Las perspectivas de más transcendencia las ven los físicos en la utilización del plasma de alta temperatura (de decenas de millones de grados) para crear reacciones termonucleares controladas. En la actualidad se llevan a cabo intensos trabajos de investigación para conseguir estas reacciones, que van acompañadas de la liberación de una cantidad de energía enorme. La solución de este grandioso problema pondrá en manos del hombre una fuente de energía prácticamente inagotable.

¿?

- 1 ¿Qué diferencia existe entre la disociación de los electrolitos y la ionización de los gases?
 - 2 ¿Qué condiciones son necesarias para que una descarga en gas mantenida se convierta en automantenida?
 - 3 ¿Qué es la emisión termoelectrónica?
 - 4 Enumere los tipos principales de descarga automantenida
 - 5 ¿Qué es el plasma?
-

10.9. La corriente eléctrica en el vacío

En los tubos de rayos catódicos, en las válvulas de los receptores de radio y en otros muchos dispositivos los electrones se mueven en el vacío. ¿Cómo se obtienen los flujos de electrones en el vacío? ¿Qué propiedades tienen estos flujos?

La descarga automantenida en un gas puede producirse en un tubo de vidrio con dos electrodos (fig. 171) solamente con la condición de que la

¹⁾ Del latín "lumen", luz, y el griego "phoros", llevar.

presión del gas no sea demasiado pequeña. Si la presión disminuye hasta valores menores que 0,0001 mm de la columna de mercurio, la descarga se interrumpe, es decir, la intensidad de la corriente se anula aunque la tensión en los electrodos del tubo sea distinta de cero.

Esto ocurre porque quedan demasiado pocos átomos para mantener la corriente a expensas de la ionización por choque con los electrones y del arranque de electrones del cátodo por los iones.

El gas enrarecido tampoco conduce la corriente si se continúa disminuyendo la presión. Siguiendo la extracción del gas, puede llegarse a una concentración tal, que las moléculas tengan tiempo de ir de una pared a otra sin experimentar ni un solo choque entre ellas. Este estado del gas en el tubo se llama VACÍO.

El gas enrarecido se convierte en conductor en virtud de la acción de un ionizador (descarga mantenida en el gas, 10.6). Si hay tan poco gas que puede decirse que existe el vacío, la conducción en el espacio entre los electrodos sólo se puede asegurar introduciendo en el tubo una fuente de partículas cargadas.

Lo más frecuente es que la acción de dicha fuente se base en la propiedad que tienen los cuerpos calentados hasta altas temperaturas de emitir electrones. El fenómeno de la emisión termoelectrónica, ya mencionado en el § 10.6, tiene un amplísimo campo de aplicación práctica. En la mayoría de los aparatos electrónicos de vacío modernos la fuente de partículas cargadas es un cátodo calentado.

10.10. Válvula diodo de dos electrodos

El fenómeno de la emisión termoelectrónica hace que el electrodo metálico caliente, a diferencia del frío, emita continuamente electrones, los cuales forman a su alrededor una "nube electrónica". Al mismo tiempo este electrodo se carga positivamente y bajo la acción del campo eléctrico una parte de los electrones de la nube retornan al electrodo. En estado de equilibrio el número de electrones que abandonan el electrodo por segundo es igual al número de los que retornan a él en el mismo tiempo. Cuanto más elevada sea la temperatura del metal, tanto mayor será la densidad de la nube electrónica.

La diferencia entre los electrodos caliente y frío, soldados a un recipiente del que se ha extraído el gas, hace que la conducción de la corriente eléctrica entre ellos sea unilateral. Cuando los electrodos se conectan a una fuente de corriente, entre ellos se produce un campo eléctrico. Si el polo positivo de la fuente se conecta con el electrodo frío (ánodo) y el negativo, con el caliente (cátodo), la intensidad del campo eléctrico estará dirigida hacia el electrodo caliente. Bajo la acción de este campo los electrones abandonan parcialmente la nube electrónica y se mueven hacia el electrodo frío. El circuito se cierra y en él se establece la corriente eléctrica. Si la fuente de corriente se conecta al revés, la intensidad del campo estará dirigida del cátodo al ánodo. El campo eléctrico repelerá los electrones de la nube hacia atrás, es decir, hacia el cátodo. El circuito resultará abierto y la corriente no pasará por él.




Fig. 178




Fig. 179

DIODO La conducción unilateral se aprovecha en los aparatos electrónicos de dos electrodos o DIODOS DE VACÍO.

La estructura del diodo de vacío moderno es la siguiente. Dentro de una ampolla de vidrio o metalocerámica, de la cual se ha extraído el aire hasta la presión de 10^{-6} o 10^{-7} mm de la columna de mercurio, hay dos electrodos (fig. 178, a). Uno de ellos, el cátodo, tiene la forma de un cilindro metálico vertical, recubierto generalmente de una capa de óxidos de metales alcalinotérreos (bario, estroncio, calcio). Este es el llamado cátodo recubierto de óxido. Cuando se calienta un cátodo de este tipo, de su superficie se desprenden muchos más electrones que de la superficie de un cátodo de metal puro. Dentro del cátodo se encuentra un conductor aislado, calentado por corriente alterna. El cátodo caliente emite electrones, los cuales llegan al ánodo si este tiene un potencial más alto que el del cátodo.

El ánodo de la válvula es un cilindro circular u ovalado coaxial al cátodo. La fig. 178, b da la representación esquemática de un diodo.

CARACTERÍSTICA TENSION-INTENSIDAD DEL DIODO Las propiedades más importantes de un dispositivo electrónico cualquiera las pone de manifiesto su característica tensión-intensidad, o sea, la dependencia de la intensidad de la corriente respecto de la diferencia de potencial en los bornes de dicho dispositivo. La característica tensión-intensidad de un diodo se puede obtener por medio de un circuito cuyo esquema se muestra en la fig. 179. A diferencia de la característica de un conductor metálico, ésta para el diodo no es lineal (fig. 180). La causa principal de que la característica del diodo de vacío no sea lineal es que los electrones libres que originan la corriente en el espacio del mismo son emitidos por uno de los electrodos en cantidad limitada. Además, en el movimiento de los electrones, a la vez que el campo creado por las cargas, sobre los electrones ejerce una influencia importante el campo de la carga espacial de la nube electrónica que hay junto al cátodo.

Cuanto mayor sea la tensión entre el ánodo y el cátodo, tanto menor será la carga espacial de la nube electrónica, tanto mayor la cantidad de electrones que llegue al ánodo y, por consiguiente, tanto mayor la intensidad de la corriente en la válvula. Si el cátodo no está recubierto de óxido, cuando la tensión es suficientemente grande todos los electrones que abandonan el cátodo llegan al ánodo y si continúa aumentando la tensión la corriente no varía, comienza la saturación (línea de trazos de la fig. 181). Si la temperatura del cátodo se eleva (lo que puede conseguirse variando la




Fig. 180




Fig. 181

resistencia del cátodo en el circuito de calentamiento), el número de electrones que se desprenden de él será mayor. La nube electrónica alrededor del cátodo se hará más densa. La corriente de saturación comenzará a una tensión más elevada entre el ánodo y el cátodo, y la intensidad de la corriente de saturación crecerá (segunda línea de trazos de la fig. 181). En la válvula electrónica con cátodo de óxido es imposible alcanzar la saturación, ya que esto requiere unas diferencias de potencial tan grandes que con ellas el cátodo se destruye.

Los diodos se utilizan para rectificar la corriente eléctrica alterna.

10.11. Cañones electrónicos. Tubo catódico

Si en el ánodo de una válvula electrónica se practica un orificio, parte de los electrones, acelerados por el campo eléctrico, pasa por dicho orificio y forma detrás del ánodo un haz electrónico. La cantidad de electrones que hay en el haz se puede regular colocando entre el cátodo y el ánodo un electrodo auxiliar y variando su potencial. Cuando las partículas rápidas del haz electrónico interactúan con una sustancia originan diversos fenómenos que se aprovechan en la práctica.

PROPIEDADES DE LOS HACES ELECTRÓNICOS Y SUS APLICACIONES El haz electrónico, cuando incide sobre los cuerpos, los calienta. En la técnica moderna esta propiedad se utiliza en la fundición electrónica en el vacío de metales ultrapurios.

Al ser frenados los electrones rápidos, que inciden sobre una sustancia, se produce la radiación de Roentgen. Esta propiedad se aprovecha en los tubos de rayos X, de los cuales se tratará en "Física 4".

Algunas sustancias (como el vidrio y los sulfuros de zinc y de cadmio) emiten luz cuando se bombardean con electrones. En la actualidad entre los materiales de este tipo (luminóforos) se emplean algunos en los cuales se convierte en energía luminosa hasta el 25% de la energía del haz electrónico.

Los haces electrónicos son desviados por el campo eléctrico. Por ejemplo, al pasar entre las placas de un condensador, los electrones se desvían de la placa cargada negativamente hacia la cargada positivamente (fig. 182).

El haz electrónico también es desviado por el campo magnético. Al pasar sobre el polo norte de un imán, los electrones se desvían hacia la izquierda,





Fig. 182



Fig. 183



y cuando pasan sobre el polo sur, se desvían hacia la derecha (fig. 183). La desviación por el campo magnético de la Tierra de los flujos electrónicos que vienen del Sñl, hace que la luminiscencia de los gases de las capas superiores de la atmósfera (auroras boreales) sólo se puedan observar cerca de los polos.

La posibilidad de dirigir el haz electrónico, por medio de un campo eléctrico o magnético, y la luminiscencia de una pantalla recubierta de luminóforo, sometida a la acción del haz, se utiliza en los tubos catódicos.

TUBO DE RAYOS CATÓDICOS El tubo de rayos catódicos es el elemento fundamental del receptor de televisión y del **OSCILÓGRAFO**¹⁾, aparato que sirve para analizar los procesos rápidamente variables que tienen lugar en los circuitos eléctricos (fig. 184).

La estructura del tubo de rayos catódicos se muestra en la fig. 185. El tubo es una ampolla, en que se ha practicado el vacío, una de cuyas paredes sirve de pantalla. En el extremo delgado de la ampolla se encuentra la fuente de electrones rápidos o cañón electrónico (fig. 186). Este consta del cátodo,



Fig. 184

¹⁾ Del latín "oscillum", oscilación, y el griego "grapho", escribo.




Fig. 185




Fig. 186

del electrodo de mando y del anodo (lo mas frecuente es que sean varios ánodos colocados uno detrás de otro) Los electrones son emitidos por la capa de oxido caldeada del extremo del cátodo cilindrico y pasan a través del orificio que hay en el electrodo cilindrico de mando (que regula el número de electrones que hay en el haz). Cada ánodo consta de dos discos, con pequeños orificios, montados en un cilindro metálico. Entre el primer ánodo y el cátodo se crea una diferencia de potencial de centenares e incluso millares de voltios. El intenso campo eléctrico acelera los electrones y éstos adquieren una gran velocidad. La forma, la disposición y los potenciales de los ánodos se eligen de tal modo, que al mismo tiempo que la aceleración de los electrones se produzca el enfoque del haz electrónico, es decir, la disminución del área de la sección transversal del haz sobre la pantalla casi hasta convertirse en un punto.

En su camino hacia la pantalla el haz pasa sucesivamente por entre dos pares de placas de desviación, semejantes a las de un condensador plano. Si entre dichas placas no existe campo eléctrico, el haz no se desvia y el punto luminoso se sitúa en el centro de la pantalla. Cuando a las placas colocadas verticalmente se les comunica una diferencia de potencial, el haz se desvia en dirección horizontal, y cuando se les comunica diferencia de potencial a las placas horizontales, el haz se desvia en dirección vertical.

La utilización simultánea de los dos pares de placas permite desplazar el punto luminoso por la pantalla en cualquier dirección. Como la masa de los



Fig. 187

electrones es muy pequeña, éstos reaccionan casi instantáneamente a la variación de la diferencia de potencial de las placas de desviación.

En el tubo catódico que se utiliza en los receptores de televisión (llamado *cinescopio*), el control del haz creado por el cañón electrónico se efectúa por medio de un campo magnético. Este campo lo crean unas bobinas que se montan en el cuello del tubo (fig. 187).

-
- ¿?"
1. ¿Con qué fin se practica el vacío en el tubo catódico y en las válvulas electrónicas?
 2. ¿Qué estructura tiene el diodo?
 3. Dibuje la característica tensión-intensidad de un diodo y explique sus peculiaridades.
 4. ¿Cómo se dirigen los haces electrónicos?
 5. ¿Qué estructura tiene el tubo catódico?
-

10.12. La corriente eléctrica en los semiconductores

En lo que más claramente se diferencian los materiales semiconductores de los conductores es en el carácter de la dependencia de su conductancia respecto de la temperatura. Las mediciones muestran que en una serie de elementos (silicio, germanio, selenio y otros) y compuestos químicos (PbS, CdS y otros) la resistividad no aumenta al elevarse la temperatura, como ocurre en los metales (véase la fig. 149), sino al contrario, disminuye (fig. 188). Estas sustancias se llaman **SEMICONDUCTORES**.

En la gráfica representada en esta figura se ve que, a temperaturas próximas al cero absoluto, la resistividad de los semiconductores es muy grande. Esto significa que a bajas temperaturas el semiconductor se comporta como dieléctrico. A medida que se eleva la temperatura, la resistividad disminuye rápidamente. ¿A qué se debe esto?

ESTRUCTURA DE LOS SEMICONDUCTORES Para poder comprender el mecanismo de la aparición de la conductibilidad en los semiconductores es necesario conocer la estructura de los cristales semiconductores y la naturaleza de los enlaces que mantienen los átomos del cristal unos junto a otros. Como ejemplo vamos a considerar un cristal de silicio.

El silicio es un elemento tetravalente. Esto quiere decir que en su capa periférica el átomo de silicio tiene cuatro electrones débilmente ligados con el núcleo. El número de átomos vecinos de cada átomo de silicio también es



Fig. 188




Fig. 189




Fig. 190

igual a cuatro. El esquema plano de la estructura del cristal de silicio se representa en la fig. 189.

La interacción de los pares de átomos vecinos se efectúa por medio del enlace por par electrónico llamado **ENLACE COVALENTE** (vease el curso de "Química inorgánica"). En la formación de este enlace participa un electrón de valencia de cada átomo, el cual se desprende de éste (siendo "colectivizado" por el cristal) y durante su movimiento se encuentra la mayor parte del tiempo en el espacio entre los átomos vecinos. Su carga negativa mantiene los iones positivos de silicio uno junto a otro.

No debe pensarse que el par de electrones colectivizado pertenece solamente a dos átomos. Cada átomo forma cuatro enlaces con sus vecinos y un electrón de valencia dado puede moverse por cualquiera de ellos. Una vez que llega a un átomo vecino puede pasar al siguiente y después seguir adelante a lo largo de todo el cristal. Los electrones de valencia colectivizados pertenecen a todo el cristal.

Los enlaces por pares electrónicos del silicio son suficientemente fuertes y no se rompen a bajas temperaturas. Por eso el silicio a baja temperatura no conduce la corriente eléctrica. Los electrones de valencia que toman parte en el enlace están fuertemente ligados a la red cristalina y un campo eléctrico exterior no ejerce influencia apreciable sobre su movimiento. Una estructura análoga la tiene el cristal de germanio.

CONDUCCIÓN POR ELECTRONES. Si el silicio se calienta, la energía cinética de los electrones de valencia aumenta y empiezan a romperse algunos enlaces. Ciertos electrones abandonan su "camino trillado" y se convierten en electrones libres, semejantes a los de un metal. En un campo eléctrico estos electrones se mueven entre los nodos de la red y originan la corriente eléctrica (fig. 190).

La conductibilidad de los semiconductores debida a la existencia en ellos de electrones libres se llama **CONDUCCIÓN POR ELECTRONES**. A medida que aumenta la temperatura crece el número de enlaces rotos y, por lo tanto, de electrones libres. Esto hace que disminuya la resistencia.

CONDUCCIÓN POR HUECOS. Cuando se rompe un enlace se origina un sitio vacante en el cual falta un electrón. Este lugar recibe el nombre de **HUECO**. En el hueco existe una carga positiva excedente en comparación con los demás enlaces normales (fig. 190).

La posición de un hueco en el cristal no es invariable. Continuamente se

desarrolla el proceso que sigue. Uno de los electrones, que aseguran el enlace de los átomos, salta al sitio en que se ha formado el hueco y restablece aquí el enlace por par electrónico, mientras que en el sitio desde el cual saltó se forma un hueco nuevo. De este modo un hueco puede trasladarse por todo el cristal.

Si la intensidad del campo eléctrico en la muestra es nula, el desplazamiento de los huecos, equivalente a un desplazamiento de cargas positivas, transcurre caóticamente y, por lo tanto, no crea corriente eléctrica. Pero en presencia de un campo eléctrico aparece el movimiento ordenado de los huecos y, así, a la corriente eléctrica de los electrones libres se suma la corriente eléctrica debida al desplazamiento de los huecos. La dirección del movimiento de los huecos es opuesta a la dirección en que se mueven los electrones.

Por consiguiente, en los semiconductores hay dos tipos de portadores de carga: los electrones y los huecos. En los semiconductores, además de la CONDUCCIÓN POR ELECTRONES, existe la CONDUCCIÓN POR HUECOS.

10.13. Conductibilidad eléctrica de los semiconductores con impurezas

Hemos estudiado el mecanismo de la conductibilidad de los semiconductores ideales. La conductancia en estas condiciones se llama CONDUCTIBILIDAD INTRÍNSECA DE LOS SEMICONDUCTORES.

Esta conductibilidad, por lo general, no es grande, ya que el número de electrones libres es pequeño, por ejemplo, en el germanio a la temperatura ambiente $n_e = 3 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$, mientras que el número de átomos que hay en 1 cm^3 de germanio es del orden de 10^{23} . Por lo tanto, el número de electrones libres constituye aproximadamente la diezmilmillonésima parte del número total de átomos. La conductibilidad intrínseca de los semiconductores se asemeja mucho a la de las soluciones acuosas o de las fusiones de electrolitos. En uno y otro caso el número de portadores de carga libres crece al aumentar la intensidad del movimiento térmico. Por eso en los semiconductores, en las soluciones acuosas y en las fusiones de electrolitos se observa el aumento de la conductibilidad cuando la temperatura se eleva.

Una peculiaridad esencial de los semiconductores consiste en que cuando tienen impurezas, junto con la conductibilidad intrínseca, surge otra adicional, llamada CONDUCTIBILIDAD EXTRÍNSECA O POR IMPUREZAS. Variando la concentración de impurezas puede cambiarse mucho el número de portadores de carga de uno u otro signo. En virtud de esto se pueden crear semiconductores en los cuales predomine la concentración de portadores de carga negativos o positivos. Esta particularidad de los semiconductores abre amplias posibilidades para su aplicación práctica.

IMPUREZAS DONADORAS Resulta que, si el semiconductor contiene impurezas, por ejemplo, átomos de arsénico, incluso si su concentración es muy pequeña, el número de electrones libres aumenta muchas veces. Esto ocurre por lo siguiente. Los átomos de arsénico tienen cinco electrones de




Fig. 191

valencia. Cuatro de ellos participan en la creación del enlace covalente del átomo dado con los circundantes, por ejemplo, con los átomos de silicio. El quinto electrón de valencia resulta ligado débilmente con el átomo. Este electrón se desprende fácilmente del átomo de arsénico y se convierte en electrón libre (fig. 191).

Si se añade una diezmillonésima parte de átomos de arsénico, la concentración de electrones libres se hace igual a 10^{16} cm^{-3} , es decir, mil veces mayor que la concentración de electrones libres en el semiconductor intrínseco.

Las impurezas que ceden fácilmente electrones y que, por consiguiente, aumentan el número de electrones libres, se llaman **IMPUREZAS DONADORAS** (de donar, ceder).

Como los semiconductores con impureza donadora poseen mayor número de electrones (en comparación con el número de huecos), se denominan semiconductores tipo *n* (de la palabra negativo). En un semiconductor tipo *n* los electrones son los portadores de carga **MAYORITARIOS** y los huecos, los **MINORITARIOS**.

IMPUREZAS ACEPTORAS Si como impureza se emplea el indio, cuyo átomo es trivalente, el carácter de la conductibilidad del semiconductor cambia. En este caso, para formar los enlaces por pares electrónicos normales con sus vecinos, al átomo de indio le falta un electrón. Como resultado se origina un hueco. El número de huecos que hay en el cristal es igual al número de átomos de impureza.

Las impurezas de este tipo se llaman **ACEPTORAS** (de aceptar, recibir).

En presencia del campo eléctrico los huecos se trasladan por el campo y se produce la conducción por huecos. Los semiconductores en los cuales predomina la conducción por huecos sobre la conducción por electrones se llaman semiconductores tipo *p* (de la palabra positivo). Los portadores de carga mayoritarios en un semiconductor tipo *p* son los huecos, y los minoritarios, los electrones.

10.14. Corriente eléctrica a través de un contacto de semiconductores tipo p y tipo n

En la fig. 192 se representa el esquema de un semiconductor cuya parte derecha contiene impurezas donadoras y, por lo tanto, es un semiconductor tipo n , mientras que la parte izquierda contiene impurezas aceptoras y es un semiconductor tipo p . Los electrones se han representado por círculos de color y los huecos por círculos negros. El contacto de estos dos conductores recibe el nombre de UNIÓN $p-n$.

Conectemos un semiconductor con unión $p-n$ a un circuito eléctrico (fig. 193). Primero conectemos la batería de tal forma que el potencial del semiconductor tipo p sea positivo y el del semiconductor tipo n , negativo. En este caso la corriente a través de la unión $p-n$ la efectuarán los portadores mayoritarios de la región n a la región p , los electrones, y de la región p a la región n , los huecos (fig. 194). Como consecuencia de esto la conductibilidad de toda la muestra será grande y su resistencia, pequeña.

La unión que acabamos de examinar se llama DIRECTA. La dependencia de la intensidad de la corriente respecto de la diferencia de potencial, o sea, la característica tensión-intensidad de la unión directa, se representa en la fig. 195 por medio de la línea continua.

Conmutemos los polos de la batería. Entonces, con la misma diferencia de potencial, la intensidad de la corriente en el circuito resulta ser mucho menor que en la unión directa. Esto se debe a lo siguiente. Los electrones que atraviesan ahora el contacto van de la región p a la n , y los huecos, de la región n a la p . Pero en el semiconductor tipo p hay pocos electrones libres y en el semiconductor tipo n , pocos huecos. El paso a través del contacto lo realizan ahora los portadores minoritarios, cuyo número es pequeño (fig. 196). A consecuencia de esto la conductividad de la muestra resulta ser insignificante y la resistencia, grande. Se forma la llamada CAÑA DE BARRERA.




Fig. 192




Fig. 193




Fig. 194



Fig. 195




Fig. 196

Esta unión se denomina INVERSA. La característica tensión-intensidad de la unión inversa se representa en la fig. 195 por medio de la línea de trazos.

Por consiguiente, la unión $p-n$ es asimétrica respecto de la corriente: en el sentido directo la resistencia a su paso es mucho menor que en el sentido inverso. Esta propiedad de la unión $p-n$ se aprovecha para rectificar la corriente alterna. Durante la mitad de un periodo, cuando el potencial del semiconductor tipo $p-n$ es positivo, la corriente pasa libremente por la unión $p-n$. Durante la siguiente mitad del periodo la corriente es prácticamente nula.

10.15. Diodo semiconductor

En la actualidad, para rectificar la corriente eléctrica en los circuitos radioeléctricos, del mismo modo que las válvulas electrónicas de dos electrodos, se emplean cada vez más los diodos semiconductores, ya que poseen una serie de ventajas.

En la válvula electrónica los portadores de carga (electrones) surgen por cuenta de la emisión termoelectrónica. Esto requiere una fuente especial de energía eléctrica para calentar el filamento del cátodo.

En la unión $p-n$ los portadores de carga se originan al introducir en el cristal la impureza aceptora o donadora. Por lo tanto, en ella no es necesario el empleo de una fuente de energía para obtener los portadores de carga libres. En los circuitos complejos, la economía que esto representa resulta ser muy importante.

Los rectificadores semiconductores, para valores iguales de la corriente rectificada, son mucho más pequeños que las válvulas electrónicas. En virtud de esto los aparatos de radio con semiconductores son más compactos.

Estas ventajas de los elementos semiconductores tienen especial importancia cuando se utilizan en los satélites artificiales de la Tierra, en las naves cósmicas y en las máquinas calculadoras electrónicas.

Los diodos semiconductores se hacen de germanio, selenio y otras sustancias.

Vamos cómo se crea la unión $p-n$ cuando en el diodo se utiliza germanio, que posee conductibilidad tipo n , a costa de una pequeña adición de impureza donadora. Esta unión es imposible obtenerla juntando mecánicamente dos semiconductores de distinto tipo de conductibilidad, porque en este caso la holgura que queda entre ellos es demasiado grande. El grosor de la unión $p-n$ no debe ser mayor que las distancias interatómicas. Por eso, sobre una de las superficies de la muestra se suelda indio. La




Fig. 197




Fig. 198

La difusión de los átomos de indio en el monocristal de germanio hace que en la superficie de este último se forme una región de conductibilidad tipo *p*. La parte restante de la muestra de germanio, en la cual no han penetrado átomos de indio, continúa teniendo conductibilidad tipo *n*. Entre las dos regiones de conductibilidad de distinto signo se origina la unión *p-n* (fig. 197). En este diodo semiconductor el germanio hace las veces de cátodo y el indio, las de ánodo.

Para evitar las acciones perniciosas del aire y de la luz, el cristal de germanio se encierra en una cajita metálica hermética (fig. 198).

Los rectificadores semiconductores son muy seguros y duran mucho, pero sólo pueden funcionar en un intervalo de temperaturas limitado (aproximadamente de -70 a 125°C).

10.16. Transistor

Las propiedades de la unión *p-n* en los semiconductores se puede utilizar para amplificar y generar oscilaciones eléctricas. Actualmente, en lo fundamental, se emplean para este fin los dispositivos llamados triodos semiconductores o transistores¹¹.

Examinemos uno de los tipos de transistores de germanio o silicio con impurezas donadoras y aceptoras. La distribución de las impurezas es tal, que se crea una capa muy delgada (del orden de varias micras) de semiconductor tipo *n* entre dos capas de semiconductor tipo *p* (fig. 199). Esta capa delgada recibe el nombre de BASE DEL TRANSISTOR.

En el cristal se forman dos uniones *p-n*, cuyos sentidos directos son opuestos. Tres terminales de las regiones de conductibilidad de distinto tipo dan la posibilidad de conectar el transistor en el circuito representado esquemáticamente en la fig. 199. Así conectado, la unión *p-n* de la izquierda es DIRECTA y separa la base de la región de conductibilidad tipo *p*, llamada EMISOR. Si no existiera la unión *p-n* de la derecha, en el circuito "emisor-base" habría una corriente que dependería de las tensiones de las

¹¹ De las palabras inglesas "transfer", llevar, y "resistor", resistencia.




Fig. 199

fuentes (batería B1 y fuente de tensión alterna) y de la resistencia del circuito, incluyendo la resistencia de la unión directa "emisor-base"

La batería B2 está conectada de tal modo que la unión $p-n$ de la derecha en el esquema (fig. 199) es INVERSA. Esta unión separa la base de la región derecha, de conductibilidad tipo p , llamada COLECTOR. Si no existiera la unión $p-n$ de la izquierda, la intensidad de la corriente en el circuito del colector sería aproximadamente nula, ya que la resistencia de la unión inversa es muy grande. Pero cuando existe corriente en la unión $p-n$ de la izquierda, también aparece corriente en el circuito del colector, con la particularidad de que la intensidad de la corriente en el colector sólo es un poco menor que la intensidad de la corriente en el emisor.

El hecho consiste aquí en lo siguiente. Cuando se crea tensión entre el emisor y la base, los portadores mayoritarios del semiconductor tipo p , es decir, los huecos, penetran en la base, donde ya son portadores minoritarios. Como el grosor de la base es muy pequeño y el número de portadores mayoritarios (electrones) que hay en ella es pequeño, dichos huecos casi no se recombinan con los electrones de la base y penetran por difusión en el colector. La unión $p-n$ de la derecha está cerrada para los portadores de carga mayoritarios de la base, o sea, para los electrones, pero no para los huecos. En el colector los huecos son arrastrados por el campo eléctrico y cierran el circuito. La intensidad de la corriente que se deriva de la base al circuito del emisor es muy pequeña, porque el área de la sección de la base en el plano horizontal (según la fig. 199) es mucho menor que la sección en el plano vertical.

La intensidad de la corriente en el colector, prácticamente igual a la intensidad de la corriente en el emisor, varía al mismo tiempo que la corriente en éste. La resistencia R influye poco en la corriente que pasa por el colector, por lo que puede hacerse bastante grande. Regulando la corriente del emisor por medio de la fuente de tensión alterna conectada a su circuito, obtenemos una variación sincrónica de la tensión en la resistencia R . Si la resistencia R es grande, la variación de la tensión en ella puede superar decenas de millares de veces la variación de la tensión de la señal en el




Fig. 200

circuito del emisor. Esto significa una amplificación de la tensión o voltaje. La potencia que se disipa en la carga R será mucho mayor que la potencia que consume el circuito del emisor. Se produce, pues, una ampliación o ganancia de potencia.

APLICACIONES DE LOS TRANSISTORES El empleo de los transistores (fig. 200) se ha extendido mucho en la técnica moderna. Sustituyen las válvulas electrónicas en muchos circuitos eléctricos de aparatos científicos, industriales y de uso doméstico. También suele darse el nombre de "transistores" a los receptores de radio portátiles que utilizan estos dispositivos.

La ventaja de los transistores, lo mismo que la de los diodos semiconductores, en comparación con las válvulas electrónicas, consiste ante todo en la ausencia del cátodo caliente, que consume bastante potencia y que requiere tiempo para calentarse. Además, las dimensiones y la masa de estos dispositivos son decenas y hasta centenas de veces menores que las de las válvulas electrónicas. Funcionan a tensión más baja.

Los inconvenientes de los transistores también son los mismos que los de los diodos semiconductores. Son muy sensibles a la elevación de la temperatura, a las sobrecargas eléctricas y a las radiaciones fuertemente penetrantes. Por ahora también tienen otro inconveniente serio: al fabricarlos, la dispersión de los parámetros de los transistores es mayor que la de las válvulas electrónicas. No obstante, el perfeccionamiento de la tecnología y la elaboración de nuevas estructuras de los dispositivos semiconductores permiten confiar en que estos inconvenientes serán pronto soslayados.

10.17. Termistores y células fotorresistentes

TERMISTORES. En los semiconductores la resistencia eléctrica depende en alto grado de la temperatura. Esta propiedad se aprovecha para medir la temperatura ateniéndose a la intensidad de la corriente en el circuito del semiconductor. Los dispositivos que se emplean para este fin se llaman **TERMISTORES** o **TERMORRESISTENCIAS**.

Los termistores figuran entre los dispositivos semiconductores más



Fig 201




Fig 202




Fig 203

simples. La industria produce termistores en forma de barras, tubos, discos, arandelas y bolitas cuyas dimensiones van desde varias micras hasta varios centímetros (fig. 201).

La gama de temperaturas medibles con la mayoría de los termistores se encuentra en el intervalo de 170 a 570 K. Pero existen termistores para medir tanto temperaturas muy altas (≈ 1300 K) como muy bajas ($\approx 4-80$ K).

Los termistores se emplean para medir las temperaturas a distancia, para la señalización contra incendios y con otros fines.

CÉLULAS FOTORRESISTENTES. La conductibilidad eléctrica de los semiconductores aumenta no sólo al ser calentados, sino también por la acción de la luz.

De esto es fácil cerciorarse valiéndose del dispositivo cuyo esquema se da en la fig. 202. Puede observarse que, cuando se ilumina el semiconductor (fig 203), la corriente que pasa por el circuito aumenta sensiblemente. Esto indica que la conductibilidad de los semiconductores aumenta (o que su resistencia disminuye) por la acción de la luz. Este efecto no está relacionado con el calentamiento, ya que también se puede observar si la temperatura permanece invariable.

La conductibilidad eléctrica aumenta a causa de la rotura de los enlaces y de la formación de electrones libres y huecos a expensas de la energía de la luz que incide sobre el semiconductor. Este fenómeno se conoce con el nombre de EFECTO FOTOELÉCTRICO.

Los aparatos en que se utiliza el efecto fotoeléctrico en los semiconductores se llaman CÉLULAS FOTORRESISTENTES o FOTOCONDUCTORAS. La pequeñez y alta sensibilidad de estas células dan la posibilidad de utilizarlas en las ramas más diversas de la ciencia y de la técnica para registrar y medir flujos luminosos débiles. Valiéndose de las células fotorresistentes se determina la calidad de las superficies, se controlan las dimensiones de las piezas, etc.

¿ ?

1. ¿En qué difiere la dependencia de la resistencia en los semiconductores respecto de la temperatura, de esta característica en los metales?
2. ¿Qué portadores de carga móviles existen en un semiconductor intrínseco?
3. ¿Qué ocurre cuando se encuentran un electrón y un hueco?
4. ¿Por qué la resistencia de un semiconductor depende mucho de la presencia en él de impurezas?

5. ¿Qué impureza, donadora o aceptora, hay que introducir para obtener un semiconductor tipo n ?
 6. ¿Qué portadores de carga son mayoritarios y cuáles minoritarios en un semiconductor con impureza aceptora?
 7. ¿Qué ventajas tiene el diodo semiconductor frente al de vacío?
-

Ejemplo de resolución de problemas

Las leyes cuantitativas más simples son las de la corriente eléctrica en los metales y electrolitos. Los problemas sobre la ley de Ohm, que se cumple para estos conductores, se dieron en el capítulo anterior. En este capítulo vamos a examinar preferentemente los problemas relacionados con la aplicación de la ley de la electrólisis. La fórmula fundamental es la (10.7). También se aplica la fórmula (10.5), que es más simple. Hay que conocer la constante de Faraday $F = 96\,500\text{ C/mol}$.

Una esfera conductora, de radio $R = 5\text{ cm}$, se encuentra en un baño electrolítico lleno de solución de sulfato cúprico (vitriolo azul). ¿Cuánto aumentará la masa de la esfera si el cobre se deposita durante el tiempo $t = 30\text{ min}$ y la carga eléctrica que llega a cada centímetro cuadrado de superficie de la esfera, por segundo, es igual a $0,01\text{ C}$? La masa molar del cobre es $M = 0,0635\text{ kg/mol}$.

Solución. El área de la superficie exterior de la esfera es $S = 4\pi R^2 = 314\text{ cm}^2$. Por consiguiente, la carga transportada por los iones en el tiempo $t = 30\text{ min} = 1800\text{ s}$ será $\Delta q = 0,01\text{ C}/(\text{cm}^2 \cdot \text{s}) \cdot 314\text{ cm}^2 \cdot 1800\text{ s} = 5652\text{ C}$. La masa del cobre que se deposita será:

$$m = \frac{1}{F} \frac{M}{n} \Delta q; \quad m = 1,9 \cdot 10^{-3}\text{ kg}.$$

Ejercicio

1)

1. Para recubrir de zinc un objeto metálico se ha colocado en un baño electrolítico un electrodo de zinc cuya masa es $m = 0,01\text{ kg}$. ¿Qué carga debe pasar por el baño para que dicho electrodo se gaste totalmente? El equivalente electroquímico del zinc $k = 3,4 \cdot 10^{-7}\text{ kg/C}$.
 2. Con una intensidad de corriente de $1,6\text{ A}$, en el cátodo de un baño electrolítico se depositan en 10 min $0,316\text{ g}$ de cobre. Determinar el equivalente electroquímico del cobre.
 3. ¿Cómo hay que colocar los electrodos para recubrir por electrólisis la superficie interna de un objeto metálico hueco?
 4. Durante el niquelado de una pieza la intensidad de la corriente a través del baño fue de 25 A y la operación duró 2 h . El equivalente electroquímico del níquel es $3 \cdot 10^{-7}\text{ kg/C}$ y su densidad, $8,9 \cdot 10^3\text{ kg/m}^3$. ¿Qué espesor tiene la capa de níquel depositada, si la superficie de la pieza es igual a $0,2\text{ m}^2$?
 5. Un campo eléctrico homogéneo de intensidad E se crea en un metal y en el vacío. ¿El camino que recorra un electrón en uno y otro caso, será igual en el mismo tiempo? La velocidad inicial del electrón era nula.
 6. Determinar la velocidad de los electrones que salen de un cañón electrónico cuando la diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo es de 500 y de 5000 V .
-

Breve resumen del capítulo X

La conductibilidad eléctrica de los metales se debe a los electrones libres (conducción por electrones)

La conductancia de las disoluciones acuosas de electrolitos está condicionada por los iones positivos y negativos (conducción por iones). Estos iones se forman al descomponerse las moléculas de los electrolitos durante el proceso de disolución (disociación electrolítica).

En la conducción por iones el paso de la corriente va acompañado del desplazamiento sobre los electrodos de las sustancias que entran en la composición de los electrolitos. Este proceso, que se utiliza mucho en la técnica, se llama electrólisis.

La masa de sustancia que se deposita en la electrólisis durante un tiempo Δt , es:

$$m = \frac{1}{F} \frac{M}{n} I \Delta t.$$

donde M es la masa molar de la sustancia; n , su valencia; $F = eN_A$, el número de Faraday; N_A , la constante de Avogadro, y e , la carga del electrón

Los gases a temperaturas próximas a la ambiente están formados por moléculas neutras y son dieléctricos. Cuando se calientan, o bajo la acción de radiaciones u otros factores, se origina la ionización de los gases. Éstos se hacen conductores (y se produce la descarga en el gas). La conductibilidad de los gases se debe fundamentalmente a los iones positivos y a los electrones. La descarga que cesa cuando se desconecta el ionizador se llama mantenida o no autónoma.

Se da el nombre de descarga automantenida o autónoma a la que existe sin la acción de ionizadores. En la descarga automantenida los iones y los electrones se forman a expensas de la ionización por choque con electrones, de la emisión termoelectrónica, etc. Existen los siguientes tipos de descarga automantenida: luminiscente, por arco, por chispas y por efecto corona.

Para crear la corriente en el vacío hay que introducir en el tubo de vacío una fuente de electrones. Por lo general esta fuente es un cátodo caldeado. La corriente eléctrica en el vacío se utiliza en muchos dispositivos técnicos, como, por ejemplo, en los diodos para rectificar la corriente alterna y en los tubos de rayos catódicos con haz de electrones controlado por campos eléctricos o magnéticos. Estos tubos son el elemento fundamental de los receptores de televisión y de los oscilógrafos.

En la actualidad se emplean mucho en radiotecnia los semiconductores, cuya resistencia disminuye a medida que aumenta la temperatura y depende en alto grado de la presencia de impurezas. La facilidad con que puede controlarse la conductibilidad de los semiconductores da la posibilidad de utilizarlos en los diodos semiconductores y en los transistores, dispositivos que sirven para ampliar y generar oscilaciones eléctricas.

11. Campo magnético

11.1. Interacción de las corrientes. Campo magnético

Entre las cargas eléctricas en reposo actúan las fuerzas que determina la ley de Coulomb. De acuerdo con la teoría de la acción próxima esta interacción se efectúa así: cada una de las cargas crea un campo eléctrico, el campo de una carga actúa sobre la otra carga y viceversa.

Pero entre las cargas eléctricas pueden existir fuerzas de otra naturaleza. Estas fuerzas se pueden poner de manifiesto por medio del experimento siguiente. Tomemos dos conductores flexibles, sujetemoslos verticalmente y conectemos sus extremos inferiores a los polos de una fuente de corriente (fig. 204). En estas condiciones no se observa atracción ni repulsión entre los conductores¹⁾. Pero si los otros extremos de los conductores se cierran con un alambre, de manera que en los conductores aparezcan corrientes de sentido opuesto (fig. 205), éstos empiezan a repelerse entre sí. En el caso en que las corrientes tengan el mismo sentido en los dos conductores, éstos se atraen (fig. 206).

Las interacciones entre conductores con corriente, es decir, las interacciones entre cargas eléctricas en movimiento se llaman magnéticas. Las fuerzas con que los conductores con corriente actúan entre sí se denominan FUERZAS MAGNÉTICAS. Las interacciones magnéticas se dieron a conocer en el curso de "Física I" (Ed. MIR). Ahora pasaremos a estudiar las fuerzas magnéticas más detalladamente.

CAMPO MAGNÉTICO. Según la teoría de la acción próxima, la




Fig. 204



Fig. 205



Fig. 206

¹⁾ Los conductores se cargan a expensas de la fuente de corriente, pero sus cargas cuando la diferencia de potencial entre ellos es de varios voltios son insignificantes. Por eso las fuerzas de Coulomb no se manifiestan.

corriente en uno de los conductores no puede actuar directamente sobre la otra corriente.

De un modo semejante a como en el espacio que rodea las cargas eléctricas en reposo surge un campo eléctrico, en el espacio que rodea las corrientes aparece un campo, llamado magnético.

La corriente eléctrica en uno de los conductores crea a su alrededor un campo magnético que actúa sobre la corriente que pasa por el segundo conductor. Y el campo creado por la segunda corriente actúa sobre la primera.

El campo magnético es una forma especial de la materia, mediante la cual se efectúan las interacciones entre las partículas en movimiento eléctricamente cargadas.

Las propiedades fundamentales del campo magnético, establecidas empíricamente, son.

1. *El campo magnético es generado por la corriente eléctrica (es decir, por las cargas en movimiento)*

2. *El campo magnético se manifiesta por su acción sobre una corriente (o sea, sobre las cargas en movimiento).*

Lo mismo que el campo eléctrico, el campo magnético existe en realidad, independientemente de nosotros y de nuestros conocimientos acerca de él. Una demostración experimental de la realidad del campo magnético, como también de la realidad del campo eléctrico, es el hecho de la existencia de las ondas electromagnéticas (véase el § 8.7).

CIRCUITO CERRADO CON CORRIENTE EN UN CAMPO MAGNÉTICO Para estudiar el campo magnético sería conveniente, al parecer, tomar un elemento de corriente muy pequeño, es decir, un trozo pequeño de conductor delgado con corriente, de un modo semejante a como para investigar el campo eléctrico se utilizó un cuerpo cargado pequeño. Pero una corriente continua no puede existir en un trozo de conductor, porque todo circuito por el cual pasa corriente continua está siempre cerrado.

Para estudiar el campo magnético lo mejor es tomar un circuito cerrado de pequeñas dimensiones (en comparación con las distancias a las cuales el campo magnético varía sensiblemente). Por ejemplo, puede tomarse un pequeño cuadro de forma arbitraria, plano, de alambre (fig. 207). Los conductores que aportan la corriente deben estar próximos entre sí o trenzados juntos. Entonces la fuerza resultante que por parte del campo magnético actúa sobre estos conductores será nula.

El carácter de la acción del campo magnético sobre el circuito con corriente se puede establecer por medio del experimento siguiente. Colguemos de unos conductores flexibles delgados, trenzados juntos, un pequeño cuadro móvil plano, formado por varias espiras de alambre. A una distancia mucho mayor que las dimensiones del cuadro situamos un conductor vertical (fig. 208, a). Si se hace pasar la corriente por el conductor y por el cuadro, este último gira y se coloca de tal modo que el conductor resulta estar en el plano del cuadro (fig. 208, b). Si el sentido de la corriente cambia en el conductor, el cuadro gira 180°.

Por el curso de "Física I" (Ed. MIR) se sabe que el campo magnético no




Fig. 207




Fig. 208




Fig. 209

solo lo crea la corriente eléctrica, sino también los imanes permanentes. Si entre los polos de un imán se cuelga de unos conductores flexibles un cuadro con corriente, éste girará hasta que su plano se coloque perpendicularmente a la línea que une los dos polos del imán (fig. 209). Por lo tanto, *el campo magnético ejerce sobre el cuadro móvil con corriente una acción orientadora*¹⁾.

11.2. Vector Inducción magnética

El campo eléctrico se caracteriza por una magnitud vectorial, la intensidad del campo eléctrico. Para caracterizar el campo magnético es necesario introducir una magnitud física especial.

Hemos visto que en el campo magnético un cuadro con corriente colgado de una suspensión flexible, por parte de la cual no actúan fuerzas de elasticidad que impidan la orientación del cuadro, gira hasta que tome una posición rigurosamente determinada. Por el curso de "Física 1" sabemos que del mismo modo se comporta la aguja magnética. Esto indica que la magnitud que caracteriza el campo magnético debe ser vectorial y que la dirección y el sentido del vector deben estar relacionados con la orientación del cuadro o de la aguja magnética. *La magnitud vectorial que caracteriza el campo magnético se llama vector inducción magnética.* Este vector se designa por la letra \vec{B} .

DIRECCIÓN Y SENTIDO DEL VECTOR INDUCCIÓN MAGNÉTICA. Establezcamos la regla para determinar la dirección del vector \vec{B} . Como dirección del vector inducción magnética en el sitio en que se encuentra el cuadro con corriente se toma la dirección de la perpendicular (normal \vec{n}) al cuadro. Esta perpendicular se toma en el sentido en que avanzaría un sacacorchos (o tornillo a derechas) si su mango se hiciera girar en el sentido de la corriente en el marco (fig. 210).

Así, teniendo un pequeño cuadro con corriente y permitiéndole girar

¹⁾ Un campo magnético homogéneo, es decir, un campo que sea igual en todos los puntos del espacio en que se encuentre el cuadro con corriente, sólo ejerce sobre el cuadro, como demuestra la experiencia, una acción orientadora. En un campo no homogéneo el cuadro, además, se trasladará, atraído hacia el conductor con corriente o repelido por él.




Fig. 210




Fig. 211

libremente en el campo magnético, se puede determinar la dirección y el sentido del vector inducción magnética en cualquier punto. Para esto basta esperar a que el cuadro, después de haber girado, se detenga.

La dirección y el sentido del vector inducción magnética se pueden hallar también valiéndose de una aguja magnética. Ésta consiste en un pequeño imán permanente, alargado, con dos polos—sur *S* y norte *N*—en sus extremos. Si la aguja puede orientarse libremente en el espacio, en el campo magnético la dirección y el sentido de la recta trazada por el centro de la aguja de *S* a *N* (fig. 211) coincide con la dirección y el sentido de la normal *n* al cuadro. Pero el sentido de esta normal, relacionado por medio de la regla del tornillo a derechas con el sentido de la corriente en el cuadro, se toma como sentido del vector que caracteriza al campo magnético. Por lo tanto, la dirección y el sentido de *S* a *N* de la aguja magnética orientada libremente se puede tomar como dirección y sentido del vector inducción magnética.

Valiéndose de la aguja magnética se pueden repetir los experimentos antes realizados con el cuadro en el campo magnético del imán permanente (fig. 212) y del conductor recto con corriente.

En el campo magnético del conductor recto con corriente la aguja magnética se sitúa tangencialmente a una circunferencia (fig. 213). El plano de esta circunferencia es perpendicular al conductor y el centro de la circunferencia se halla en el eje de dicho conductor. La dirección y el sentido del vector inducción magnética se halla en este caso por la REGLA DEL SACACORCHOS. ESTA REGLA CONSISTE EN LO SIGUIENTE SI LA DIRECCIÓN




Fig. 212




Fig. 213

Y EL SENTIDO DEL MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DEL SACACORCHOS COINCIDE CON LA DIRECCIÓN Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE EN EL CONDUCTOR, EL SENTIDO DE LA ROTACIÓN DEL MANGO DEL SACACORCHOS COINCIDE CON EL SENTIDO DEL VECTOR INDUCCIÓN MAGNÉTICA.

El experimento de determinación de la dirección y el sentido del vector inducción magnética de la Tierra lo realiza todo aquel que se orienta en un lugar por medio de la brújula

11.3. Líneas de inducción magnética

LÍNEAS DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Una imagen intuitiva del campo magnético se puede obtener construyendo las llamadas **LÍNEAS DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA**. Se llaman líneas de inducción magnética aquellas cuyas tangentes tienen la misma dirección y sentido que el vector \vec{B} en el punto dado del campo (fig. 214). En este aspecto las líneas de inducción magnética son análogas a las líneas de intensidad del campo electrostático.

Vamos a construir las líneas de inducción magnética del campo magnético de un conductor recto con corriente. De los experimentos antes realizados se sigue que las líneas de inducción magnética en este caso serán circunferencias concéntricas que se encuentran en un plano perpendicular al conductor con corriente. El centro de estas circunferencias se hallará en el eje del conductor (fig. 215). Las flechitas que hay sobre las líneas indican el sentido en que está dirigido el vector inducción, tangente a la línea dada. Como en el caso de las líneas de intensidad del campo eléctrico, las líneas de inducción magnética se trazan de tal modo que su densidad sea tanto mayor cuanto más intenso sea el campo en la región dada del espacio.

Daremos también la imagen del campo magnético de una bobina (solenoides) con corriente. En este caso la imagen de las líneas de inducción magnética, construida con ayuda de agujas magnéticas o de pequeños circuitos con corriente, se muestra en la fig. 216 (el solenoide está cortado longitudinalmente). Si la longitud del solenoide es mucho mayor que su



Fig. 214




Fig. 215




Fig. 216

diámetro, el campo dentro de él puede considerarse homogéneo. *Las líneas de inducción magnética de este campo son paralelas y su densidad es la misma en todas partes.*

La imagen de las líneas de inducción magnética puede hacerse "visible" por medio de finas limaduras de hierro. Este procedimiento se dio a conocer en el curso de "Física I".

En el campo magnético cada una de las limaduras de hierro diseminadas en el cartón se imana y se comporta como una pequeña aguja magnética. La existencia de una gran cantidad de agujas da la posibilidad de determinar en un número mayor de puntos la dirección del campo magnético y, por consiguiente, de establecer más exactamente la disposición de las líneas de inducción magnética. Algunas de las imágenes del campo magnético obtenidas por medio de limaduras de hierro se dan en las figs. 217-220.

CAMPO ROTACIONAL. Una peculiaridad muy importante de las líneas de inducción magnética es la de carecer de principio y de fin. Estas líneas son siempre cerradas. Se recordará que en el campo eléctrico no ocurría esto. Allí las líneas de fuerza, en todos los casos, empezaban en las cargas positivas y terminaban en las negativas.

Los campos cuyas líneas de fuerza son cerradas se llaman rotacionales. El campo magnético es, pues, un campo rotacional.

El hecho de que las líneas de inducción magnética sean cerradas es la propiedad fundamental del campo magnético. Ésta consiste en que el campo




Fig. 217




Fig. 218



Fig. 219




Fig. 220

magnético no tiene fuentes. En la naturaleza no existen cargas magnéticas semejantes a las eléctricas

-
- ¿ ?
- 1 ¿Qué fuerzas se llaman magnéticas?
 - 2 Enumere las propiedades fundamentales del campo magnético.
 - 3 ¿Cómo se mueven un circuito cerrado con corriente y una aguja magnética en un campo magnético homogéneo?
 - 4 Indique un procedimiento para hallar la dirección y el sentido del vector inducción magnética
 - 5 ¿A qué se da el nombre de líneas de inducción magnética?
 - 6 ¿Qué campos se llaman rotacionales?
-

11.4. Aparatos de medida eléctrica

MOMENTO DE LAS FUERZAS QUE ACTÚAN SOBRE UN CIRCUITO CON CORRIENTE.

Según las leyes de la mecánica, el giro de un cuerpo alrededor de su eje se debe a la acción sobre él de un momento de fuerzas. Por consiguiente, el hecho de que bajo la influencia del campo magnético gire un circuito con corriente (efecto orientador del campo magnético, 11.1) significa que sobre el circuito actúa, por parte del campo, un momento de fuerzas.

Este momento depende de la posición del circuito respecto del vector inducción magnética B . Si la normal al circuito coincide con la dirección del vector B , el momento de fuerzas será, evidentemente, nulo, ya que en esta posición el circuito no gira. El momento de fuerzas aumenta a medida que crece el ángulo entre n y B . Se puede demostrar experimentalmente que el valor máximo del momento de fuerzas corresponde al ángulo de 90° , en cuyo caso las líneas de inducción magnética se hallan en el plano del circuito.¹⁾

APARATOS DE MEDIDA ELÉCTRICA. La acción orientadora del campo magnético sobre un circuito móvil con corriente se aprovecha en los aparatos de medida eléctrica, basados en el sistema magnetoelectrónico.

La estructura de los aparatos de medida que utilizan este sistema es la

¹⁾ El momento de las fuerzas que actúan sobre un circuito con varias espiras es, evidentemente, proporcional al número de éstas N . Todo el campo magnético actúa sobre cada espira del mismo modo y, sobre el circuito de N espiras actúa un momento de fuerzas N veces mayor.




Fig. 221



Fig. 222

siguiente Sobre un cuadro ligero de aluminio de forma rectangular, al cual va sujeta una aguja indicadora, hay arrollada una bobina. El cuadro está sujeto a dos muelles. En la posición de equilibrio lo mantienen dos finos muelles en espiral (en la fig. 221 se ve uno de ellos). El momento de las fuerzas de elasticidad de estos muelles, que hace que la bobina retorne a la posición de equilibrio, es proporcional al ángulo de desviación de la aguja respecto de dicha posición. La bobina se encuentra entre los polos de un imán permanente con piezas polares de forma especial.

Dentro de la bobina hay un cilindro de hierro dulce. Esta estructura asegura que las líneas de inducción magnética tengan dirección radial en la región en que se hallan las espiras de la bobina (fig. 222). Como resultado, cualquiera que sea la posición de la bobina, el momento de las fuerzas que actúan sobre ella por parte del campo magnético es máximo y, si la intensidad de la corriente no varía, siempre es el mismo. La bobina con corriente gira hasta que equilibra el momento de las fuerzas de elasticidad por parte del muelle con el momento de las fuerzas que actúan sobre el cuadro por parte del campo magnético. Duplicando la intensidad de la corriente observamos que la aguja gira un ángulo dos veces mayor y así sucesivamente. Esto significa que el momento de fuerzas M máximo que actúan sobre la bobina por parte del campo magnético es directamente proporcional a la intensidad de la corriente: $M \sim I$. En virtud de esto se puede hallar la intensidad de la corriente por el ángulo de giro de la bobina, si previamente se gradúa el aparato. Para eso hay que establecer qué ángulos de giro de la aguja corresponden a valores conocidos de la intensidad de la corriente.

11.5. Módulo del vector Inducción magnética. Flujo magnético

MÓDULO DEL VECTOR INDUCCIÓN MAGNÉTICA.

Haciendo experimentos con circuitos de área distinta se puede establecer que el ángulo de giro de la aguja, si la intensidad de la corriente permanece invariable, es proporcional al área del circuito S . Como el ángulo de giro viene determinado por el momento de fuerzas que actúan sobre el circuito móvil por parte del campo magnético, resulta que $M \sim S$.

Así pues, el momento de fuerzas que actúan sobre el circuito móvil con corriente es proporcional a la intensidad de la corriente que pasa por dicho circuito y a su área: $M \sim IS$. Este hecho experimental puede utilizarse para determinar el módulo del vector inducción magnética. En efecto, como el momento de fuerzas máximo es proporcional a la intensidad de la corriente en el circuito y a su área, la relación

$$\frac{M}{IS} = B \quad (111)$$

no depende de las propiedades del circuito y caracteriza el campo magnético en una región determinada del espacio¹⁾. Esta magnitud es el **MÓDULO DEL VECTOR INDUCCIÓN MAGNÉTICA**. El campo magnético se caracteriza totalmente con el vector de inducción magnética \vec{B} . En cada punto del campo se pueden determinar la dirección y el sentido del vector inducción magnética y su módulo, midiendo el momento de fuerzas que actúan sobre un circuito móvil con corriente.

La ley que define la inducción magnética de un elemento pequeño de corriente es bastante compleja y no vamos a estudiarla aquí.

UNIDAD DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Como unidad de inducción magnética se toma la inducción magnética de un campo en el cual sobre un circuito de área igual a 1 m^2 , con corriente de 1 A de intensidad, actúa por parte del campo un momento de fuerzas máximo $M = 1 \text{ N m}$.

$$1 \text{ unidad de inducción magnética} = 1 \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{A} \cdot \text{m}^2} = 1 \frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}}.$$

A la unidad de inducción magnética se le da el nombre de **TESLA** (y se designa por **T**) en honor del científico electrotécnico yugoslavo **N Tesla**.

MAGNETOMETRO. Prácticamente, en los aparatos para medir la inducción magnética (magnetómetros), en vez de un circuito móvil con corriente, se utiliza un pequeño imán. La inducción magnética se aprecia en este caso por el momento de fuerzas que actúan sobre el imán por parte del campo magnético.

FLUJO MAGNÉTICO. El vector inducción magnética \vec{B} caracteriza el campo magnético en cada punto del espacio. Puede introducirse otra magnitud que depende de los valores del módulo del vector \vec{B} no en un punto, sino en todos los puntos de la superficie limitada por el circuito cerrado plano.

Para esto consideremos un conductor cerrado, plano (circuito), que limite una superficie cuya área sea S y que se encuentre en un campo magnético homogéneo. La normal \vec{n} al plano del conductor forma el ángulo α con la dirección del vector inducción magnética \vec{B} (fig. 223). Se llama flujo

¹⁾ Análogamente, la razón de la fuerza que sobre una carga ejerce el campo eléctrico, a esta misma carga, no depende de la carga y por eso caracteriza el campo eléctrico en un punto dado del espacio.




Fig. 223

magnético Φ a través de la superficie de área S la magnitud igual al producto del módulo del vector inducción magnética \vec{B} por el área S y por el coseno del ángulo α entre los vectores \vec{B} y \vec{n} (normal a la superficie):

$$\Phi = BS \cos \alpha. \quad (11.2)$$

El producto $B \cos \alpha = B_n$ es la proyección del vector inducción magnética sobre la normal al plano del circuito. Por eso

$$\Phi = B_n S. \quad (11.3)$$

El flujo magnético puede interpretarse intuitivamente como una magnitud proporcional al número de líneas de inducción magnética que atraviesan la superficie de área S .

11.6. Ley de Ampère

El campo magnético actúa sobre todas las partes del conductor con corriente. La ley que determina la fuerza que actúa sobre un trozo aislado de conductor (elemento de corriente) fue establecida en 1820 por A. M. Ampère¹¹. Como crear un elemento de corriente separado es imposible, Ampère hizo sus experimentos con conductores cerrados. Cambiando la forma de los conductores y sus posiciones, Ampère consiguió establecer la expresión de la fuerza que actúa sobre un elemento de corriente separado.

MÓDULO DE LA FUERZA DE AMPÈRE. Para explicar de qué depende la fuerza que actúa sobre un conductor con corriente en un campo magnético, se puede utilizar el dispositivo representado en la fig. 224.

El campo magnético es creado por un imán permanente y actúa en lo fundamental sobre un conductor horizontal. La fuerza se mide por medio de una balanza especial unida al conductor por dos varillas.

Duplicando la intensidad de la corriente se puede advertir que también se duplica la fuerza que actúa sobre el conductor. Añadiendo otro imán

¹¹ Más exactamente, Ampère estableció la ley de la fuerza de interacción entre dos trozos pequeños (elementos) de conductores con corriente. Él era partidario de la teoría de la acción a distancia y no utilizó el concepto de campo. No obstante, por tradición y como reconocimiento a los méritos de este científico, la expresión de la fuerza magnética que actúa sobre un conductor con corriente por parte del campo magnético, también se llama ley de Ampère.

Andre Marie Ampere (1775-1836), gran físico y matemático francés, uno de los fundadores de la electrodinámica. Introdujo en la física el concepto de "corriente eléctrica" y construyó la primera teoría del magnetismo, basada en la hipótesis de las corrientes moleculares, descubrió la interacción mecánica entre las corrientes eléctricas y estableció las relaciones cuantitativas para la fuerza de estas interacciones. Maxwell llamó a Ampere "el Newton de la electricidad". Ampere trabajó también en las ramas de la mecánica, de la teoría de las probabilidades y del análisis matemático.



duplicamos, aproximadamente, la longitud de la parte del conductor sobre la cual actúa el campo magnético. En estas condiciones la fuerza también se duplica aproximadamente. Utilizando distintos imanes se puede establecer que la fuerza magnética (fuerza de Ampere) es directamente proporcional al módulo del vector \vec{B} .

Finalmente, la fuerza de Ampere depende del ángulo que forma el vector \vec{B} con el conductor. De esto podemos cerciorarnos cambiando la inclinación del soporte sobre el cual descansan los imanes, de manera que varíe el ángulo entre el conductor y las líneas de inducción magnética.

Como es natural, todas las conclusiones a que hemos llegado tienen carácter cualitativo. Ahora vamos a formular exactamente la ley de Ampere.

Supongamos que el vector inducción magnética \vec{B} forma con la dirección del trozo de conductor con corriente (elemento de corriente) el ángulo




Fig. 224




Fig. 225




Fig. 226

α (fig. 225). (Como sentido del elemento de corriente se toma el de la corriente que pasa por el conductor.) La experiencia demuestra que el campo magnético cuyo vector inducción está dirigido a lo largo del conductor con corriente no ejerce acción alguna sobre la corriente. Por eso el módulo de la fuerza sólo depende del módulo de la componente del vector \vec{B} perpendicular al conductor, o sea, de $B_{\perp} = B \sin \alpha$, y no depende de la componente de \vec{B} dirigida a lo largo del conductor. La expresión del módulo F de la fuerza que actúa sobre un pequeño trozo Δl del conductor, por el cual pasa la corriente I , por parte del campo magnético, cuya inducción \vec{B} forma con el elemento de corriente el ángulo α , tiene el aspecto:

$$F = B |I| \Delta l \sin \alpha \quad (11.4)$$

Esta expresión recibe el nombre de LEY DE AMPÈRE.

DIRECCIÓN DE LA FUERZA DE AMPÈRE En el experimento antes considerado el vector \vec{F} es perpendicular al elemento de corriente y al vector \vec{B} . Su dirección y sentido se determina por la regla de la mano izquierda. Esta regla consiste en lo siguiente.

si la mano izquierda se dispone de modo que la componente perpendicular al conductor del vector \vec{B} entre por la palma y los cuatro dedos extendidos señalen el sentido de la corriente, el pulgar, abierto 90° , indica el sentido de la fuerza que actúa sobre el trozo de conductor (fig. 226)

APLICACIÓN DE LA LEY DE AMPÈRE. Conociendo la dirección, el sentido y el módulo de la fuerza que actúa sobre cualquier trozo de un conductor se puede calcular la fuerza que actúa sobre todo el conductor cerrado. Para eso hay que hallar la suma de las fuerzas que actúan sobre todas las partes del conductor. La absoluta seguridad en que la ley de Ampère es correcta se infiere de que el valor calculado de este modo de la fuerza resultante para cualquier conductor cerrado coincide con el valor de la fuerza determinado experimentalmente.

La ley de Ampère se aplica para calcular las fuerzas que actúan sobre un conductor con corriente en muchos dispositivos técnicos, en particular, en los motores eléctricos.

La acción de todos los motores eléctricos se basa en la utilización de las fuerzas de Ampère. Por el devanado de la parte giratoria del motor (rotor) pasa corriente eléctrica. Un potente electroimán crea el campo magnético

que actúa sobre los conductores con corriente y los obliga a moverse. El rotor se hace de chapas de acero y a los polos del electroimán se les da una forma especial, para concentrar la inducción magnética en los sitios en que se encuentra el devanado del rotor.

Unos dispositivos especiales aseguran que la dirección de las corrientes en los devanados sea tal, que la interacción magnética cree un momento de fuerzas que haga que el rotor gire continuamente

11.7. Acción del campo magnético sobre una carga en movimiento. Fuerza de Lorentz

Una corriente eléctrica es un conjunto de partículas cargadas que se mueven ordenadamente. Por eso la acción del campo magnético sobre un conductor con corriente es el resultado de la acción de dicho campo sobre las partículas cargadas que se mueven dentro del conductor.

La fuerza que el campo magnético ejerce sobre una partícula con carga en movimiento se llama fuerza de Lorentz, en honor del gran físico holandés H.A. Lorentz, fundador de la teoría electrónica de la constitución de la sustancia. Esta fuerza puede hallarse aplicando la ley de Ampère. El módulo de la fuerza de Lorentz es igual a la razón del módulo de la fuerza F que actúa sobre un trozo de conductor de longitud Δl , al número N de partículas cargadas que se mueven ordenadamente en dicho trozo de conductor:

$$F_L = \frac{F}{N} \quad (11.5)$$

Consideremos un trozo de conductor recto, delgado, con corriente (fig. 227). Supongamos que la longitud de este trozo Δl y el área de su sección transversal S son tan pequeñas que el vector inducción del campo magnético \vec{B} se puede suponer invariable dentro de los límites del trozo de conductor. La intensidad de la corriente I en el conductor se relaciona con la carga q_0 de las partículas, la concentración de éstas (número de cargas por unidad de volumen) n y la velocidad v de su movimiento ordenado, por la fórmula siguiente (véase 91):

$$I = q_0 n v S. \quad (11.6)$$




Fig. 227

El módulo de la fuerza con que actúa el campo magnético sobre el elemento de corriente elegido será:

$$F = |I| \Delta l B \sin \alpha$$

Sustituyendo aquí la intensidad de la corriente I por su expresión (11.6), se obtiene:

$$F = |q_0| n v S \Delta l B \sin \alpha = v |q_0| N B \sin \alpha,$$

donde $N = n S \Delta l$ es el número de partículas cargadas que hay en el volumen considerado. Por consiguiente, sobre cada carga en movimiento actuará el campo magnético con la fuerza de Lorentz.

$$F_L = \frac{F}{N} = |q_0| v B \sin \alpha, \quad (11.7)$$

donde α es el ángulo entre el vector velocidad y el vector inducción magnética. La fuerza de Lorentz es perpendicular a los vectores \vec{B} y \vec{v} y su sentido se determina por la regla de la mano izquierda, lo mismo que el sentido de la fuerza de Ampère.

Si la mano izquierda se dispone de modo que la componente de la inducción magnética \vec{B} , perpendicular a la velocidad de la carga, entre por la palma, y que los cuatro dedos extendidos señalen el sentido del movimiento de la carga positiva (inverso al movimiento de la negativa), el pulgar, abierto 90°, indica el sentido de la fuerza de Lorentz F_L que actúa sobre la carga (fig. 228)

El campo eléctrico actúa sobre la carga q_0 con la fuerza $\vec{F}_{el} = q_0 \vec{E}$. Por lo tanto, si existe un campo eléctrico y un campo magnético, la fuerza total \vec{F} que actúa sobre la carga será ¹⁾:

$$\vec{F} = \vec{F}_{el} + \vec{F}_L. \quad (11.8)$$

Como la fuerza de Lorentz es perpendicular a la velocidad de las partículas, no realiza trabajo. De acuerdo con el teorema de la energía cinética (véase el texto de "Física 2"), esto significa que la fuerza de Lorentz no varía la energía cinética de las partículas y, por lo tanto, el módulo de su velocidad. Bajo la acción de la fuerza de Lorentz sólo cambia la dirección de la velocidad de la partícula.

La acción de la fuerza de Lorentz sobre los electrones en movimiento se puede observar acercando un electroimán (o un imán permanente) a un tubo de rayos catódicos. Variando la corriente en el electroimán puede apreciarse

¹⁾ Con frecuencia se da el nombre de fuerza de Lorentz a la fuerza total (11.8) con que el campo electromagnético actúa sobre la partícula cargada. En este caso la fuerza (11.7) se llama parte magnética de la fuerza de Lorentz.




Fig. 228




Fig. 229

que la desviación del rayo electrónico aumenta al crecer el módulo B de la inducción magnética del campo. Si se invierte el sentido de la corriente en el electroimán, el rayo electrónico se desvía en el sentido opuesto.

La dependencia de la fuerza de Lorentz respecto del ángulo α entre los vectores \vec{B} y \vec{v} puede ponerse de manifiesto observando cómo cambia la desviación del rayo electrónico al variar el ángulo entre el eje del imán y el eje del tubo catódico.

MOVIMIENTO DE UNA PARTÍCULA CARGADA EN UN CAMPO MAGNÉTICO HOMOGÉNEO. Estudiemos el movimiento de una partícula, cuya carga sea q_0 , en un campo magnético homogéneo \vec{B} dirigido perpendicularmente a la velocidad inicial \vec{v} de la partícula (fig. 229). La fuerza de Lorentz depende del módulo de la velocidad de la partícula y de la inducción del campo. Como el campo magnético no varía el módulo de la velocidad, el módulo de la fuerza de Lorentz permanece también invariable. Esta fuerza es perpendicular a la velocidad y, por consiguiente, determina la aceleración centrípeta de la partícula. La invariabilidad del módulo de la aceleración centrípeta de una partícula, que se mueve con velocidad de módulo constante, significa que la partícula se mueve uniformemente por una circunferencia de radio r . Determinemos este radio. De acuerdo con la segunda ley de Newton (fig. 229)

$$m \frac{v^2}{r} = |q_0| v B$$

De donde

$$r = \frac{mv}{|q_0| B}. \quad (119)$$

UTILIZACIÓN DE LA FUERZA DE LORENTZ. La acción del campo magnético sobre una carga en movimiento se utiliza mucho en la técnica




Fig. 230




Fig. 231

moderna. Baste recordar los tubos catódicos de televisión (einescopios), en los cuales los electrones lanzados hacia la pantalla son desviados por medio del campo magnético que crean unas bobinas especiales (fig. 230).

La acción del campo magnético ha encontrado otra aplicación en los dispositivos que permiten separar las partículas cargadas atendiendo a sus cargas específicas, es decir, a la razón de la carga de la partícula a su masa y, por los resultados obtenidos, determinar exactamente la masa de las partículas. Estos dispositivos se conocen con el nombre de ESPECTRÓGRAFOS DE MASAS.

La fig. 231 representa el esquema teórico de un espectrógrafo de masas muy simple. La cámara de vacío del dispositivo se encuentra en un campo magnético (cuyo vector intensidad \vec{B} es perpendicular al plano del dibujo). Las partículas cargadas (electrones o iones), aceleradas por el campo eléctrico, describen un arco y van a parar a una placa fotográfica, en la cual dejan una huella que da la posibilidad de medir con gran exactitud el radio r . Conociendo el radio de la trayectoria se determina la carga específica del ion. Y una vez conocida la carga del ion es fácil calcular su masa.

¿ ?

1. ¿Cuál es el principio básico del funcionamiento de los aparatos de medida eléctrica que utilizan el sistema magnetoelectrónico?
2. ¿Cómo se determina el módulo del vector inducción magnética?
3. ¿A qué se da el nombre de flujo de inducción magnética?
4. ¿A qué es igual el módulo de la fuerza de Ampère?
5. Enuncie la regla para hallar la dirección y el sentido de la fuerza de Ampère.
6. Enuncie la regla para determinar la dirección y el sentido de la fuerza de Lorentz.
7. ¿A qué es igual el módulo de la fuerza de Lorentz?
8. ¿Por qué la fuerza de Lorentz no varía el módulo de la velocidad de las partículas cargadas?
9. ¿Cómo se mueve una partícula cargada en un campo magnético homogéneo, si la velocidad inicial de la partícula es perpendicular a las líneas de inducción magnética?

11.8. Propiedades magnéticas de la sustancia

PERMEABILIDAD MAGNÉTICA. Como ya hemos dicho, el campo magnético no sólo lo crean las corrientes, sino también los imanes permanentes. Estos últimos sólo se pueden hacer de unas cuantas sustancias, pero todas las sustancias colocadas en un campo magnético se imanán, es decir, crean de por sí un campo magnético. En virtud de eso, el vector inducción magnética \vec{B} en un medio homogéneo se diferencia del vector \vec{B}_0 en el mismo punto del espacio, pero en el vacío.

La relación $B/B_0 = \mu$, que caracteriza las propiedades magnéticas del medio, recibe el nombre de PERMEABILIDAD MAGNÉTICA DE DICHO MEDIO.

Por lo tanto, en un medio homogéneo la inducción magnética será.

$$\vec{B} = \mu \vec{B}_0, \quad (11.10)$$

donde μ es la permeabilidad magnética¹¹.

HIPOTESIS DE AMPÈRE. La causa a consecuencia de la cual poseen los cuerpos propiedades magnéticas fue descubierta por el científico francés A. M. Ampère. Primero, bajo la impresión directa que le produjo observar cómo giraba la aguja magnética al aproximarla a un conductor con corriente en los experimentos de H. Ch. Oersted, supuso Ampère que el magnetismo de la Tierra era debido a corrientes eléctricas que pasaban por el interior del globo terráqueo. El paso principal estaba dado: las propiedades magnéticas de un cuerpo se podían explicar por las corrientes que circulaban dentro de él. Después llegó Ampère a la conclusión general: las propiedades magnéticas de todo cuerpo están determinadas por corrientes eléctricas cerradas dentro de él. Este paso definitivo que dio Ampère pasando de la posibilidad de explicar las propiedades magnéticas de los cuerpos por las corrientes, a la afirmación categórica de que las interacciones magnéticas son interacciones de corrientes, son prueba de la gran audacia científica de aquél.

Según la hipótesis de Ampère, dentro de los moléculas y los átomos circulan corrientes eléctricas elementales. (Ahora sabemos bien que estas corrientes son originadas por el movimiento de los electrones en los átomos.) Si los planos en que circulan estas corrientes se encuentran, a causa del movimiento desordenado térmico de las moléculas, dispuestos caóticamente unos respecto de otros (fig. 232, a), sus acciones se compensan mutuamente y el cuerpo no pone de manifiesto propiedades magnéticas. En estado imanado, las corrientes elementales están orientadas en el cuerpo de tal modo que sus acciones se suman (fig. 232, b).

¹¹ La fórmula (11.10) sólo es correcta para un medio homogéneo que llene todo el espacio o para los casos de cuerpos de simetría especial, como, por ejemplo, para una varilla homogénea dentro de un solenoide. Si el cuerpo tiene forma arbitraria, al introducirlo en el campo magnético de inducción \vec{B}_0 , la inducción dentro de él no estará definida por la fórmula (11.10). La dependencia entre \vec{B} y \vec{B}_0 es mucho más compleja y viene determinada por la forma del cuerpo y su orientación respecto de \vec{B}_0 .




Fig. 232

La hipótesis de Ampère explica por qué la aguja magnética y el cuadro (circuito) con corriente se comportan de igual modo en el campo magnético (véase el 111). La aguja puede considerarse como un conjunto de pequeños circuitos con corriente orientados en el mismo sentido.

En los cuerpos con gran permeabilidad magnética ($\mu \gg 1$), llamados FERROMAGNÉTICOS (hierro, cobalto, níquel, gadolinio y muchas aleaciones), los campos magnéticos se crean, sin embargo, no a consecuencia del movimiento de rotación de los electrones alrededor de los núcleos, sino a causa de su "rotación propia". El electrón, como si girase alrededor de su eje y, poseyendo carga, crea siempre un campo magnético además del que surge a expensas de su movimiento orbital¹⁾.

MATERIALES FERROMAGNÉTICOS Y SU UTILIZACIÓN. Aunque en la naturaleza no son muchos los cuerpos ferromagnéticos, son ellos los que tienen más importancia práctica. Poniendo un núcleo de hierro o de acero a una bobina se puede conseguir que el campo magnético creado por ella sea muchas veces más intenso sin aumentar la intensidad de la corriente en la bobina. Los núcleos de los transformadores, generadores, motores eléctricos, etc., se hacen de materiales ferromagnéticos.

La permeabilidad magnética de los ferromagnéticos no es constante²⁾. Depende de la inducción del campo magnético.

Cuando se desconecta el campo magnético exterior, el material ferromagnético permanece imanado, es decir, crea un campo magnético en el espacio que lo rodea. La orientación ordenada de las corrientes elementales no desaparece al desconectar el campo exterior. En virtud de esto existen los imanes permanentes.

Los imanes permanentes se utilizan mucho en los aparatos de medida eléctrica, en los altavoces y teléfonos, en los registradores de sonido, en las brújulas magnéticas, etc.

TEMPERATURA DE CURIE. A temperaturas mayores que una determinada temperatura para cada material ferromagnético, desaparecen las

¹⁾ Hay que anteponer "como si" al verbo "girar" porque el electrón, por sus propiedades, no se parece a una esfera pequesísima. Su movimiento se subordina a las leyes de la mecánica cuántica y no a la mecánica clásica de Newton. El momento de rotación propio o intrínseco (momento cinético) del electrón se llama "espín".

²⁾ De los procedimientos para medir la permeabilidad magnética de los ferromagnéticos se tratará en el capítulo siguiente.

propiedades ferromagnéticas de dicho material. Esta temperatura se llama **TEMPERATURA (O PUNTO) DE CURIE**, en honor del científico francés que descubrió este fenómeno. Si un clavo imanado se calienta mucho pierde su aptitud para atraer objetos de hierro. El punto de Curie para el hierro es 753°C , para el níquel, 365°C , y para el cobalto, 1000°C . Existen aleaciones ferromagnéticas cuya temperatura de Curie es inferior a 100°C .

Las primeras investigaciones detalladas de las propiedades magnéticas de los materiales ferromagnéticos fueron llevadas a cabo por el eminente físico ruso A. G. Stoliétov (1839-1896).

-
- ¿ ?
1. ¿Que magnitud caracteriza las propiedades magnéticas de un medio?
 2. ¿Cuál es la esencia de la hipótesis de Ampère?
 3. ¿Qué cuerpos se llaman ferromagnéticos?
 4. ¿Con qué fines se utilizan los materiales ferromagnéticos?
-

Ejemplos de resolución de problemas

Para resolver los problemas concernientes al campo magnético hay que saber determinar, por medio de la regla de la mano izquierda, la dirección y el sentido de la fuerza de Ampère, conociendo la dirección y el sentido de la corriente y de la inducción magnética (o el sentido de la corriente conociendo el sentido de la fuerza de Ampère y de la inducción magnética). También hay que saber hallar la dirección y el sentido de la fuerza de Lorentz. El sentido de la inducción magnética de una corriente se determina por la regla del sacacorchos.

Los problemas en que se aplican la ley de Ampère y la expresión de la fuerza de Lorentz se deben resolver en el mismo orden que los problemas de mecánica. Pero además de las fuerzas mecánicas hay que tener en cuenta la fuerza de Ampère (114) y la fuerza de Lorentz (117).

1. Un alambre conductor rectilíneo, con corriente, se encuentra sobre los polos de un imán en herradura (fig. 233, a). El alambre puede desplazarse libremente en todas las direcciones. ¿Cómo se moverá este alambre?

Solución. Hallamos los sentidos de los vectores inducción magnética en distintos puntos y aplicamos la regla de la mano izquierda. El alambre girará en el plano horizontal y, al mismo tiempo, será atraído hacia el espacio comprendido entre los polos del imán (fig. 233, b).





Fig. 233






Fig. 234




Fig. 235

2. El cuadro rectangular con corriente representado en la fig. 234 tiene las siguientes dimensiones. $a = 3$ cm y $b = 5$ cm. La intensidad de la corriente en el cuadro es $I = 10$ A. La inducción del campo magnético $B = 0,1$ T forma un ángulo $\alpha = 10^\circ$ con la normal del cuadro. Determinar el momento de fuerzas que actúan sobre el cuadro por parte del campo magnético.

Solución. La fig. 235 muestra la vista desde arriba de la sección del cuadro por un plano horizontal. De acuerdo con la regla de la mano izquierda, sobre los lados del cuadro cuya longitud es b actúa el par de fuerzas \vec{F}_1 y \vec{F}_2 , perpendiculares al vector \vec{B} , que crea un momento de rotación respecto del eje que pasa por el centro del cuadro. Las fuerzas que actúan sobre los lados de longitud a , según la regla de la mano izquierda, lo único que hacen es alargar el cuadro.

Por la ley de Ampère $F_1 = F_2 = F = |I|Bb$. El brazo de cada una de estas fuerzas es $d = a \sin \alpha / 2$. El momento de fuerzas total será $M = 2F(a/2) \sin \alpha = |I|BS \sin \alpha$, siendo $S = ab$ el área del cuadro. Si $\alpha = 90^\circ$ el momento de fuerzas será máximo y coincidirá con el valor de M en la fórmula (111), que se introdujo como definición del módulo del vector inducción magnética.

Sustituyendo las magnitudes por sus valores numéricos, se obtiene $M = 7,5 \cdot 10^{-4}$ N m.

3. En un espacio en que actúan simultáneamente un campo eléctrico y otro magnético homogéneos y continuos, se mueve un protón siguiendo una trayectoria rectilínea. Se sabe que la intensidad del campo eléctrico es \vec{E} . ¿Cuál será la inducción \vec{B} del campo magnético?

Solución. El protón puede moverse rectilíneamente en dos casos.

1) Cuando el vector \vec{E} está dirigido a lo largo de la trayectoria del protón. En este caso el vector \vec{B} también debe estar dirigido a lo largo de dicha trayectoria y su módulo puede ser cualquiera, ya que el campo magnético no actuará sobre la partícula.

2) Si los vectores \vec{E} , \vec{B} y \vec{v} son perpendiculares entre sí y la fuerza que actúa sobre el protón por parte del campo eléctrico tiene igual módulo y sentido contrario que la fuerza de Lorentz que actúa sobre el protón por parte del campo magnético (fig. 236). Como $e\vec{E} + \vec{E}_L = 0$, resulta $e\vec{E} - e\vec{v}B = 0$ y $B = E/v$.




Fig. 236




Fig. 237

Ejercicio 14

- 1 Aplicando las reglas del sacacorchos y de la mano izquierda, mostrar que las corrientes paralelas del mismo sentido se atraen y las de sentido opuesto se repelen.
- 2 Por dos conductores rectilíneos que se cruzan formando un ángulo recto se hacen pasar las corrientes I_1 e I_2 (fig. 237). ¿Cómo variará la posición de un conductor respecto del otro?
- 3 El cuadro con corriente, descrito en el ejemplo de resolución del problema 2, está vuelto de tal modo que la normal a él forma un ángulo de 90° con las líneas de inducción magnética. Determinar el momento de fuerzas que actúan sobre el cuadro.
- 4 Un conductor, de longitud $l = 0,15$ m, por el cual pasa corriente de intensidad $I = 8$ A, es perpendicular a la inducción de un campo magnético homogéneo cuyo módulo es $B = 0,4$ T. Hallar el trabajo realizado al trasladar dicho conductor $0,025$ m en el sentido de la fuerza de Ampère.
5. Determinar la dirección del vector inducción del campo magnético en el cuello de un cinescopio (fig. 230).
- 6 Una partícula, con carga q y masa m , empieza a moverse con la velocidad v en un campo magnético homogéneo cuya inducción es B . La velocidad inicial de la partícula forma con el vector B un ángulo α . Demostrar que la trayectoria de la partícula será una línea helicoidal. ¿Qué radio tendrá esta hélice?

Breve resumen del capítulo XI

La interacción entre corrientes eléctricas, llamada magnética, se efectúa por medio del campo magnético. La característica fundamental del campo magnético es el vector inducción magnética \vec{B} .

Como sentido del vector inducción magnética se toma el de la normal a un cuadro con corriente que tenga la posibilidad de orientarse libremente en el campo magnético. Este sentido coincide con el de la aguja magnética que se encuentre en el campo, es decir, con el sentido de la recta trazada del polo sur al polo norte de dicha aguja.

El módulo del vector inducción magnética viene determinado por la razón del momento máximo de fuerzas que actúan sobre el cuadro (circuito) por parte del campo magnético, al producto de la intensidad de la corriente en dicho cuadro por el área de este último.

Las líneas de inducción magnética abarcan los conductores con corriente y son siempre cerradas. El campo cuyas líneas de fuerza son cerradas se llama rotacional.

Según la ley de Ampère, sobre un trozo de conductor con corriente, de longitud Δl actúa por parte del campo magnético una fuerza cuyo módulo es:

$$F = B |I| \Delta l \sin \alpha,$$

donde α es el ángulo entre el trozo de conductor y el vector \vec{B} . La dirección y el sentido de esta fuerza se determina por la regla de la mano izquierda.

Sobre una partícula en movimiento cargada actúa la fuerza de Lorentz, cuyo módulo es:

$$F_L = |q_0| v B \sin \alpha,$$

donde α es el ángulo entre la velocidad de la partícula y el vector inducción magnética. La fuerza de Lorentz es perpendicular a la velocidad de la partícula y, por consiguiente, no realiza trabajo. Esta fuerza hace que varíe la dirección de la velocidad de la partícula, pero no varía su energía cinética.

Todos los cuerpos que se encuentran en un campo magnético se imantan, es decir, crean ellos mismos un campo magnético. La razón del vector inducción magnética en un medio homogéneo a la inducción magnética en el vacío se llama permeabilidad magnética de dicho medio y caracteriza las propiedades magnéticas de la sustancia $\mu = B/B_0$.

En la mayoría de las sustancias las propiedades magnéticas se manifiestan débilmente. Sólo en los cuerpos ferromagnéticos, a los cuales pertenece el hierro, la permeabilidad magnética es grande ($\mu \gg 1$) y depende de la inducción magnética. Aunque en la naturaleza son relativamente poco numerosos los materiales ferromagnéticos, éstos tienen gran importancia práctica, ya que dan la posibilidad de aumentar centenares de veces la inducción magnética del campo sin gastar energía.

Los materiales ferromagnéticos se utilizan para hacer núcleos de transformadores, generadores, motores eléctricos, etc., e imanes permanentes.

12. Inducción electromagnética

12.1. Descubrimiento de la inducción electromagnética

Hasta ahora hemos estudiado los campos eléctricos y magnéticos que no varían con el tiempo. Se ha explicado que el campo eléctrico lo crean las cargas eléctricas en reposo y el campo magnético, las cargas en movimiento, es decir, la corriente eléctrica. Pasemos ahora al estudio de los campos eléctricos y magnéticos que varían con el tiempo.

El hecho más importante que se ha logrado descubrir es que entre los campos eléctrico y magnético existe una íntima correlación. *El campo magnético que varía con el tiempo genera un campo eléctrico y el campo eléctrico que varía con el tiempo genera un campo magnético.* Sin la existencia de esta relación entre los campos sería imposible una diversidad de

manifestaciones de las fuerzas electromagnéticas tan grande como la que existe en realidad. Sin ella no existirían las ondas radioeléctricas ni la luz.

No es casual que el paso primero y decisivo hacia el descubrimiento de las nuevas propiedades de las interacciones electromagnéticas lo diera el promotor del concepto de campo electromagnético M Faraday. Él estaba seguro de que los fenómenos eléctricos y magnéticos eran de naturaleza común. En virtud de esto hizo un descubrimiento que después sirvió de base para construir los generadores de todas las centrales eléctricas del mundo, que transforman la energía mecánica en energía de la corriente eléctrica. (Otras fuentes, como son las pilas voltaicas, los acumuladores, etc., sólo proporcionan una parte insignificante de la energía que se produce.)

La corriente eléctrica, razonaba Faraday, es capaz de imanar un trozo de hierro. ¿No podrá un imán, a su vez, hacer que se produzca una corriente eléctrica?

Durante mucho tiempo no se consiguió descubrir esta relación. Era difícil imaginarse lo esencial, a saber: que sólo un imán en movimiento o un campo magnético variable con el tiempo pueden excitar la corriente eléctrica en una bobina.

El siguiente hecho muestra el tipo de casualidades que podían dificultar dicho descubrimiento. Casi al mismo tiempo que Faraday, el físico suizo J. D. Colladon intentó obtener la corriente eléctrica en una bobina valiéndose de un imán. Para su trabajo utilizó un galvanómetro cuya ligera aguja magnética se encontraba dentro de la bobina del aparato. Para que el imán no ejerciera influencia directa sobre la aguja, los terminales de la bobina en que Colladon movía el imán, con la esperanza de obtener corriente en ella, fueron sacados a la habitación contigua y allí se conectaron al galvanómetro. Colladon introducía el imán en la bobina y, él mismo, iba a la habitación vecina, donde comprobaba desilusionado que el galvanómetro no indicaba corriente alguna. Si durante todo el tiempo hubiera observado el galvanómetro y hubiese encargado a otra persona el desplazamiento del imán, habría hecho el trascendental descubrimiento. Pero no ocurrió así. El imán, en reposo respecto de la bobina, no producía corriente en ella.

El fenómeno de la inducción electromagnética consiste en que la corriente eléctrica surge en un circuito conductor en reposo dentro de un campo magnético variable con el tiempo, o que se mueve dentro de un campo magnético continuo de tal modo que varíe el número de líneas de inducción magnética que atraviesan el circuito. El descubrimiento fue hecho el día 29 de agosto de 1831. Éste es uno de los pocos casos en que la fecha de un descubrimiento importante se conoce exactamente. He aquí cómo el mismo Faraday describe su primer experimento.

"Sobre una bobina ancha de madera se arrolló un alambre de cobre de 203 pies¹⁾ de largo y entre sus espiras se arrolló otro alambre de la misma longitud, pero aislado del primero por medio de hilo de algodón. Uno de estos arrollamientos fue conectado al galvanómetro y el otro a una potente

¹⁾ 1 pie equivale a 304,8 mm.




Fig. 238

batería formada por 100 pares de placas. Al cerrar el circuito se lograba una acción repentina extraordinariamente débil sobre el galvanómetro y lo mismo se observó al interrumpir la corriente. Cuando ésta pasaba continuamente por uno de los arrollamientos no se apreciaba acción alguna sobre el galvanómetro ni, en general, de inducción sobre el otro arrollamiento, a pesar de que el calentamiento de todo el arrollamiento conectado a la batería y el brillo de las chispas que saltaban entre los carbones evidenciaban la potencia de dicha batería" (M Faraday, "Experimental Researches in Electricity", 1ª serie).

Así pues, primero fue descubierta la inducción en los conductores que se encuentran en reposo uno respecto de otro, durante los cierres y aperturas del circuito. Después, comprendiendo claramente que la aproximación o el alejamiento de los conductores con corriente debía conducir al mismo resultado que el cierre y la apertura del circuito, Faraday demostró con unos experimentos que la corriente se produce cuando las bobinas se desplazan una respecto de la otra. Faraday conocía los trabajos de Ampere y comprendía que un imán es un conjunto de pequeñas corrientes que circulan dentro de las moléculas. El 17 de octubre del mismo año, según registra su diario de laboratorio, fue descubierta la corriente inducida en una




Fig. 239




Fig. 240

bobina al introducir en (o sacar de) ella un imán. En un mes descubrió Faraday experimentalmente todas las particularidades esenciales de los fenómenos de inducción electromagnética.

Ahora los experimentos de Faraday puede repetirlos cualquiera. Para esto hay que disponer de dos bobinas, un imán, una batería de pilas y un galvanómetro suficientemente sensible.

En el dispositivo representado en la fig. 238 la corriente inducida se genera en una de las bobinas cuando se cierra o se abre el circuito eléctrico de la otra bobina, en reposo respecto de la primera. En el dispositivo de la fig. 239 se varía la intensidad de la corriente en una de las dos bobinas por medio de un reóstato. En la fig. 240, a la corriente inducida aparece cuando las bobinas se mueven una respecto de la otra, y en la fig. 240, b, cuando se mueve un imán permanente respecto de una bobina.

El mismo Faraday comprendió ya la causa común de la que depende la aparición de la corriente inducida en experimentos que a primera vista parecen distintos.

En un circuito conductor cerrado se produce corriente cuando varía el número de líneas de inducción magnética que atraviesan el área limitada por el circuito. Y cuanto más rápidamente varía el número de líneas de inducción magnética, tanto mayor es la corriente inducida que aparece. La



Fig. 241

causa que motiva la variación del número de líneas de inducción magnética es indiferente. Esta causa puede ser la variación del número de líneas de inducción magnética que atraviesan el área de un circuito conductor en reposo, debida al cambio de la intensidad de la corriente en una bobina contigua (fig. 238), y la variación del número de líneas de inducción causada por el movimiento de un circuito en un campo magnético no homogéneo, en el cual la densidad de las líneas varía en el espacio (fig. 241)

12.2. Sentido de la corriente inducida. Ley de Lenz

Vamos a esclarecer el importante problema del sentido de la corriente inducida.

Conectando la bobina, en que aparece la corriente inducida, a un galvanómetro se pone de manifiesto que el sentido de esta corriente depende de si el imán se acerca a la bobina (por su polo norte, por ejemplo) o se aleja de ella (fig. 240, b).

La corriente inducida, de uno u otro sentido, que se produce interacciona con el imán. La bobina, con la corriente que por ella pasa, se asemeja a un imán con dos polos, norte y sur. El sentido de la corriente de inducción determina qué extremo de la bobina hace las veces de polo norte (las líneas de inducción magnética salen de él) y cuál de polo sur (las líneas de inducción magnética entran en él). Apoyándose en la ley de conservación de la energía se puede predecir en qué casos la bobina atraerá el imán y en cuáles lo repelerá.

INTERACCIÓN DE LA CORRIENTE INDUCIDA CON EL IMÁN.
Si el imán se acerca a la bobina, la corriente inducida que aparece en el conductor repelerá necesariamente el imán. Para aproximar el imán a la bobina hay que realizar un trabajo positivo. La bobina se comporta como un imán cuyo polo de igual nombre mira al del imán que se aproxima. Y los polos homónimos, como es sabido, se repelen.

Figurese que ocurriera al revés. Al aproximar el imán a la bobina él




Fig. 242

mismo tendería a introducirse en ella. La ley de conservación de la energía se infringiría en este caso, ya que la energía cinética del imán aumentaría y al mismo tiempo se produciría corriente, para lo cual se requiere un gasto de energía. Es decir, la energía cinética del imán y la energía de la corriente surgirían de la nada, es decir, sin gastar energía.

Al alejar el imán, por el contrario, de acuerdo con la ley de conservación de la energía debe aparecer una fuerza de atracción.

La validez de esta conclusión se puede demostrar con el experimento que muestra la fig. 242. En los extremos de una varilla, que puede girar libremente alrededor del eje vertical están sujetos dos anillos conductores, de aluminio. Uno de ellos está cortado. Si se acerca un imán al anillo no cortado aparece en él corriente inducida cuyo sentido será tal, que el anillo se verá repelido por el imán y la varilla girará. Si el imán se aleja del anillo, éste será atraído por el imán. Con el anillo cortado el imán no interacciona, porque el corte impide que aparezca en él corriente inducida. La repulsión o atracción del imán por la bobina depende del sentido de la corriente inducida. Por eso la ley de conservación de la energía permite enunciar una regla para determinar el sentido de la corriente inducida.

¿En qué consiste la diferencia entre estos dos experimentos de aproximación del imán a la bobina y de alejamiento del mismo? En que en el primer caso el número de líneas de inducción magnética que atraviesan las espiras de la bobina o, lo que es lo mismo, el flujo magnético, aumenta (fig. 243, a), y en el segundo, disminuye (fig. 243, b). Además, en el primer




Fig. 243

caso las líneas de inducción magnética salen del extremo superior de la bobina, puesto que ésta repele el imán, y en el segundo, al contrario, dichas líneas entran en este extremo. Estas últimas líneas de inducción magnética se representan en la fig. 243 por líneas de trazos.

LEY DE LENZ Ahora hemos llegado a lo principal cuando el flujo magnético a través de la bobina aumenta, la corriente inducida tiene un sentido tal, que el campo magnético que ella crea se opone a que crezca el flujo magnético a través de las espiras de la bobina. En efecto, el vector inducción \vec{B} de este campo tiene sentido opuesto al del vector inducción \vec{B} que crea la corriente eléctrica. En cambio, si el flujo magnético a través de la bobina se debilita, la corriente inducida crea un campo magnético, cuya inducción es \vec{B} , que hace que aumente el flujo magnético a través de las espiras de la bobina.

Esta es la esencia de la regla general para determinar el sentido de la corriente inducida, aplicable a todos los casos. Esta regla, conocida con el nombre de ley de Lenz, fue establecida por el físico ruso E. C. Lenz.

Según la ley de Lenz, la corriente inducida que se produce en un circuito cerrado tiene un sentido tal, que el flujo magnético creado por ella a través del área limitada por el circuito tiende a compensar la variación del flujo magnético que origina dicha corriente.

12.3. Ley de la Inducción electromagnética

Enunciemos la ley de la inducción electromagnética. Los experimentos de Faraday demostraron que la intensidad de la corriente inducida I_1 en un circuito conductor es proporcional a la velocidad con que varía el número de líneas de inducción magnética \vec{B} que atraviesan el área limitada por dicho circuito. Más exactamente esta afirmación se puede enunciar aplicando el concepto de flujo magnético.

El flujo magnético se interpreta intuitivamente como el número de líneas de inducción magnética que atraviesan el área de una superficie S . Por eso la velocidad con que varía este número no es nada más que la velocidad con que varía el flujo magnético.

Si en un tiempo pequeño Δt la variación del flujo magnético es $\Delta\Phi$, la velocidad de variación de dicho flujo será $\Delta\Phi/\Delta t$. Por lo tanto, la afirmación que se infiere directamente del experimento se puede enunciar así: la intensidad de la corriente inducida es proporcional a la velocidad con que varía el flujo magnético a través del área limitada por el circuito:

$$I_1 \sim \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \quad (12.1)$$

F. L. M. DE INDUCCIÓN Sabemos que en un circuito se produce corriente eléctrica cuando sobre las cargas libres del conductor actúan fuerzas exteriores. El trabajo de estas fuerzas en transportar una carga positiva unitaria a lo largo de un circuito cerrado se llama fuerza electromotriz (f.e.m.) Por consiguiente, cuando varía el flujo magnético

a través del área limitada por el circuito, en él aparecen fuerzas exteriores cuya acción se caracteriza por una f.e.m., llamada f.e.m. de inducción (o inducida), que se designa por la letra \mathcal{E}_i .

De acuerdo con la ley de Ohm para un circuito cerrado $I_i = \mathcal{E}_i/R$. La resistencia del conductor no depende de la variación del flujo magnético. Por lo tanto, la expresión (12.1) es correcta solamente porque la f.e.m. inducida es proporcional a $\Delta\Phi/\Delta t$.

LEY DE LA INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. La ley de la inducción electromagnética se enuncia precisamente para la f.e.m., y no para la intensidad de la corriente. Así enunciada esta ley expresa la esencia del fenómeno que no depende de las propiedades de los conductores, en los cuales se produce la corriente inducida. De acuerdo con la ley de la inducción electromagnética, la f.e.m. inducida en un circuito cerrado es igual en módulo a la velocidad con que varía el flujo magnético a través del área limitada por el circuito ¹⁾:

$$|\mathcal{E}_i| = \left| \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right|$$

¿Cómo puede tenerse en cuenta en la ley de la inducción electromagnética el sentido de la corriente inducida (o el signo de la f.e.m. inducida) de acuerdo con la ley de Lenz?

En la fig. 244 se representa un circuito cerrado. Vamos a considerar positivo el sentido de recorrido del circuito contrario al de las agujas del reloj. La normal \vec{n} al circuito forma un "tornillo a derechas" con el sentido de recorrido del circuito.

Supongamos que la inducción magnética \vec{B} tiene el sentido de la normal al circuito y aumenta con el tiempo. En este caso, $\Phi > 0$ y $\Delta\Phi/\Delta t > 0$.

De acuerdo con la ley de Lenz, la corriente inducida crea un flujo magnético $\Phi' < 0$. Las líneas de inducción del campo magnético de la corriente inducida se representan en la fig. 244 por líneas de trazos. Por consiguiente, la corriente inducida I_i , según la regla del sacacorchos, estará dirigida en el sentido de las agujas del reloj (o sea, contra el sentido positivo de recorrido del circuito) y la f.e.m. inducida será negativa. Por lo tanto, en la ley de la inducción electromagnética deberá figurar el signo menos, que indicará que \mathcal{E}_i y $\Delta\Phi/\Delta t$ tienen signos distintos:

$$\mathcal{E}_i = - \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}. \quad (12.2)$$

MEDIDA DE LA PERMEABILIDAD MAGNÉTICA DEL HIERRO

El fenómeno de la inducción electromagnética puede utilizarse para medir la

¹⁾ La experiencia sólo demuestra rectamente que entre \mathcal{E}_i y $\Delta\Phi/\Delta t$ existe una proporcionalidad directa. Pero el coeficiente de proporcionalidad puede suponerse igual a la unidad si la unidad de medida del flujo magnético aún no ha sido establecida.




Fig. 244

permeabilidad magnética del hierro y de otros materiales ferromagnéticos.

La f.e.m. inducida es proporcional a la velocidad con que varía el flujo magnético que atraviesa la bobina. Si en una bobina larga se coloca un núcleo de hierro, la inducción magnética, según la fórmula (11.10), aumenta




Fig. 245

μ veces. Por consiguiente, el mismo número de veces aumenta el flujo magnético y la f.e.m. inducida. Cuando se abre el circuito que alimenta de corriente continua a la bobina imanante, en una segunda bobina, pequeña, arrollada sobre la principal, se produce corriente inducida, que es registrada por el galvanómetro (fig. 245, a). Si dentro de la bobina se encuentra el núcleo de hierro, la desviación del galvanómetro será μ veces mayor (fig. 245, b). Las mediciones muestran que cuando se introduce el núcleo de hierro en la bobina, el flujo magnético puede aumentar millares de veces. Por lo tanto, la permeabilidad magnética del hierro es enorme.

UNIDADES DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Y DE FLUJO MAGNÉTICO. En el sistema internacional de unidades (SI) la ley de la inducción electromagnética se utiliza para establecer la unidad de flujo magnético. Esta unidad se llama WEBER o WENERIO (Wb).

Como la f.e.m. de inducción \mathcal{E} , se mide en voltios y el tiempo en segundos de acuerdo con (12.2) el weberio se puede definir como sigue: el flujo magnético a través del área limitada por un circuito cerrado es igual a 1 Wb, si al disminuir uniformemente este flujo hasta anularse en 1 s se produce en el circuito una f.e.m. inducida de 1 V. $1 \text{ Wb} = 1 \text{ V} \cdot 1 \text{ s}$

La unidad de inducción magnética se establece basándose en la relación (11.2). Si el vector \vec{B} es perpendicular a la superficie S , resulta $\Phi = BS$. De aquí la inducción magnética será igual a la unidad si crea a través de un área igual a 1 m^2 un flujo magnético igual a 1 Wb.

Esta unidad de inducción magnética recibe el nombre de tesla (T).

$$1 \text{ T} = 1 \text{ Wb/m}^2 = 1 \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{m}^2} = 1 \frac{\text{J} \cdot \text{s}}{\text{C m}^2} = 1 \frac{\text{N}}{\text{A m}}$$

¿ ?

1. ¿En qué consiste el fenómeno de la inducción electromagnética?
2. ¿Cómo se determina el sentido de la corriente inducida?
3. ¿Cómo se enuncia la ley de la inducción electromagnética?

12.4. Campo rotacional eléctrica

La f.e.m. de inducción se produce en un conductor en reposo situado dentro de un campo variable con el tiempo, o en un conductor que se mueve dentro de un campo magnético, el cual puede no variar con el tiempo. El valor de la f.e.m. se determina en ambos casos por la ley (12.2), pero el origen de dicha f.e.m. es distinto. Vamos a empezar por estudiar el primer caso.

Supongamos que ante nosotros tenemos un transformador, es decir, dos bobinas montadas sobre un núcleo. Conectando el devanado primario a la red, obtenemos corriente en el devanado secundario (fig. 246) si éste está cerrado. Los electrones se ponen en movimiento en el conductor del devanado secundario. Pero, ¿qué fuerzas hacen que se muevan? El propio campo magnético que atraviesa la bobina no puede hacerlo, ya que este campo actúa exclusivamente sobre las cargas en movimiento (en esto precisamente




Fig. 246

se diferencia del campo eléctrico) y el conductor, con los electrones que hay en él, está en reposo¹¹.

Además del campo magnético, sobre las cargas actúa también el campo eléctrico. Con la particularidad de que este último puede actuar sobre las cargas en reposo. Pero el campo a que hasta ahora nos hemos venido refiriendo (electrostático y estacionario) lo crean las cargas eléctricas, mientras que la corriente inducida aparece bajo la acción de un campo magnético variable. Esto hace suponer que los electrones, en el conductor en reposo, son puestos en movimiento por un campo eléctrico y que este campo es generado directamente por el campo magnético variable. Con esto se afirma una nueva propiedad fundamental del campo: variándolo con el tiempo, el campo magnético genera un campo eléctrico. A esta conclusión llegó por primera vez J.C. Maxwell.

Ahora el fenómeno de la inducción electromagnética se nos presenta bajo un nuevo aspecto. Lo principal en él es el proceso de generación del campo eléctrico por el magnético. Por lo tanto, la existencia de un circuito conductor, como, por ejemplo, una bobina, no cambia la esencia del fenómeno. El conductor con su reserva de electrones (o de otras partículas) libres sólo da la posibilidad de poner de manifiesto el campo eléctrico que se produce. El campo pone en movimiento los electrones del conductor y con esto se manifiesta. La esencia del fenómeno de la inducción electromagnética en un conductor en reposo consiste no tanto en la aparición de la corriente inducida, como en el surgimiento del campo eléctrico, que hace que se muevan las cargas eléctricas.

El campo eléctrico que se genera cuando varía el campo magnético tiene una estructura totalmente distinta de la del electrostático. No está relacionado directamente con las cargas eléctricas y sus líneas de intensidad no pueden empezar y terminar en ellas. Estas líneas, en general, no empiezan ni terminan en parte alguna, sino que son líneas cerradas semejantes a las de inducción del campo magnético. Éste es el llamado CAMPO ROTACIONAL ELÉCTRICO (fig. 247).

El sentido de sus líneas de fuerza coincide con el sentido de la corriente inducida. La fuerza que ejerce el campo rotacional eléctrico sobre una carga q_0 es, lo mismo que antes, $\vec{F} = q_0 \vec{E}$. Pero a diferencia del campo eléctrico estacionario, el trabajo que realiza el campo rotacional en una trayectoria

¹¹ En realidad el problema no es tan simple. En el conductor en reposo los electrones efectúan también el movimiento térmico caótico. Pero la velocidad media de este movimiento es nula. Por lo tanto, la intensidad de la corriente producida directamente por el campo magnético también debe ser nula.




Fig. 247




Fig. 248

cerrada no es nulo. Esto se explica porque durante la traslación de una carga a lo largo de una línea de intensidad del campo eléctrico cerrada (fig. 247) el trabajo tendrá el mismo signo en todos los trozos de la trayectoria, ya que la fuerza y la traslación tienen el mismo sentido. El trabajo que el campo rotacional eléctrico realiza al trasladar la carga positiva unitaria por el camino cerrado es la f.e.m. inducida en el conductor en reposo.

BETATRÓN. Cuando varía rápidamente el campo magnético de un potente electroimán se producen fuertes torbellinos del campo eléctrico que pueden utilizarse para acelerar electrones hasta velocidades próximas a la de la luz. En este principio se basa la estructura del acelerador de electrones llamado BETATRÓN. En el betatron los electrones son acelerados por un campo rotacional eléctrico dentro de una cámara de vacío anular K, que se encuentra en el espacio polar de un electroimán M (fig. 248)

12.5. F.e.m. de inducción en los conductores en movimiento

Si un conductor se mueve en un campo magnético constante con el tiempo, la f.e.m. inducida en el conductor no se debe al campo rotacional eléctrico sino a otra causa.

Al moverse el conductor junto con él se desplazan sus cargas libres. Por lo tanto, sobre estas cargas actúa por parte del campo magnético la fuerza de Lorentz. Esta fuerza hace que las cargas se muevan dentro del conductor. Por consiguiente, la f.e.m. tiene, en este caso, "origen magnético".

En muchas centrales eléctricas de la Tierra es precisamente la fuerza de Lorentz la que produce el desplazamiento de los electrones en los conductores que se mueven.

Caleulemos la f.e.m. inducida en un circuito rectangular colocado en un campo magnético homogéneo (fig. 249). Supongamos que el lado del circuito $|MN| = l$ se desliza con velocidad constante \vec{v} a lo largo de los lados NC y MD , permaneciendo siempre paralelo al lado CD . El vector inducción magnética \vec{B} del campo homogéneo es perpendicular al conductor MN y forma el ángulo α con la dirección de su velocidad.

La fuerza con la cual el campo magnético actúa sobre una partícula cargada en movimiento (véase el 11.7) tiene el módulo

$$F_L = |q_0| v B \sin \alpha \quad (12.3)$$




Fig. 249




Fig. 250

Esta fuerza está dirigida a lo largo del conductor MN . El trabajo de la fuerza de Lorentz por el camino l es¹¹:

$$A = F_L l = |q_0| v B l \operatorname{sen} \alpha.$$

La fuerza electromotriz inducida en el conductor MN es igual a la razón del trabajo de traslación de la carga q_0 a esta misma carga:

$$\mathcal{E}_i = \frac{A}{q_0} = v B l \operatorname{sen} \alpha. \quad (12.4)$$

Esta fórmula es correcta para cualquier conductor de longitud l que se mueva con velocidad \vec{v} en un campo magnético homogéneo.

En los otros conductores del circuito la f.e.m. es nula, puesto que dichos conductores están en reposo. Por consiguiente, la f.e.m. en todo el circuito $MNCD$ es igual a \mathcal{E}_i y permanece invariable si la velocidad de movimiento \vec{v} es constante. La corriente eléctrica aumentará con esto, ya que al desplazarse el conductor MN hacia la derecha disminuye la resistencia total del circuito.

Por otra parte, la f.e.m. de inducción se puede calcular valiéndose de la ley de la inducción electromagnética (12.2). En efecto, el flujo magnético a través del circuito $MNCD$ es

$$\Phi = BS \cos(90^\circ - \alpha) = BS \operatorname{sen} \alpha,$$

donde el ángulo $90^\circ - \alpha$ es el ángulo entre el vector \vec{B} y la normal \vec{n} a la superficie del circuito (fig. 250), S , el área del circuito $MNCD$. Si se considera que en el instante inicial ($t=0$) el conductor MN estaba a la distancia NC del conductor CD (fig. 249), al trasladarse el primero, el área S varía con el tiempo del modo siguiente:

$$S = |MN|(|NC| - vt).$$

En el tiempo Δt el área del circuito varía en $\Delta S = -lv\Delta t$. El signo menos indica que el área disminuye. La variación del flujo magnético durante este

¹¹ Éste no es el trabajo total de la fuerza de Lorentz. Existe además la componente de la fuerza de Lorentz dirigida en sentido contrario al de la velocidad \vec{v} . Esta componente realiza un trabajo negativo.

tiempo es $\Delta\Phi = -Blv\Delta t \sin \alpha$. Por consiguiente,

$$\mathcal{E}_i = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = Blv \sin \alpha,$$

como se obtuvo anteriormente (véase la fórmula 12.4)

Si todo el circuito *MNCD* se mueve en un campo magnético homogéneo conservando su orientación respecto del vector \vec{B} , la f.e.m. en el circuito será nula, ya que el flujo Φ a través del área limitada por el circuito no varía. Esto se explica como sigue. Al moverse el circuito, en los conductores *MN* y *CD* aparecen fuerzas (12.3) que actúan sobre los electrones en el sentido de *N* a *M* y de *C* a *D*. El trabajo total de estas fuerzas cuando el circuito es recorrido en el sentido de las agujas del reloj o al contrario es nulo.

6. ?

1. ¿Cuál es la naturaleza de las fuerzas exteriores que hacen que aparezca la corriente inducida en un conductor en reposo?
2. ¿En qué difiere el campo rotacional eléctrico del electrostático o estacionario?
3. ¿Cuál es la naturaleza de las fuerzas exteriores que hacen que aparezca la corriente inducida en un circuito en movimiento?

12.6. Autoinducción. Inductancia

AUTOINDUCCIÓN. Si por una bobina pasa corriente alterna, el flujo magnético que atraviesa la bobina varía. Por eso se produce una f.e.m. de inducción en el mismo conductor por el cual pasa la corriente alterna. Este fenómeno se llama **AUTOINDUCCIÓN**. En la autoinducción el circuito conductor desempeña dos papeles: por él pasa la corriente que produce la inducción, y en él mismo aparece la f.e.m. inducida. *El campo magnético variable induce f.e.m. en el mismo conductor por el cual pasa la corriente creadora de dicho campo.*

Por la ley de Lenz, en el instante en que la corriente aumenta, la intensidad del campo rotacional eléctrico está dirigida en sentido contrario al de la corriente. Por lo tanto, en este instante el campo rotacional se opone al aumento de la corriente. Y al contrario, en el instante en que la corriente disminuye, el campo rotacional la mantiene.

Esto hace que cuando se cierra un circuito en el cual existe una f.e.m. constante, no se establece de inmediato un valor determinado de la intensidad de la corriente, sino poco a poco, en el transcurso del tiempo (fig. 251). Por otra parte, cuando se desconecta la fuente, la corriente en los circuitos cerrados no cesa en el mismo instante. La f.e.m. de autoinducción puede ser mayor que la de la fuente, ya que la variación de la corriente y de su campo magnético al desconectar la fuente se produce con mucha rapidez.

El fenómeno de la autoinducción puede observarse en experimentos simples. La fig. 252 muestra el esquema de una conexión en paralelo de dos lámparas iguales. Una de ellas se conecta a la fuente a través de la resistencia *R*, y la otra, en serie con la bobina *L* provista de núcleo de hierro.

Cuando se cierra el conmutador, la primera lámpara se enciende

Fig. 251




Fig. 252





Fig. 253



prácticamente en el acto, y la segunda, con un retraso apreciable. La f.e.m. autoinducida en el circuito de esta lámpara es grande y la intensidad de la corriente no alcanza inmediatamente su valor máximo.

El esquema de un circuito que permite observar la aparición de la f.e.m. autoinducida al desconectarlo se da en la fig. 253. Cuando se abre el conmutador K , en la bobina L se produce una f.e.m. autoinducida que mantiene la corriente inicial. Como resultado, en el instante de la apertura, a través del galvanómetro pasa corriente (flecha de trazos) en sentido contrario al de la corriente inicial, de antes de la apertura del circuito (flecha llena). La intensidad de la corriente al abrir el circuito puede ser mayor que la de la corriente que pasaba por el galvanómetro cuando el conmutador K estaba cerrado. Esto significa que $\mathcal{E}_{ai} > \mathcal{E}$ de la batería de pilas.

ANALOGÍA ENTRE LA AUTOINDUCCIÓN Y LA INERCIA El fenómeno de la autoinducción es semejante al de la inercia en la mecánica. Así, la inercia hace que bajo la acción de una fuerza el cuerpo adquiera una velocidad determinada no inmediatamente, sino poco a poco. El cuerpo tampoco se puede frenar instantáneamente, por muy grande que sea la fuerza que lo frene. Del mismo modo, a causa de la autoinducción, al cerrar el circuito la intensidad de la corriente no adquiere en el acto un valor determinado, sino que va aumentando poco a poco. Y cuando la fuente se desconecta, la corriente no se interrumpe inmediatamente. La autoinducción la mantiene cierto tiempo a pesar de la resistencia del circuito.

Para aumentar la velocidad de un cuerpo, de acuerdo con las leyes de la mecánica, hay que realizar trabajo. Cuando se frena, el cuerpo mismo realiza trabajo. Del mismo modo, para crear la corriente hay que realizar trabajo contra el campo rotacional eléctrico, y cuando la corriente desaparece, este mismo campo realiza trabajo positivo.

INDUCTANCIA. El módulo B de la inducción magnética creada por una corriente es proporcional a la intensidad de dicha corriente. Como el flujo magnético Φ es proporcional a B , será $\Phi \sim B \sim I$.

Por consiguiente, se puede afirmar que

$$\Phi = LI, \quad (12.5)$$

siendo L el coeficiente de proporcionalidad entre la intensidad de la corriente en el circuito conductor y el flujo magnético creado por ella que atraviesa dicho circuito. La magnitud L recibe el nombre de **INDUCTANCIA DEL CIRCUITO O DE COEFICIENTE DE AUTOINDUCCIÓN DEL MISMO**.

Utilizando la ley de la inducción electromagnética y la expresión (12.5), se obtiene la igualdad

$$\mathcal{E}_{ai} = - \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = - L \frac{\Delta I}{\Delta t}, \quad (12.6)$$

suponiendo que la forma del circuito permanece invariable y que el flujo solo varía a expensas de la variación de la corriente.

De la fórmula (12.6) se deduce que la inductancia es una magnitud física numéricamente igual a la f.e.m. de autoinducción que se produce en el circuito cuando la intensidad de la corriente varía 1 A en 1 s.

La inductancia, como la capacidad eléctrica, depende de los factores geométricos, es decir, de las dimensiones del conductor y de su forma, pero no depende directamente de la intensidad de la corriente en él. Además de la geometría, la inductancia depende de las propiedades magnéticas del medio en que se encuentra el conductor.

La unidad de inductancia en el SI se llama henrio (H). La inductancia de un conductor es igual a 1 H si, cuando la intensidad de la corriente varía 1 A en 1 s, se produce en él una f.e.m. autoinducida de 1 V:

$$1 \text{ H} = \frac{1 \text{ V}}{1 \frac{\text{A}}{\text{s}}} = 1 \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A}}$$

12.7. Energía del campo magnético de una corriente

Hallemos la energía que posee la corriente eléctrica en un conductor. De acuerdo con la ley de conservación de la energía, la energía de la corriente es igual a la que debe gastar la fuente (pila, generador de la central eléctrica u otra) en crear la corriente. Cuando esta cesa, la misma energía se desprende de una u otra forma.

Si se cierra un circuito que tenga una f.e.m. constante, la energía de la fuente se gasta al principio en crear la corriente, es decir, en poner en movimiento los electrones del conductor, en generar el campo magnético ligado con la corriente y, parcialmente, en aumentar la energía interna del conductor, o sea, en calentarlo. Una vez que se establece el valor constante de la intensidad de la corriente, la energía de la fuente sólo se gasta en el desprendimiento de calor. En estas condiciones la energía de la corriente ya no varía.




Fig. 254

Exactamente lo mismo, para hacer que un automóvil adquiera en un trozo horizontal de carretera una velocidad constante v , hay que realizar el trabajo $mv^2/2$. Al principio parte de la potencia del motor se gasta en vencer el rozamiento y parte en aumentar la velocidad del vehículo. Cuando $v = \text{const}$ toda la potencia del motor se gasta en vencer el rozamiento, mientras que la energía cinética del automóvil no varía.

Aclaremos ahora por qué, para crear la corriente, es necesario gastar energía, o sea, hay que realizar trabajo. Esto se explica porque, al cerrar el circuito, cuando la corriente empieza a aumentar en el conductor aparece un campo rotacional eléctrico de sentido opuesto al campo eléctrico¹⁾ que crea en el conductor la fuente de corriente. Para que la intensidad de la corriente se haga igual a I , la fuente de corriente debe realizar trabajo contra el campo rotacional. Este trabajo se invierte en aumentar la energía del campo magnético de la corriente.

Cuando se abre el circuito, la corriente desaparece y el campo rotacional realiza trabajo positivo. La energía acumulada por la corriente se libera. Esto se manifiesta por medio de la potente chispa que se produce cuando se abre un circuito con gran inductancia (fig. 254).

La expresión de la energía de la corriente I , que pasa por un circuito con inductancia L , se puede escribir basándose en la analogía entre la inercia y la autoinducción, de la cual se habló en el 126.

Si la autoinducción es análoga a la inercia, en el proceso de creación de la corriente la inductancia debe desempeñar el mismo papel que la masa cuando, en mecánica, aumenta la velocidad del cuerpo. Las veces de la velocidad del cuerpo las hace, en electrodinámica, la intensidad de la corriente I , como magnitud que caracteriza el movimiento de las cargas eléctricas.

Siendo esto así, la energía de la corriente W_m se puede considerar como una magnitud semejante a la energía cinética del cuerpo $mv^2/2$ en mecánica y escribirla en la forma

¹⁾ Este campo eléctrico lo crean las partículas cargadas que hay en la superficie del conductor, a diferencia del campo rotacional, que es generado por el campo magnético variable.

$$W_m = \frac{LI^2}{2}. \quad (12.7)$$

Esta expresión de la energía de la corriente es la que se obtiene precisamente como resultado de los cálculos.

La energía de la corriente (12.7) se expresa por medio de la característica geométrica L del conductor y de la intensidad de la corriente I que pasa por el. Pero se puede expresar también por medio de las características del campo. Los cálculos muestran que la densidad de la energía del campo magnético (es decir, la energía por unidad de volumen) es proporcional al cuadrado de la inducción magnética, de un modo semejante a como la densidad del campo eléctrico es proporcional al cuadrado de la intensidad del campo eléctrico.

-
- 6 ?
- 1 ¿A qué se da el nombre de autoinducción?
 - 2 ¿Qué sentido, respecto del de la corriente, tiene el campo rotacional eléctrico en un conductor cuando la intensidad de la corriente aumenta y cuando disminuye?
 3. ¿A qué se llama inductancia de un conductor?
 - 4 ¿En qué unidades se mide la inductancia?
 - 5 ¿A qué es igual la f.e.m. de autoinducción?
 - 6 ¿Por qué, para crear una corriente, la fuente tiene que gastar energía?
 - 7 ¿A qué es igual la energía de la corriente eléctrica?
-

12.8. Leyes fundamentales de la electrodinámica y su aplicación técnica

Las numerosísimas aplicaciones técnicas de la electrodinámica se basan en primer lugar en que la energía eléctrica es fácil de transmitir por conductores a grandes distancias, de distribuir entre los consumidores y, lo que es lo principal, de transformar, por medio de dispositivos relativamente sencillos, en otras formas cualesquiera de la energía: mecánica, interna, luminosa, etc.

La energía eléctrica se produce en centrales térmicas, hidráulicas y atómicas. Después, por líneas de transporte de centenares y millares de kilómetros llega a las empresas industriales, a los medios de transporte (de tracción eléctrica) y a las casas, donde sirve para el alumbrado y para accionar los aparatos electrodomésticos: refrigeradores, lavadoras, maquinillas de afeitar, receptores de radio, tocadiscos, magnetófonos, televisores, etc. Los enchufes eléctricos en las paredes de los apartamentos son hoy un elemento tan habitual del hombre moderno que ya no reparamos en sus extraordinarias posibilidades.

La creación de las potentes centrales eléctricas, que producen energía barata, y del gran número de aparatos que la consumen, fue posible en virtud de nuestros conocimientos de las leyes de la electrodinámica. El descubrimiento de la ley de la inducción electromagnética y de otras leyes de la electrodinámica relacionó inesperadamente la teoría con una enorme cantidad de aplicaciones prácticas.

El funcionamiento de todos los generadores de las centrales eléctricas se basa en la ley de la inducción electromagnética. Al principio descubrió Faraday una corriente, apenas perceptible, en una bobina, cuando ésta se movía cerca de un imán. "¿Para qué sirve esto?" - le preguntaron a Faraday. "¿Para qué puede servir un recién nacido?" - respondió éste. Pero transcurrido poco más de medio siglo y, como dijo el físico norteamericano R. Feynman, "el inútil recién nacido se ha convertido en hércules asombroso que ha transformado la faz de la Tierra de tal modo, que su eminente progenitor ni podía haberse imaginado".

En vez de la simple bobina y el imán, el generador moderno es una imponente construcción de cables de cobre, hierro, materiales aislantes y estructuras de acero. Aunque miden varios metros, las piezas más importantes de los generadores se fabrican con la exactitud de hasta un milímetro. En la naturaleza no existe otro conjunto de partes móviles que pueda generar energía eléctrica tan continua y económicamente.

La energía eléctrica procedente de las centrales se transforma y divide en partes por medio de dispositivos basados también en la inducción electromagnética. Estos dispositivos son los llamados transformadores, constituidos por dos bobinas montadas sobre un núcleo de hierro.¹¹ Gran parte de esta energía va a parar a los motores eléctricos, que pueden ser desde los enormes motores que mueven los trenes de laminación, hasta los diminutos que accionan las maquinillas de afeitar. Los motores eléctricos, lo mismo que los generadores, son máquinas técnicamente perfectas, que funcionan durante mucho tiempo sin fallos y muy económicamente. El funcionamiento de los motores eléctricos se basa en la ley de Ampère, sin cuyo conocimiento es imposible diseñarlos y construirlos.

Una parte considerable de la energía se gasta en calentar conductores. Esta acción de la corriente se utiliza mucho en la metalurgia, para tratar los metales, en la soldadura eléctrica y en otros menesteres. En las lámparas de incandescencia la corriente eléctrica calienta hasta altas temperaturas los finos filamentos de wolframio. De base para el cálculo de los aparatos de caldeo sirve la ley de Joule - Lenz, descubierta cuando nadie soñaba aún con emplear la corriente eléctrica en fines prácticos.

Desconociendo la ley de Ohm, que define la intensidad de la corriente, es imposible calcular un circuito eléctrico o construir bien cualquier aparato eléctrico, ya que precisamente de la intensidad de la corriente dependen las acciones mecánicas, térmicas y químicas de la corriente.

Los generadores, que producen la energía eléctrica, y los aparatos que consumen esta energía deben hacerlo muy económicamente. Toda pérdida superflua es intolerable. La pérdida de un solo tanto por ciento de energía eléctrica en la URSS no es una minucia, sino una enorme pérdida.

Las manifestaciones más complejas y delicadas de las leyes de la electrodinámica se aplican en radiotecnica para transmitir la palabra, la

¹¹ La corriente eléctrica que producen las centrales y que llega a los consumidores no es continua, sino alterna. La corriente alterna se estudiará detalladamente en el curso de "Física 4".

música y las imágenes a distancia, así como en las máquinas calculadoras ultrarrápidas y en los dispositivos automáticos de extraordinaria exactitud y fiabilidad. De esto se tratará en el curso de "Física 4".

Ejemplos de resolución de problemas

Para resolver los problemas concernientes al material de este capítulo hay que saber determinar el sentido de la corriente de inducción por medio de la ley de Lenz. La f.e.m. inducida se calcula valiéndose de la ley de la inducción electromagnética (12.2) o (en el caso de un conductor que se mueva en un campo magnético) de la fórmula (12.4). La f.e.m. de autoinducción se calcula por la fórmula (12.6), y la energía de la corriente, por la (12.7). Para resolver algunos problemas hay que utilizar la fuerza de Ampère (11.4)

1. Un circuito rectangular $ABCD$ (fig. 255) se traslada en el campo magnético de la corriente que pasa por un conductor rectilíneo largo. Determinar el sentido de la corriente inducida en el circuito si éste se aleja del conductor. ¿Que fuerzas actúan sobre el cuadro?

Solución. Cuando el circuito se mueve en el sentido indicado, el flujo magnético a través del área $ABCD$ disminuye. Por consiguiente, en dicho circuito se establece una corriente que, de acuerdo con la ley de Lenz, estará dirigida en el sentido de las agujas del reloj. Precisamente cuando la corriente tiene este sentido su flujo magnético se suma al flujo creado por la corriente que pasa por el conductor rectilíneo.

La interacción de la corriente en el circuito con la corriente rectilínea hace que se produzcan fuerzas que actúan sobre los conductores del circuito. Aplicando la regla de la mano izquierda puede hallarse que estas fuerzas, primero, estiran el cuadro, tendiendo a aumentar su área, y, segundo, crean una fuerza resultante dirigida hacia el conductor rectilíneo. Ambas acciones "tienden" a impedir que disminuya el flujo magnético a través del circuito.

2. Una bobina de N espiras, de área S cada una, está conectada a un galvanómetro balístico. (El galvanómetro balístico mide la carga eléctrica que pasa por él.) La resistencia de todo el circuito es R . Al principio la bobina se encontraba entre los polos de un imán en la región en que el campo magnético es homogéneo





Fig. 255

Fig. 256



y la inducción del campo \vec{B} es perpendicular a las espiras de la bobina. Después se desplazó la bobina hacia el espacio en que el campo magnético está ausente. ¿A qué es igual la carga que pasó por el galvanómetro?

Solución. De acuerdo con la ley de la inducción magnética y con la ley de Ohm, la carga que pasó por el galvanómetro es

$$\Delta q = I \Delta t = \frac{\mathcal{E}}{R} \Delta t = -\frac{1}{R} \Delta \Phi = -\frac{\Phi - \Phi_0}{R}.$$

Aquí $\Phi_0 = BSN$ es el flujo magnético inicial, y $\Phi = 0$, el flujo magnético final. Por lo tanto,

$$\Delta q = \frac{BSN}{R}.$$

Ejercicio 15

- 1 El conmutador (en el esquema de la fig. 238) acaba de cerrarse. La corriente en la bobina inferior tiene sentido contrario al de las agujas del reloj, si se mira desde arriba. ¿Qué sentido tendrá la corriente en la bobina superior si permanece en reposo?
- 2 El imán (fig. 240, b) se saca de la bobina. Determinar el sentido de la corriente inducida en ella.
- 3 Determinar el sentido de la corriente inducida en el anillo cerrado (fig. 242) cuando el imán se aproxima a él.
- 4 En el conductor OO' (fig. 255) la intensidad de la corriente disminuye. Hallar el sentido de la corriente inducida en el circuito $ABCD$ y el de las fuerzas que actúan sobre cada uno de sus lados.
- 5 Un anillo metálico (fig. 256) puede moverse libremente por el núcleo de una bobina conectada a un circuito de corriente continua. ¿Qué ocurrirá en los instantes en que el circuito se abra y se cierre?
- 6 La intensidad de la corriente en una bobina aumenta de un modo directamente proporcional al tiempo. ¿Qué carácter tendrá la dependencia de la intensidad de la corriente respecto del tiempo en otra bobina ligada por inducción con la primera?
- 7 ¿En que caso las oscilaciones de la aguja de un aparato magnetoelectrónico se amortiguan más pronto: cuando sus bornes están cortocircuitados o cuando están abiertos?
- 8 El flujo magnético a través de un circuito conductor, de resistencia

igual a $3 \cdot 10^{-2} \Omega$, en 2 s varía $1,2 \cdot 10^{-1} \text{ Wb}$. ¿Cuál es la intensidad de la corriente que pasa por el conductor si la variación del flujo es uniforme?

9. Un avión vuela horizontalmente con la velocidad de 900 km/h. Hallar la diferencia de potencial que se produce entre los extremos de sus alas si el módulo de la componente vertical de la inducción del campo magnético de la Tierra es igual a $5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$ y la envergadura de las alas es de 12 m.
10. En una bobina de 0,15 H de inductancia y resistencia r muy pequeña se establece una corriente de 4 A de intensidad. A esta bobina se conecta en paralelo una resistencia $R \gg r$. ¿Qué cantidad de calor se desprenderá en la bobina y en la resistencia R cuando la fuente de corriente se desconecte rápidamente?

Breve resumen del capítulo XII

El fenómeno de la inducción electromagnética, descubierto por Faraday, consiste en que cuando el flujo magnético a través del área limitada por un circuito cerrado varía, en dicho circuito se produce una f.e.m. inducida. Este fenómeno sirve de base para el funcionamiento de los generadores de todas las centrales eléctricas del mundo. De acuerdo con la ley de la inducción electromagnética, la f.e.m. inducida en un circuito cerrado es igual a la velocidad con que varía el flujo magnético, tomado con signo menos

$$\mathcal{E}_i = - \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}.$$

Aquí $\Phi = B_n S$ es el flujo de inducción magnética a través del área S del circuito; B_n , la proyección del vector inducción magnética sobre la normal al circuito. El signo menos está condicionado por la ley de Lenz, que determina el sentido de la corriente inducida: el sentido de la corriente inducida en un circuito cerrado es tal, que el flujo magnético creado por ella a través del área limitada por el circuito, tiende a compensar la variación del flujo magnético que origina dicha corriente.

En un conductor en reposo la fuerza exterior, que actúa sobre las cargas, es el campo rotacional eléctrico que genera el campo magnético variable. En un circuito en movimiento la fuerza exterior es la fuerza magnética de Lorentz, que actúa sobre las partículas cargadas que se mueven junto con el conductor.

Un caso particular importante de inducción electromagnética es la autoinducción. En la autoinducción el campo magnético variable induce f.e.m. en el mismo conductor por el cual pasa la corriente que crea dicho campo.

La f.e.m. de autoinducción es directamente proporcional a la velocidad con que varía la intensidad de la corriente en el conductor:

$$\mathcal{E}_{ai} = - L \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

El coeficiente de proporcionalidad L recibe el nombre de inductancia. La inductancia depende de las dimensiones y de la forma del conductor

y también de las propiedades del medio en que éste se encuentra. La inductancia se mide en H: $1 \text{ H} = 1 \text{ V} \cdot \text{s/A}$

La energía del campo magnético $W_m = LI^2/2$ es igual al trabajo que debe realizar la fuente para crear la corriente dada.

Conclusión

El estudio de la electrodinámica no termina con el del fenómeno de la inducción electromagnética. Hasta ahora sólo hemos considerado los fenómenos electromagnéticos en el caso de las cargas eléctricas en reposo (campo eléctrico constante) y de las cargas que se mueven con velocidad constante (campo magnético constante). Únicamente en el capítulo "Inducción electromagnética" hemos empezado a conocer el campo electromagnético variable con el tiempo. Nos queda por estudiar la rama más amplia, interesante y de mayor importancia práctica de los fenómenos electromagnéticos variables y rápidamente variables.

En "Física 4", apoyándonos en el conocimiento de las leyes fundamentales de la electrodinámica que ya se han estudiado, se darán a conocer, primero, las propiedades, la obtención y la utilización de la corriente eléctrica alterna. Luego se estudiará otra propiedad fundamental del campo eléctrico, la generación del campo magnético por un campo eléctrico alterno (fenómeno inverso al de la inducción electromagnética). Después se pasará a conocer los campos electromagnéticos rápidamente variables y las ondas electromagnéticas. Sólo entonces se podrá dar por terminado el estudio elemental de la electrodinámica y será posible formarse, en rasgos generales, una idea completa de los procesos electromagnéticos que se desarrollan en la naturaleza.

Trabajos de laboratorio

1. Confirmación experimental de la ley de Boyle-Mariotte

Aparatos y materiales: un tubo de vidrio de 300 a 350 mm de longitud y 8 o 10 mm de diámetro, soldando por uno de sus extremos, un recipiente cilíndrico (de 40 a 50 mm de diámetro y 350 ó 400 de longitud o un tubo de vidrio cerrado por abajo con un tapón); una regla graduada en milímetros; un soporte y un barómetro (uno para toda la clase)

INDICACIONES SOBRE CÓMO HACER EL TRABAJO 1 Sujetar el recipiente cilíndrico en el soporte y llenarlo de agua

2 Medir con el barómetro la presión atmosférica

3 Medir el volumen del aire que hay en el tubo de vidrio (en unidades convencionales, por las divisiones de la regla).

4 Hallar el producto de la presión del aire por su volumen

5 Introducir el tubo de vidrio en el agua, con el extremo soldado hacia arriba.

6 Medir de nuevo el volumen de aire que hay en el tubo.

7 Medir la diferencia de los niveles del agua en el recipiente y en el tubo

8 Calcular la nueva presión del aire en el tubo

9 Calcular el producto de esta presión del aire por su volumen.

10 Repetir el experimento varias veces

11 Anotar los resultados de las mediciones en la tabla.

| Nº del experimento | Presión p | Volumen V | Producto pV |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | |

Comparar los resultados obtenidos y cerciorarse de que la ley de Boyle-Mariotte es correcta.

2. Determinación del coeficiente de tensión superficial de los líquidos

Aparatos y materiales: una balanza con pesas, un vaso, un soporte, una probeta con arena, un pte de rey o una regla graduada en milímetros, una hoja de papel y un alambre o un cuadro de alambre suspendido por hilos (fig. 257).

INDICACIONES SOBRE CÓMO HACER EL TRABAJO. 1 Sujetar la balanza en la pinza del soporte.




Fig 257

2 Atar a uno de los platillos de la balanza el hilo del que pende el alambre o el cuadro y equilibrarlo con arena (la arena echarla sobre la hoja de papel colocada en el otro platillo).

3 Hacer que el alambre o el cuadro se halle en posición horizontal.

4 Debajo del platillo colocar el vaso con agua destilada, de tal modo que la superficie del agua se encuentre a 1 ó 2 cm de distancia del alambre.

5 Bajar con precaución el alambre o el cuadro, de manera que una vez que toque la superficie del agua se "pegue" a ella.

6 Añadir, con mucho cuidado, arena al platillo hasta que el alambre o el cuadro se "despegue" de la superficie del agua.

7 Secar el alambre o el cuadro con papel de filtro y volver a equilibrar la balanza, pero ahora con pesas.

8 Medir con el pie de rey o con la regla graduada la longitud del alambre (o el perímetro del cuadro).

9 Calcular el coeficiente de tensión superficial del agua por la fórmula

$$\sigma = \frac{mg}{2l},$$

en la que m es la masa de las pesas, g , la aceleración de caída libre; l , la longitud del alambre o el perímetro del cuadro.

10 Repetir la medición varias veces y hallar el valor medio del coeficiente de tensión superficial. Comparar el resultado con el valor que dan las tablas.

3. Determinación del módulo de elasticidad de la goma

Aparatos y materiales: un soporte, un platillo de tribómetro de laboratorio, pesas, un pie de rey o un micrómetro, una regla graduada en milímetros y dos cordones de goma de secciones distintas y de aproximadamente 40 cm de longitud.

INDICACIONES SOBRE CÓMO HACER EL TRABAJO. 1 Colgar uno de los cordones de goma del extremo del soporte.

2 Sujetar en el extremo inferior del cordón el platillo para las pesas.

3 Trazar en la parte media del cordón, con lápiz o con tinta, dos rayas a 20 cm de distancia, aproximadamente, una de otra.

4 Medir la distancia inicial l_0 entre dichas rayas.

5 Medir el diámetro del cordón entre las rayas (sin apretar la goma) y calcular el área S de su sección transversal.

6. Cargar el platillo con pesas, escribir su peso F y, después de esperar hasta que termine de estirarse el cordón, medir la distancia l entre las rayas

7. Hacer lo mismo aumentando paulatinamente la carga hasta el máximo y disminuyéndola después. Para cada carga determinar el alargamiento absoluto $\Delta l = l - l_0$ de la goma

8. Anotar los resultados de las mediciones en la tabla:

| Área de la sección transversal del cordón S , m ² | Fuerza deformadora (carga) F , N | Longitud del cordón (entre las rayas) m | | Alargamiento absoluto Δl de la parte del cordón (entre las rayas), m | | |
|--|------------------------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|-------|
| | | aumentando la carga | disminuyendo la carga | aumentando la carga | disminuyendo la carga | medio |

9. Con los datos obtenidos construir la gráfica tensión-deformación de la goma, trazando el módulo F de la fuerza sobre el eje vertical y el alargamiento absoluto Δl , sobre el horizontal. Sacar la conclusión acerca de la dependencia entre estas magnitudes.

10. Calcular el módulo de elasticidad E de la goma por la fórmula

$$E = \frac{l_0 F}{\Delta l \cdot S}$$

para dos valores del módulo de la fuerza (dentro de los límites del tramo rectilíneo de la gráfica) y hallar el valor medio de E .

11. Repetir el experimento con el otro cordón, de distinta sección, y determinar otra vez el módulo de elasticidad de la goma para los mismos valores de la fuerza.

4. Determinación de la f.e.m. y la resistencia interna de una fuente de corriente

Aparatos y materiales: una fuente de corriente (acumulador o pila de linterna de bolsillo), un reóstato, un amperímetro, un voltímetro, un interruptor y cables de conexión

INDICACIONES SOBRE CÓMO HACER EL TRABAJO. 1. Montar el circuito conectando en serie la pila, el reóstato, el amperímetro y el interruptor.

2. Conectar el voltímetro a los bornes de la pila

3. Medir la intensidad de la corriente en el circuito y la tensión en su parte exterior.

4. Por medio del reóstato variar la resistencia del circuito y medir de nuevo la intensidad de la corriente y la tensión.

5. Anotar los resultados de las mediciones en la tabla:

| Intensidad de la corriente I , A | Tensión U , V | F.e.m. \mathcal{E} , V | Resistencia interna de la fuente r , Ω |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| | | | |

6. Aplicando dos veces la ley de Ohm para un circuito cerrado $I = \mathcal{E}/(R + r)$, determinar la resistencia interna y la f.e.m. de la fuente de corriente por los datos de las mediciones de la intensidad de la corriente y de la tensión. Hallar la resistencia del reóstato en cada una de las mediciones

7. Abrir el circuito y medir la f.e.m. de la pila. Comparar el valor calculado de la f.e.m. con el medido.

5. Determinación de la resistividad de un conductor

Aparatos y materiales: un amperímetro, un voltímetro, una cinta métrica, un pile de rey, una batería de acumuladores, un alambre de ferrol de 65 a 70 cm de longitud y 0,5 mm de diámetro con terminales metálicos, un interruptor y cables de conexión

INDICACIONES SOBRE CÓMO HACER EL TRABAJO 1. Medir con la cinta la longitud del alambre, es decir, la distancia entre los terminales metálicos.

2. Medir el diámetro del alambre y calcular el área de su sección transversal.

3. Montar el circuito conectando en serie la batería de acumuladores, el alambre de ferrol, el amperímetro y el interruptor.

4. Conectar el voltímetro en paralelo al alambre.

5. Cerrar el interruptor, medir la intensidad de la corriente en el circuito y la tensión en los extremos del alambre

6. Aplicando la ley de Ohm, calcular la resistencia del alambre

7. Calcular la resistividad del ferrol por la fórmula

$$\rho = \frac{RS}{l},$$

en la que R es la resistencia del alambre, S , el área de su sección transversal, y l , su longitud

6. Determinación del equivalente electroquímico del cobre

Aparatos y materiales: una balanza con pesas, un amperímetro, un reloj, un hornillo eléctrico, una batería de acumuladores, un reóstato, un conmutador, electrodos de cobre, un recipiente cilíndrico, una solución de sulfato cúprico (vitriolo azul) y cables de conexión

INDICACIONES SOBRE CÓMO HACER EL TRABAJO 1. Pesar cuidadosamente el electrodo de cobre que va a servir de cátodo.

2. Montar el circuito conectando en serie la batería, el amperímetro, el reóstato, el recipiente con la solución de sulfato cúprico, en la cual están sumergidos los electrodos, y el conmutador.

3. Cerrar el conmutador y anotar la hora a que empieza el experimento.

4. Conservando invariable, con ayuda del reóstato, la intensidad de la corriente, efectuar durante 15 ó 20 min la electrólisis de la solución.

5. Desconectar la corriente, sacar el electrodo (cátodo), lavarlo con agua

(preferiblemente destilada) y luego secarlo sobre el hornillo eléctrico. Volver a pesar cuidadosamente la placa catódica

6. Aplicando la ley de Faraday para la electrólisis, determinar el equivalente electroquímico del cobre.

7. Observación de cómo actúa el campo magnético sobre la corriente

Aparatos y materiales una batería de acumuladores, un imán en herradura, un soporte, un conmutador, una madeja de alambre y cables de conexión

INDICACIONES SOBRE CÓMO HACER EL TRABAJO. 1. Colgar del soporte la madeja de alambre y, a través del conmutador, conectarla con la batería

2. Acercar a la madeja colgante el imán y, cerrando el circuito, observar cómo se mueve aquélla.

3. Elegir unas cuantas variantes características de la disposición relativa de la madeja y el imán y dibujarlas, indicando el sentido del campo magnético, el sentido de la corriente y el movimiento que se supone ha de tener la madeja.

4. Comprobar experimentalmente la exactitud de las suposiciones acerca del carácter y del sentido del movimiento de la madeja.

8. Estudio del fenómeno de la inducción electromagnética

Aparatos y materiales un miliamperímetro, una batería de acumuladores, unas bobinas con núcleos, un imán en herradura, un conmutador y cables de conexión

INDICACIONES SOBRE CÓMO HACER EL TRABAJO 1 Conectar los bornes del miliamperímetro a los de una de las bobinas

2 Acercar el núcleo a uno de los polos del imán en herradura e introducirlo en la bobina, observando al mismo tiempo la aguja del miliamperímetro

3. Repetir la observación sacando el núcleo de la bobina, y también cambiando los polos del imán.

4. Dibujar el esquema del experimento y cerciorarse de que se cumple la ley de Lenz en cada caso

5. Colocar la segunda bobina junto a la primera de modo que sus ejes coincidan.

6. Introducir en ambas bobinas núcleos de hierro y conectar la segunda bobina, a través del conmutador, con la batería.

7. Cerrando y abriendo el conmutador, observar cómo se desvía la aguja del miliamperímetro

8. Dibujar el esquema del experimento y cerciorarse de que se cumple la ley de Lenz.

Respuestas a los ejercicios

Ejercicio 1 1. No más de 12 m^3 . 2. $\approx 5 \cdot 10^3$. 3. $0,002 \text{ kg/mol}$; $0,004 \text{ kg/mol}$. 4. Dos veces. 5. $\approx 0,056 \text{ mol}$. 6. $\approx 1,88 \cdot 10^{23}$. 7. $\approx 47,65 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$. 8. $\approx 8,5 \cdot 10^{18}$. 9. $\approx 5,7 \cdot 10^{-8} \text{ m}^3$. 10. Disminuye tres veces. 11. $5 \cdot 10^3 \text{ Pa}$. 12. $6 \cdot 10^{-21} \text{ J}$. 13. $4,9 \cdot 10^3 \text{ m}^3/\text{s}$.

Ejercicio 2 1. $2,76 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}_{\text{nuevo}}$. 2. $\approx 6 \cdot 10^{-21} \text{ J}$. 3. $\approx 3,14 \cdot 10^6$. 4. Más moléculas hay en el aire. 5. $5,3 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$. 6. $\approx 0,5\%$.

Ejercicio 3 1. 12 kPa . 2. 20. 4. 250 K . 6. $\approx 0,0224 \text{ m}^3/\text{mol}$. 8. $\approx 5,8 \cdot 10^{-3} \text{ kg/mol}$. 9. $\approx 0,15 \text{ m}^3$. 10. $\approx 0,49 \text{ kg/m}^3$. 13. 1,7 veces.

Ejercicio 4. 1. Aumenta 1,5 veces. 2. $2,5 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$. 3. Disminuirá. 4. $\approx 34,4 \text{ J}$. 8. $2 \cdot 10^3 \text{ J}$. 9. $1,25 \cdot 10^6 \text{ J}$. 10. 20 J. 12. $\approx 10 \text{ K}$. 13. $\approx 37,3^\circ\text{C}$. 14. $\approx 0,033 \text{ kg}$. 15. 0°C . 16. 1500 K . 17. 20% , $\approx 42\%$.

Ejercicio 5. 4. $\approx 0,59 \text{ kg/m}^3$. 7. $\approx 58\%$. 8. $\approx 0,92 \text{ kg}$. 9. $\approx 0,21 \text{ kg}$.

Ejercicio 6. 4. $\approx 2,3 \cdot 10^{-5} \text{ N}$. 6. 800 kg/m^3 .

Ejercicio 7. 3. 8 mm^3 . 4. $\approx 1,9 \cdot 10^3 \text{ N}$. 5. $\approx 3,53 \cdot 10^3 \text{ Pa}$. 6. $\approx 4200 \text{ m}$. 7. $4 \cdot 10^3 \text{ Pa}$. $2 \cdot 10^{11} \text{ Pa}$. 8. $2/3$.

Ejercicio 8.3. $\approx 9,2 \cdot 10^{-8} \text{ N}$. 4. $\approx 2,3 \cdot 10^{39}$. 5. $\approx 2,3 \cdot 10^6$. 6. $\approx 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ N}$, la fuerza de atracción, y $\approx 6,9 \cdot 10^{-7} \text{ N}$, la fuerza de repulsión. 7. $\approx 1,1 \cdot 10^{-6} \text{ N}$, dirigida hacia la segunda carga.

Ejercicio 9. 1. $\approx 1,5 \cdot 10^{-16} \text{ C}$; ≈ 950 electrones superfluos. 5. $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$; $-1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$. 6. $E = \sqrt{q_1^2 + q_1 q_2 + q_2^2 / 4\pi\epsilon_0 r^3}$, $\phi = (q_1 + q_2) / 4\pi\epsilon_0 r$. 8. 4000 V/m . 10. $-2,3 \cdot 10^3 \text{ V}$.

Ejercicio 10 1. $\approx 0,1 \mu\text{F}$. 2. $\approx 1,7 \cdot 10^{-5} \text{ C}$. 3. $\approx 1,7 \cdot 10^7 \text{ V/m}$. 4. $\approx 5,5 \text{ mm}$. 5. $U_1 = -180 \text{ V}$, $U_2 = 120 \text{ V}$. 6. $3 \cdot 10^{-7} \text{ C}$. 8. Disminuye 3 veces. 9. $\approx 4,4 \cdot 10^{-4} \text{ J/m}^3$.

Ejercicio 11 3. $\approx 1,4 \text{ mm}^2$; $\approx 15,8 \text{ m}$. 4. Aumenta 25 veces. 5. 5000Ω . 6. $\approx 4,9 \times 10^{-4} \text{ m/s}$. 10. Dos veces menos, dos veces más. 11. $\approx 4,1 \text{ kW}$, $\approx 6,1 \text{ kW}$. 12. $\approx 97\%$, $\approx 1670 \text{ A}$.

Ejercicio 12 2. 1200 A . 3. $3,7 \text{ V}$; $0,2 \Omega$. 4. $\approx 0,33 \text{ W}$. 6. $4,1 \text{ V}$; $2,4 \Omega$.

Ejercicio 13 1. $\approx 2,9 \cdot 10^4 \text{ C}$. 2. $\approx 3,3 \cdot 10^{-7} \text{ kg/C}$. 4. $\approx 3 \cdot 10^{-3} \text{ m}$. 6. $\approx 1,33 \cdot 10^3 \text{ m/s}$, $\approx 4,19 \cdot 10^7 \text{ m/s}$.

Ejercicio 14 3. $1,5 \cdot 10^{-3} \text{ N m}$. 4. $1,2 \cdot 10^{-3} \text{ J}$. 6. $R = mv \sin \alpha / |q| \cdot B$.

Ejercicio 15 6. En la otra bobina, al cabo de cierto tiempo, se establece corriente continua. 8. $0,2 \text{ A}$. 9. $0,15 \text{ V}$. 10. $1,2 \text{ J}$.

Índice alfabético de nombres y materias

- Ampère, A M* 246
 Amperímetro 177
 Amperio 129
 Anisotropía 103
 Arco eléctrico 214
 Autoinducción 270
Avogadro, A 17

 Base (de un transistor) 230
 Betatrón 268
Boltzmann, L. E 42
Boyle, R 53
Brown, R 19

 Calor de fusión 68
 -- vaporización 67
 -- específico de una sustancia 67
 Campo eléctrico 135, 136
 -- electrostático 137
 -- magnético 236
 -- rotacional 241, 266
 Cantidad de calor 66
 -- sustancia 16
 Capacidad eléctrica 162
 -- de un condensador plano 164
 Característica de un diodo 220
 -- tensión-intensidad 179
 Carga del electrón 205
 Carga eléctrica 121
 -- elemental 122
 Cargas libres 141
Carnot, N S. 78
 Célula fotoresistente 233
 Cero absoluto de temperatura 41
 Coeficiente de temperatura de resistencia 182
 -- tensión superficial 98
 Colector (de un transistor) 231
 Condensación 86
 Condensador (eléctrico) 163
 Conducción por electrones 199, 225
 -- huecos 225
 -- iones 202

 Conductibilidad de los gases 207
 -- eléctrica 199
 -- extrínseca (por impurezas) 226
 Conductores 132
 Constante de Avogadro 17
 -- Boltzmann 41
 -- Faraday 205
 -- universal de los gases 50
 Corriente continua 176
 -- eléctrica 174
 -- inducida 260
Coulomb, Ch A. 127
 Cuadro (circuito) con corriente 237
 Cuerpo amorfo 107
 Cuerpo cristalino 103
 -- macroscópico 9
 Culombio 129

Charles, J A 55

 Defectos de los cristales 106
 Deformación por cizallamiento (o esfuerzo cortante) 109
 -- compresión 109
 -- flexión 111
 -- torsión 111
 -- tracción 109
 Descarga en gas 206-208
 -- luminiscente 214
 -- por chispas 216
 Diagrama de tensión-deformación 113
 Dieléctrico 145, 146
 Diodo semiconductor 229
 Dipolo 146
 Disociación electrolítica 202

 Ecuación de balance térmico 73
 -- estado 49
 -- Mendeléiev-Clapeyron 51
 -- fundamental de la teoría cinético-molecular 32, 39
 Efecto corona 216
 Electrización de los cuerpos 122

- Electrodinámica 119
 Electrólisis 202
 Electrómetro 157
 Electrostática 121
 Emisión termoelectrónica 214
 Emisor (de un transistor) 230
 Energía cinética media 43
 - de campo eléctrico 168
 - un gas perfecto 62
 - interna 61
 - potencial de un cuerpo cargado 150, 152
 Equilibrio térmico 36, 37
 Equivalente electroquímico 204
 Escala centígrada (de Celsius) 38, 41, 42
 - de Kelvin (absoluta) 41
 Espectrógrafo de masas 251
 Estado de equilibrio térmico 37
 Faradio 163
 Faraday, M. 135, 136
 Fenómenos capilares 99
 - térmicos 10
 Ferromagnéticos, materiales 253
 Flujo magnético 244
 Fragilidad 115
 Frénkel, J. I. 24
 Fuerza de Ampère 245
 - interacción de las moléculas 20
 - Lorentz 245
 - tensión superficial 97
 - electromotriz (f.e.m.) 194
 Fuerzas exteriores 192
 Fusión 68
 Gas perfecto 26
 Gay-Lussac, J. L. 54
 Generador magnetohidrodinámico (GMHD) 183
 Helmholtz, H. 69
 Hentio 272
 Higrómetro 92
 Hipótesis de Ampère 252
 Hueco 225
 Humedad relativa 91
 Impurezas aceptoras 227
 - donadoras 226, 227
 Inducción electromagnética 257, 258
 Inductancia 271
 Intensidad 137
 - de corriente 175
 Ionización de los gases 206
 Isobara 54
 Isócora 55
 Isoterma 53
 Joule, J. P. 69, 188
 Kelvin 41
 Kelvin, W. T. 41
 Lenz, E. Ch. 88, 263
 Ley de Ampère 245-247
 - Boyle-Mariotte 53
 Ley de conservación de la carga eléctrica 125
 - energía 68
 - Coulomb 126, 128
 - Charles 55
 - Faraday 204
 - Gay-Lussac 54
 - Hooke 22, 113
 - inducción electromagnética 263
 - Joule-Lenz 188
 - (principio) de la termodinámica, primera 69
 - -, segunda 75
 - Lenz 263
 - Ohm para un circuito cerrado 194
 - - - - - Irozo de circuito 179
 Línea de fuerza de un campo eléctrico 139
 - inducción magnética 240
 Lomonósov, M. V. 11
 Lorentz, H. A. 248
 Mandelshtam, L. I. 200
 Mariotte, E. 53
 Masa de la molécula 16
 - molar 18
 - molecular relativa 16
 Maxwell, J. C. 120, 135
 Mayer, J. R. 69
 Mendeléiev, D. I. 50, 51
 Módulo de Young 113
 Mol 17
 Molécula, dimensiones 13
 -, velocidad media 44
 Monocristales 105
 Motor térmico 75
 Movimiento browniano 19
 - térmico 9, 28
 Ohm, G. S. 180
 Ohmio 181
 Oscilógrafo 222

Parámetros macroscópicos 36
 Partículas elementales 122
 - ligadas 145
 Permeabilidad magnética 252
 Permitividad 148
 Plasma 216
 Plasmatrón 218
 Plasticidad 114
 Polarización 147
 Policristales 105
 Potencia de la corriente 189
 Potencial 152
 Presión de un gas 27
 - parcial 91
 Principio de superposición 138
 Proceso (transformación) adiabático 71
 -- irreversible 73
 -- isobárico 53, 71
 Proceso (transformación) isócoro 54, 70
 -- isotérmico 52, 71
 Psicrómetro 93
 Punto de rocío 91

 Recombinación 207
 Regla de la mano izquierda 247, 249
 Rendimiento de los motores térmicos 78
 Resistencia 114
 - (eléctrica) 181
 Resistividad 181

 Semiconductores 199, 224
 con unión p-n 228
 Shunt amperimétrico 186

Stollér, A. G. 254
 Superconductibilidad 183
 Superficies equipotenciales 156

 Temperatura 37
 - absoluta 41
 - crítica 90
 Tensión de un campo eléctrico 151
 Tensión mecánica (esfuerzo) 112
 Teoría cinético-molecular 11
 Termistores 232
 Termodinámica 12
 Termómetro 18
 - de resistencia 183
 Tesla 244

Tesla, N. 244

 Trabajo de la corriente eléctrica 147
 - en termodinámica 63
 Transistor 230
 Tubo de rayos catódicos 222

 Unión directa (transistor) 228
 - inversa (transistor) 229

 Vacío 219
 Válvula diodo 219
 Vapor saturado 86
 --, presión (tensión) 87
 Vector inducción magnética 238

 Weberio 266